

電子マニフェストシステム(Web)

CSV ファイルレイアウト仕様

(Ver.2.1)

	ページ
更新履歴	i
CSV ファイルレイアウト仕様の見方	1
再資源化等の情報を含む CSV ファイルレイアウトの構成	2

排出事業者のレイアウト

1	新規登録（読込／保存）	3
2	予約情報を読込で登録（読込／保存）	5
3	予約登録（読込／保存）	7
4	登録結果（保存）	9
5	予約登録結果（保存）	11
6	新規登録（2 次）＜電子 電子＞（読込／保存）	13
7	新規登録（2 次）＜電子・紙 電子＞（読込／保存）	15
8	予約情報を読込で登録（2 次）＜電子 電子＞（読込／保存）	17
9	予約情報を読込で登録（2 次）＜電子・紙 電子＞ （読込／保存）	19

収集運搬業者のレイアウト

10	運搬終了報告（読込／保存）	21
----	---------------	----

処分業者のレイアウト

11	処分終了報告＜処分終了報告のみ＞（読込／保存）	22
12	処分終了報告＜再資源化等の情報含む＞（読込／保存）	23
13	最終処分終了報告＜マニフェスト番号のみ＞（読込／保存）	24
14	最終処分終了報告＜最終処分終了報告まで＞（読込／保存）	25
15	最終処分終了報告＜再資源化等の情報含む＞（読込／保存）	26
16	2 次台帳情報項目（保存）	28

共通のレイアウト

17	マニフェスト情報照会結果（402 項目）（保存）	29
18	マニフェスト情報照会結果（429 項目）（保存）	41
19	マニフェスト情報照会結果（219 項目）（保存）	53
20	収集運搬を行う場合の帳簿項目（保存）	60
21	特管物排出時の帳簿項目（保存）	61
22	再資源化等の情報照会結果（保存）	62
23	基本設定	64
	排出事業場設定（読込／保存）	
	各担当者設定（読込／保存）	
	廃棄物の種類設定（読込／保存）	
	廃棄物の名称設定（読込／保存）	
	最終処分事業場設定（読込／保存）	
	自己処分事業場／自己積替・保管施設設定／公共積替・保管	65

施設設定（読込／保存）
報告不要業者設定（読込／保存）
車両番号設定（読込／保存）
処分事業場設定（読込／保存）



更新履歴

Ver.	更新日	更新内容
1.0	-	初版
1.1	2012/11/12	・表紙に Ver. 標記の追加。 ・更新履歴の追加。 ・2012/9/27 のシステム改善に伴い「19 基本設定」に車両番号設定のレイアウトを追加。
1.2	2013/2/6	・放射性物質管理を含む機能の追加に伴い、マニフェスト情報照会結果の提供ファイル（放射性物質情報付）を NO16 に追加。 ・マニフェスト情報照会結果（219 項目）（保存）のレイアウト NO16 を NO17 に変更 ・収集運搬を行う場合の帳簿項目（保存）のレイアウト NO17 を NO18 に変更 ・特管物排出時の帳簿項目（保存）のレイアウト NO18 を NO19 に変更 ・基本設定のレイアウト NO19 を NO20 に変更
1.3	2016/9/1	・CSV ファイルレイアウト NO1、2、3、6、7、8、9、10、11、12、13 の各レイアウト表に必須欄を追加、◎で必須項目を表示
2.0	2025/5/2	・廃棄物処理法施行規則の改正（2025 年 4 月公布、2027 年 4 月施行）に伴い、次のレイアウトを追加し、各レイアウト NO を変更 - NO12 処分終了報告＜再資源化等の情報含む＞（読込／保存） - NO15 最終処分終了報告＜再資源化等の情報含む＞（読込／保存） - NO22 再資源化等の情報照会結果（保存） - NO23 基本設定_処分事業場設定（読込／保存） ・次のレイアウト名称を変更 - NO11 「処分終了報告（読込／保存）」から「処分終了報告＜処分終了報告のみ＞（読込／保存）」 - NO13 「最終処分終了報告＜1 次電子のみ＞」から「最終処分終了報告＜マニフェスト番号のみ＞」 - NO14 「最終処分終了報告＜1 次電子 2 次紙＞（読込／保存）」から「最終処分終了報告＜最終処分終了報告まで＞（読込／保存）」 適用は 2025/5/6 付
2.1	2025/6/20	・次のレイアウトの備考欄に「[1：中間]」を追記（記載漏れ） - NO12 処分終了報告＜再資源化等の情報含む＞（読込／保存） 1 レコード目の No.2（報告区分） - NO22 再資源化等の情報照会結果（保存） No.18（報告区分【処分報告】）



CSVファイルレイアウト仕様の見方

本章に記載する CSV ファイルレイアウト仕様の見方について解説します。

◎ : 必須項目
(空欄) : 任意項目

半角 : 半角文字のみ使用可能な項目 (半角カナ、特殊文字、外字は使用できません。)
全角 : 全角文字のみ使用可能な項目
全半角 : 全角/半角の両方の文字が使用可能な項目

(要基本設定)

Web 版で基本設定したコードを指定して情報を特定する項目です。各種の設定を予め行う必要があります。

No	項目名	必須	byte	全角/半角	備考
1	連絡番号 1		20	半角	
2	連絡番号 2		20	半角	
3	連絡番号 3		20	半角	
4	引渡し日	◎	10	半角	yyyy/mm/dd
5	排出事業場 (コード) (要基本設定)	◎	10	半角	[排出事業場設定] に設定した排出事業場コード
6	引渡し担当者	◎	24	全半角	
7	廃棄物区分		24	全半角	
	種類 (コード) (要基本設定)	◎	7	半角	[廃棄物の種類設定] に設定した廃棄物の分類コード (大+中+小+細)
	称		60	全半角	
	量	◎	9	半角	Z 9.999 (整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁)
	量単位 (コード)	◎	1	半角	[数量単位マスタ] から設定
	ド)	◎	2	半角	[荷姿マスタ] から設定 (01~09)
13	荷姿の数量		5	半角	Z 9 (整数部 5 桁)
14	数量の確定者 (コード)	◎	2	半角	[数量の確定者マスタ] から設定 (01~07)
15	有害物質 1 (コード)		2	半角	[有害物質マスタ] から設定 (01~32)
16	有害物質 2 (コード)		2	半角	[有害物質マスタ] から設定 (01~32)
17	有害物質 3 (コード)		2	半角	[有害物質マスタ] から設定 (01~32)
18	有害物質 4 (コード)		2	半角	[有害物質マスタ] から設定 (01~32)
19	有害物質 5 (コード)		2	半角	[有害物質マスタ] から設定 (01~32)
20	有害物質 6 (コード)		2	半角	[有害物質マスタ] から設定 (01~32)
No.21~27 の項目は、繰り返して最大 5 区間までの情報を設定できます。					
21	[区間 1] 収集運搬業者加入者番号 (要基本設定)	◎	7	半角	[収集運搬業者設定] に設定した加入者番号
22	[区間 1] 再委託収集運搬業者加入者番号 (要基本設定)		7	半角	[収集運搬業者設定] に設定した加入者番号
23	[区間 1] 運搬方法 (コード)		1	半角	[運搬方法マスタ] から設定 (1~4)
24	[区間 1] 車両番号		30	全半角	
25	[区間 1] 運搬担当者		24	全半角	
26	[区間 1] 運搬先事業場加入者番号 (要基本設定)		7	半角	[区間分割の運用を行う場合] 積替・保管施設を保有する加入者の加入者番号 (最終区間は設定が不要です)
27	[区間 1] 運搬先事業場 (コード) (要基本設定)	◎	3 [※]	半角	[区間分割の運用を行う場合] No.26 収集運搬業者が保有する積替・保管施設の事業場番号 (最終区間は設定が不要です) ※自己積替・保管施設または、報告不要業者積替・保管施設または、公共積替・保管施設を使用する場合は、10byte
56	処分業者加入者番号 (要基本設定)	◎	7	半角	[処分業者設定] に設定した加入者番号
57	再委託処分業者加入者番号 (要基本設定)		7	半角	[処分業者設定] に設定した加入者番号

【***マスタ】から設定
JWNET で規定する各種マスタのコードを設定する項目

繰り返し項目

本例では No.21~27 の項目を 5 回繰り返すため、次項目は No.56 となる。



再資源化等の情報を含む CSV ファイルレイアウトの構成

2025 年 5 月より追加された再資源化等の情報は、1 件のマニフェストに対して複数件の情報が登録できるため、再資源化等の情報を含む CSV ファイルレイアウト（レイアウトNo.12、No.15、No.22）は、データ構成が異なります。データ構成、仕様の例は以下をご参照ください。

- 【データ構成（サンプル）】 例：レイアウトNo.12 処分終了報告＜再資源化等の情報含む＞（読込/保存）
- ① 1 件のマニフェストに対して複数件の再資源化等の情報（本例では項目No.14～21）がある場合は、行（レコード）を追加して縦に並べて設定します。
（再資源化等の情報を含む 1 件のマニフェスト情報を複数行で表します）
 - ② 処分/最終処分終了報告の項目（本例では項目No.2～11）や、基準重量に関する項目（本例では項目No.12～13）は 1 件のマニフェストにつき 1 件だけの設定とし、再資源化等の情報が複数件になる場合は、2 行目（2 レコード目）以降は未設定とします。

※以下はサンプルデータのため、実際のレイアウトより項目を省略

No.	マニフェスト 番号	報告区分	基準重量	マニフェスト 区分	処分方法管 理番号	処分量	再資源化情報 備考
1	12345678910	2	100	1次	001	*****	*****
2	12345678910			1次	002	*****	
3	12345678910			1次	003	*****	

【CSV ファイルレイアウト仕様】 例：レイアウトNo.12 処分終了報告＜再資源化等の情報含む＞（読込/保存）
＜1 レコード目＞

No	項目名	必須	byte	全角/半角	備考
1	マニフェスト番号	◎	11	半角	
2	報告区分	◎	1	半角	[1：中間] [2：最終] ※保存時に、区分が選択されていない場合には「0」が設定されます。 ※読込時は、[2：最終]を設定します。
3	処分終了日	◎	10	半角	yyyy/mm/dd
4	処分担当者	◎	24	全半角	
5	報告担当者		24	全半角	
6	廃棄物受領日		10	半角	yyyy/mm/dd
7	運搬担当者		24	全半角	
8	車両番号		30	全半角	
9	受入量		9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁）
10	受入量の単位（コード）		1	半角	【数量単位マスタ】から設定（1～5）
11	備考		256	全半角	
12	基準重量	◎	14	半角	Z9.999（整数部 10 桁+小数点 1 桁+小数部 3 桁）
13	基準重量単位（コード）	◎	1	半角	[3：kg] 固定
14	マニフェスト区分	◎	2	半角	Z9
15	処分方法管理番号（要基本設定）	◎	3	半角	[処分方法設定]で設定された処分方法管理番号
16	処分量	◎	14	半角	Z9.999（整数部 10 桁+小数点 1 桁+小数部 3 桁）
17	処分量の単位（コード）	◎	1	半角	[3：kg] 固定
18	処理後物の種類（分類コード） （要基本設定）	◎	10	半角	[処理後物の種類設定]に設定した処理後物の種類の分類コード （種別+大+中+小+細）
19	処理後物量	◎	15	半角	Z9.999（整数部 11 桁+小数点 1 桁+小数部 3 桁）
20	処理後物量の単位（コード）	◎	1	半角	[3：kg] 固定
21	再資源化情報備考		100	全半角	

※No.2 で報告区分 [2：最終]を設定した場合のみ、No.12 以降の値を設定します。

＜2 レコード目以降＞

※1 つのマニフェストに対して複数件の再資源化等の情報がある場合は、2 レコード目以降の設定内容が異なります

No	項目名	必須	byte	全角/半角	備考
1	マニフェスト番号	◎	11	半角	1 レコード目と同じマニフェスト番号を設定
2	報告区分				
3	処分終了日				
4	処分担当者				
5	報告担当者				
6	廃棄物受領日				
7	運搬担当者				
8	車両番号				
9	受入量				
10	受入量の単位（コード）				
11	備考				
12	基準重量				
13	基準重量単位（コード）				
14	マニフェスト区分	◎	2	半角	Z9
15	処分方法管理番号（要基本設定）	◎	3	半角	[処分方法設定]で設定された処分方法管理番号
16	処分量	◎	14	半角	Z9.999（整数部 10 桁+小数点 1 桁+小数部 3 桁）
17	処分量の単位（コード）	◎	1	半角	[3：kg] 固定
18	処理後物の種類（分類コード） （要基本設定）	◎	10	半角	[処理後物の種類設定]に設定した処理後物の種類の分類コード （種別+大+中+小+細）
19	処理後物量	◎	15	半角	Z9.999（整数部 11 桁+小数点 1 桁+小数部 3 桁）
20	処理後物量の単位（コード）	◎	1	半角	[3：kg] 固定
21	再資源化情報備考		100	全半角	



■新規登録（読込/保存）CSVレイアウト■（項目数：75）

1/2

No	項目名	必須	byte	全角/半角	備考
1	連絡番号 1		20	半角	
2	連絡番号 2		20	半角	
3	連絡番号 3		20	半角	
4	引渡し日	◎	10	半角	yyyy/mm/dd
5	排出事業場（コード）（要基本設定）	◎	10	半角	[排出事業場設定]に設定した排出事業場コード
6	引渡し担当者	◎	24	全半角	
7	登録担当者		24	全半角	
8	廃棄物の種類（コード）（要基本設定）	◎	7	半角	[廃棄物の種類設定]に設定した廃棄物の分類コード（大+中+小+細）
9	廃棄物の名称		60	全半角	
10	廃棄物の数量	◎	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁）
11	廃棄物の数量単位（コード）	◎	1	半角	【数量単位マスタ】から設定（1~5）
12	荷姿（コード）	◎	2	半角	【荷姿マスタ】から設定（01~09）
13	荷姿の数量		5	半角	Z9（整数部 5 桁）
14	数量の確定者（コード）	◎	2	半角	【数量の確定者マスタ】から設定（01~07）
15	有害物質 1（コード）		2	半角	【有害物質マスタ】から設定（01~32）
16	有害物質 2（コード）		2	半角	【有害物質マスタ】から設定（01~32）
17	有害物質 3（コード）		2	半角	【有害物質マスタ】から設定（01~32）
18	有害物質 4（コード）		2	半角	【有害物質マスタ】から設定（01~32）
19	有害物質 5（コード）		2	半角	【有害物質マスタ】から設定（01~32）
20	有害物質 6（コード）		2	半角	【有害物質マスタ】から設定（01~32）
No.21~27 の項目は、繰り返しして最大 5 区間までの情報を設定できます。					
21	[区間 1] 収集運搬業者加入者番号 （要基本設定）	◎	7	半角	[収集運搬業者設定]に設定した加入者番号
22	[区間 1] 再委託収集運搬業者加入者番号 （要基本設定）		7	半角	[収集運搬業者設定]に設定した加入者番号
23	[区間 1] 運搬方法（コード）		1	半角	【運搬方法マスタ】から設定（1~4）
24	[区間 1] 車両番号		30	全半角	
25	[区間 1] 運搬担当者		24	全半角	
26	[区間 1] 運搬先事業場加入者番号 （要基本設定）		7	半角	【区間分割の運用を行う場合】積替・保管施設を保有する加入者の加入者番号（最終区間は設定が不要です）
27	[区間 1] 運搬先事業場（コード） （要基本設定）	◎	3※	半角	【区間分割の運用を行う場合】No.26 収集運搬業者が保有する積替・保管施設の事業場番号（最終区間は設定が不要です） ※自己積替・保管施設または、報告不要業者積替・保管施設または、公共積替・保管施設を使用する場合は、10byte
56	処分業者加入者番号（要基本設定）	◎	7	半角	[処分業者設定]に設定した加入者番号
57	再委託処分業者加入者番号（要基本設定）		7	半角	[処分業者設定]に設定した加入者番号
58	処分事業場（コード）（要基本設定）	◎	3※	半角	[処分業者設定]に設定した処分事業場番号 ※自己処分事業場または、報告不要処分事業場を使用する場合は、10byte
59	処分方法（コード）		3	半角	【処分方法マスタ】から設定 （100~106、200~217、299、300~304、310）
60	最終処分事業場登録区分	◎	1	半角	[0：委託契約書記載のとおり] [1：当欄記載のとおり]
61	最終処分事業場 1（コード）（要基本設定）		10	半角	[最終処分事業場設定]に設定した最終処分事業場コード
62	最終処分事業場 2（コード）（要基本設定）		10	半角	[最終処分事業場設定]に設定した最終処分事業場コード
63	最終処分事業場 3（コード）（要基本設定）		10	半角	[最終処分事業場設定]に設定した最終処分事業場コード
64	最終処分事業場 4（コード）（要基本設定）		10	半角	[最終処分事業場設定]に設定した最終処分事業場コード
65	最終処分事業場 5（コード）（要基本設定）		10	半角	[最終処分事業場設定]に設定した最終処分事業場コード
66	最終処分事業場 6（コード）（要基本設定）		10	半角	[最終処分事業場設定]に設定した最終処分事業場コード
67	最終処分事業場 7（コード）（要基本設定）		10	半角	[最終処分事業場設定]に設定した最終処分事業場コード
68	最終処分事業場 8（コード）（要基本設定）		10	半角	[最終処分事業場設定]に設定した最終処分事業場コード
69	最終処分事業場 9（コード）（要基本設定）		10	半角	[最終処分事業場設定]に設定した最終処分事業場コード

No.27 は 2 区間以上の場合には必須項目（最終区間となる区間は設定が不要です）

No.60 で「1：当欄記載のとおり」を設定した場合は、No.61~69 に 1 件以上のコードを設定する。



2/2

Nº	項目名	必須	byte	全角/半角	備考
70	最終処分事業場 10（コード）（要基本設定）		10	半角	[最終処分事業場設定]に設定した最終処分事業場コード
71	備考 1		50	全半角	
72	備考 2		50	全半角	
73	備考 3		50	全半角	
74	備考 4		50	全半角	
75	備考 5		50	全半角	



■ 予約情報を活用した登録（読込/保存）CSV レイアウト ■（項目数：76）

1/2

No	項目名	必須	byte	全角/半角	備考
1	連絡番号 1		20	半角	
2	連絡番号 2		20	半角	
3	連絡番号 3		20	半角	
4	引渡し日	◎	10	半角	yyyy/mm/dd
5	排出事業場（コード）（要基本設定）	◎	10	半角	【排出事業場設定】に設定した排出事業場コード
6	引渡し担当者	◎	24	全半角	
7	登録担当者		24	全半角	
8	廃棄物の種類（コード）（要基本設定）	◎	7	半角	【廃棄物の種類設定】に設定した廃棄物の分類コード（大+中+小+細）
9	廃棄物の名称		60	全半角	
10	廃棄物の数量	◎	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁）
11	廃棄物の数量単位（コード）	◎	1	半角	【数量単位マスタ】から設定（1~5）
12	荷姿（コード）	◎	2	半角	【荷姿マスタ】から設定（01~09）
13	荷姿の数量		5	半角	Z9（整数部 5 桁）
14	数量の確定者（コード）	◎	2	半角	【数量の確定者マスタ】から設定（01~07）
15	有害物質 1（コード）		2	半角	【有害物質マスタ】から設定（01~32）
16	有害物質 2（コード）		2	半角	【有害物質マスタ】から設定（01~32）
17	有害物質 3（コード）		2	半角	【有害物質マスタ】から設定（01~32）
18	有害物質 4（コード）		2	半角	【有害物質マスタ】から設定（01~32）
19	有害物質 5（コード）		2	半角	【有害物質マスタ】から設定（01~32）
20	有害物質 6（コード）		2	半角	【有害物質マスタ】から設定（01~32）
No.21~27 の項目は、繰り返しで最大 5 区間までの情報を設定できます。					
21	【区間 1】収集運搬業者加入者番号 （要基本設定）	◎	7	半角	【収集運搬業者設定】に設定した加入者番号
22	【区間 1】再委託収集運搬業者加入者番号 （要基本設定）		7	半角	【収集運搬業者設定】に設定した加入者番号
23	【区間 1】運搬方法（コード）		1	半角	【運搬方法マスタ】から設定（1~4）
24	【区間 1】車両番号		30	全半角	
25	【区間 1】運搬担当者		24	全半角	
26	【区間 1】運搬先事業場加入者番号 （要基本設定）		7	半角	【区間分割の運用を行う場合】積替・保管施設を保有する加入者の加入者番号（最終区間は設定が不要です）
27	【区間 1】運搬先事業場（コード） （要基本設定）	◎	3※	半角	【区間分割の運用を行う場合】No.26 収集運搬業者が保有する積替・保管施設の事業場番号（最終区間は設定が不要です） ※自己積替・保管施設または、報告不要業者積替・保管施設または、公共積替・保管施設を使用する場合は、10byte
56	処分業者加入者番号（要基本設定）	◎	7	半角	【処分業者設定】に設定した加入者番号
57	再委託処分業者加入者番号（要基本設定）		7	半角	【処分業者設定】に設定した加入者番号
58	処分事業場（コード）（要基本設定）	◎	3※	半角	【処分業者設定】に設定した処分事業場番号 ※自己処分事業場または、報告不要処分事業場を使用する場合は、10byte
59	処分方法（コード）		3	半角	【処分方法マスタ】から設定 （100~106、200~217、299、300~304、310）
60	最終処分事業場登録区分	◎	1	半角	[0：委託契約書記載のとおり] [1：当欄記載のとおり]
61	最終処分事業場 1（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード
62	最終処分事業場 2（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード
63	最終処分事業場 3（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード
64	最終処分事業場 4（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード
65	最終処分事業場 5（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード
66	最終処分事業場 6（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード
67	最終処分事業場 7（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード
68	最終処分事業場 8（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード
69	最終処分事業場 9（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード

No.27 は 2 区間以上の場合には必須項目（最終区間となる区間は設定が不要です）

No.60 で [1：当欄記載のとおり] を設定した場合は、No.61~69 に 1 件以上のコードを設定する。



2/2

No	項目名	必須	byte	全角/半角	備考
70	最終処分事業場 10 (コード) (要基本設定)		10	半角	[最終処分事業場設定]に設定した最終処分事業場コード
71	備考 1		50	全半角	
72	備考 2		50	全半角	
73	備考 3		50	全半角	
74	備考 4		50	全半角	
75	備考 5		50	全半角	
76	マニフェスト番号	◎	11	半角	



■ 予約登録（読込/保存）CSV レイアウト ■（項目数：77）

1/2

No	項目名	必須	byte	全角/半角	備考
1	連絡番号 1		20	半角	
2	連絡番号 2		20	半角	
3	連絡番号 3		20	半角	
4	引渡し日		10	半角	yyyy/mm/dd
5	排出事業場（コード）（要基本設定）		10	半角	【排出事業場設定】に設定した排出事業場コード
6	引渡し担当者		24	全半角	
7	登録担当者		24	全半角	
8	廃棄物の種類（コード）（要基本設定）		7	半角	【廃棄物の種類設定】に設定した廃棄物の分類コード（大+中+小+細）
9	廃棄物の名称		60	全半角	
10	廃棄物の数量		9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁）
11	廃棄物の数量単位（コード）		1	半角	【数量単位マスタ】から設定（1~5）
12	荷姿（コード）		2	半角	【荷姿マスタ】から設定（01~09）
13	荷姿の数量		5	半角	Z9（整数部 5 桁）
14	数量の確定者（コード）		2	半角	【数量の確定者マスタ】から設定（01~07）
15	有害物質 1（コード）		2	半角	【有害物質マスタ】から設定（01~32）
16	有害物質 2（コード）		2	半角	【有害物質マスタ】から設定（01~32）
17	有害物質 3（コード）		2	半角	【有害物質マスタ】から設定（01~32）
18	有害物質 4（コード）		2	半角	【有害物質マスタ】から設定（01~32）
19	有害物質 5（コード）		2	半角	【有害物質マスタ】から設定（01~32）
20	有害物質 6（コード）		2	半角	【有害物質マスタ】から設定（01~32）
No.21~27 の項目は、繰り返し最大 5 区間までの情報を設定できます。					
21	【区間 1】収集運搬業者加入者番号 （要基本設定）		7	半角	【収集運搬業者設定】に設定した加入者番号
22	【区間 1】再委託収集運搬業者加入者番号 （要基本設定）		7	半角	【収集運搬業者設定】に設定した加入者番号
23	【区間 1】運搬方法（コード）		1	半角	【運搬方法マスタ】から設定（1~4）
24	【区間 1】車両番号		30	全半角	
25	【区間 1】運搬担当者		24	全半角	
26	【区間 1】運搬先事業場加入者番号 （要基本設定）		7	半角	【区間分割の運用を行う場合】積替・保管施設を保有する加入者の加入者番号（最終区間は設定が不要です）
27	【区間 1】運搬先事業場（コード） （要基本設定）		3※	半角	【区間分割の運用を行う場合】No.26 収集運搬業者が保有する積替・保管施設の事業場番号（最終区間は設定が不要です） ※自己積替・保管施設または、報告不要業者積替・保管施設または、公共積替・保管施設を使用する場合は、10byte
56	処分業者加入者番号（要基本設定）		7	半角	【処分業者設定】に設定した加入者番号
57	再委託処分業者加入者番号（要基本設定）		7	半角	【処分業者設定】に設定した加入者番号
58	処分事業場（コード）（要基本設定）		3※	半角	【処分業者設定】に設定した処分事業場番号 ※自己処分事業場または、報告不要処分事業場を使用する場合は、10byte
59	処分方法（コード）		3	半角	【処分方法マスタ】から設定 （100~106、200~217、299、300~304、310）
60	最終処分事業場登録区分		1	半角	【0：委託契約書記載のとおり】 【1：当欄記載のとおり】
61	最終処分事業場 1（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード
62	最終処分事業場 2（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード
63	最終処分事業場 3（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード
64	最終処分事業場 4（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード
65	最終処分事業場 5（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード
66	最終処分事業場 6（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード
67	最終処分事業場 7（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード
68	最終処分事業場 8（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード
69	最終処分事業場 9（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード



No	項目名	必須	byte	全角/半角	備考
70	最終処分事業場 10（コード）（要基本設定）		10	半角	[最終処分事業場設定]に設定した最終処分事業場コード
71	備考 1		50	全半角	
72	備考 2		50	全半角	
73	備考 3		50	全半角	
74	備考 4		50	全半角	
75	備考 5		50	全半角	
76	修正許可		1	半角	[1：許可しない] [2：収集運搬業者のみ許可する] [3：処分業者のみ許可する] [4：収集運搬業者及び処分業者に許可する]
77	発行件数	◎	3	半角	1～100



■ 登録結果（保存）CSVレイアウト ■（項目数：77）

1/2

No	項目名	byte	全角/半角	備考
1	連絡番号 1	20	半角	
2	連絡番号 2	20	半角	
3	連絡番号 3	20	半角	
4	引渡し日	10	半角	yyyy/mm/dd
5	排出事業場（コード）（要基本設定）	10	半角	[排出事業場設定]に設定した排出事業場コード
6	引渡し担当者	24	全半角	
7	登録担当者	24	全半角	
8	廃棄物の種類（コード）（要基本設定）	7	半角	[廃棄物の種類設定]に設定した廃棄物の分類コード（大+中+小+細）
9	廃棄物の名称	60	全半角	
10	廃棄物の数量	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁）
11	廃棄物の数量単位（コード）	1	半角	【数量単位マスタ】から設定（1~5）
12	荷姿（コード）	2	半角	【荷姿マスタ】から設定（01~09）
13	荷姿の数量	5	半角	Z9（整数部 5 桁）
14	数量の確定者（コード）	2	半角	【数量の確定者マスタ】から設定（01~07）
15	有害物質 1（コード）	2	半角	【有害物質マスタ】から設定（01~32）
16	有害物質 2（コード）	2	半角	【有害物質マスタ】から設定（01~32）
17	有害物質 3（コード）	2	半角	【有害物質マスタ】から設定（01~32）
18	有害物質 4（コード）	2	半角	【有害物質マスタ】から設定（01~32）
19	有害物質 5（コード）	2	半角	【有害物質マスタ】から設定（01~32）
20	有害物質 6（コード）	2	半角	【有害物質マスタ】から設定（01~32）
No.21~27 の項目は、繰り返しで最大 5 区間までの情報を設定できます。				
21	[区間 1] 収集運搬業者加入者番号 （要基本設定）	7	半角	[収集運搬業者設定]に設定した加入者番号
22	[区間 1] 再委託収集運搬業者加入者番号 （要基本設定）	7	半角	[収集運搬業者設定]に設定した加入者番号
23	[区間 1] 運搬方法（コード）	1	半角	【運搬方法マスタ】から設定（1~4）
24	[区間 1] 車両番号	30	全半角	
25	[区間 1] 運搬担当者	24	全半角	
26	[区間 1] 運搬先事業場加入者番号 （要基本設定）	7	半角	区間分割の運用を行う場合：積替・保管施設を保有する加入者の加入者番号（最終区間には設定が不要です）
27	[区間 1] 運搬先事業場（コード） （要基本設定）	3※	半角	区間分割の運用を行う場合：No.26 収集運搬業者が保有する積替・保管施設の事業場番号（最終区間には設定が不要です） ※自己積替・保管施設または、報告不要業者積替・保管施設または、公共積替・保管施設を使用する場合は、10byte
56	処分業者加入者番号（要基本設定）	7	半角	[処分業者設定]に設定した加入者番号
57	再委託処分業者加入者番号（要基本設定）	7	半角	[処分業者設定]に設定した加入者番号
58	処分事業場（コード）（要基本設定）	3※	半角	[処分業者設定]に設定した処分事業場番号 ※自己処分事業場または、報告不要処分事業場を使用する場合は、10byte
59	処分方法（コード）	3	半角	【処分方法マスタ】から設定 (100~106、200~217、299、300~304、310)
60	最終処分事業場登録区分	1	半角	[0：委託契約書記載のとおり] [1：当欄記載のとおり]
61	最終処分事業場 1（コード）（要基本設定）	10	半角	[最終処分事業場設定]に設定した最終処分事業場コード
62	最終処分事業場 2（コード）（要基本設定）	10	半角	[最終処分事業場設定]に設定した最終処分事業場コード
63	最終処分事業場 3（コード）（要基本設定）	10	半角	[最終処分事業場設定]に設定した最終処分事業場コード
64	最終処分事業場 4（コード）（要基本設定）	10	半角	[最終処分事業場設定]に設定した最終処分事業場コード
65	最終処分事業場 5（コード）（要基本設定）	10	半角	[最終処分事業場設定]に設定した最終処分事業場コード
66	最終処分事業場 6（コード）（要基本設定）	10	半角	[最終処分事業場設定]に設定した最終処分事業場コード
67	最終処分事業場 7（コード）（要基本設定）	10	半角	[最終処分事業場設定]に設定した最終処分事業場コード
68	最終処分事業場 8（コード）（要基本設定）	10	半角	[最終処分事業場設定]に設定した最終処分事業場コード
69	最終処分事業場 9（コード）（要基本設定）	10	半角	[最終処分事業場設定]に設定した最終処分事業場コード



No	項目名	byte	全角/半角	備考
70	最終処分事業場 10（コード） （要基本設定）	10	半角	[最終処分事業場設定]に設定した最終処分事業場コード
71	備考 1	50	全半角	
72	備考 2	50	全半角	
73	備考 3	50	全半角	
74	備考 4	50	全半角	
75	備考 5	50	全半角	
76	マニフェスト番号	11	半角	
77	登録日時	19	半角	yyyy/mm/dd hh:mi:ss



■ 予約登録結果（保存）CSVレイアウト ■（項目数：78）

1/2

No	項目名	byte	全角/半角	備考
1	連絡番号 1	20	半角	
2	連絡番号 2	20	半角	
3	連絡番号 3	20	半角	
4	引渡し日	10	半角	yyyy/mm/dd
5	排出事業場（コード）（要基本設定）	10	半角	[排出事業場設定]に設定した排出事業場コード
6	引渡し担当者	24	全半角	
7	登録担当者	24	全半角	
8	廃棄物の種類（コード）（要基本設定）	7	半角	[廃棄物の種類設定]に設定した廃棄物の分類コード（大+中+小+細）
9	廃棄物の名称	60	全半角	
10	廃棄物の数量	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁）
11	廃棄物の数量単位（コード）	1	半角	【数量単位マスタ】から設定（1~5）
12	荷姿（コード）	2	半角	【荷姿マスタ】から設定（01~09）
13	荷姿の数量	5	半角	Z9（整数部 5 桁）
14	数量の確定者（コード）	2	半角	【数量の確定者マスタ】から設定（01~07）
15	有害物質 1（コード）	2	半角	【有害物質マスタ】から設定（01~32）
16	有害物質 2（コード）	2	半角	【有害物質マスタ】から設定（01~32）
17	有害物質 3（コード）	2	半角	【有害物質マスタ】から設定（01~32）
18	有害物質 4（コード）	2	半角	【有害物質マスタ】から設定（01~32）
19	有害物質 5（コード）	2	半角	【有害物質マスタ】から設定（01~32）
20	有害物質 6（コード）	2	半角	【有害物質マスタ】から設定（01~32）
No.21~27 の項目は、繰り返しで最大 5 区間までの情報を設定できます。				
21	[区間 1] 収集運搬業者加入者番号 （要基本設定）	7	半角	[収集運搬業者設定]に設定した加入者番号
22	[区間 1] 再委託収集運搬業者加入者番号 （要基本設定）	7	半角	[収集運搬業者設定]に設定した加入者番号
23	[区間 1] 運搬方法（コード）	1	半角	【運搬方法マスタ】から設定（1~4）
24	[区間 1] 車両番号	30	全半角	
25	[区間 1] 運搬担当者	24	全半角	
26	[区間 1] 運搬先事業場加入者番号 （要基本設定）	7	半角	【区間分割の運用を行う場合】積替・保管施設を保有する加入者の加入者番号（最終区間は設定が不要です）
27	[区間 1] 運搬先事業場（コード） （要基本設定）	3※	半角	【区間分割の運用を行う場合】No.26 収集運搬業者が保有する積替・保管施設の事業場番号（最終区間は設定が不要です） ※自己積替・保管施設または、報告不要業者積替・保管施設または、公共積替・保管施設を使用する場合は、10byte
56	処分業者加入者番号（要基本設定）	7	半角	[処分業者設定]に設定した加入者番号
57	再委託処分業者加入者番号（要基本設定）	7	半角	[処分業者設定]に設定した加入者番号
58	処分事業場（コード）（要基本設定）	3※	半角	[処分業者設定]に設定した処分事業場番号 ※自己処分事業場または、報告不要処分事業場を使用する場合は、10byte
59	処分方法（コード）	3	半角	【処分方法マスタ】から設定 (100~106、200~217、299、300~304、310)
60	最終処分事業場登録区分	1	半角	[0：委託契約書記載のとおり] [1：当欄記載のとおり]
61	最終処分事業場 1（コード）（要基本設定）	10	半角	[最終処分事業場設定]に設定した最終処分事業場コード
62	最終処分事業場 2（コード）（要基本設定）	10	半角	[最終処分事業場設定]に設定した最終処分事業場コード
63	最終処分事業場 3（コード）（要基本設定）	10	半角	[最終処分事業場設定]に設定した最終処分事業場コード
64	最終処分事業場 4（コード）（要基本設定）	10	半角	[最終処分事業場設定]に設定した最終処分事業場コード
65	最終処分事業場 5（コード）（要基本設定）	10	半角	[最終処分事業場設定]に設定した最終処分事業場コード
66	最終処分事業場 6（コード）（要基本設定）	10	半角	[最終処分事業場設定]に設定した最終処分事業場コード
67	最終処分事業場 7（コード）（要基本設定）	10	半角	[最終処分事業場設定]に設定した最終処分事業場コード
68	最終処分事業場 8（コード）（要基本設定）	10	半角	[最終処分事業場設定]に設定した最終処分事業場コード
69	最終処分事業場 9（コード）（要基本設定）	10	半角	[最終処分事業場設定]に設定した最終処分事業場コード



No	項目名	byte	全角/半角	備考
70	最終処分事業場 10（コード） （要基本設定）	10	半角	[最終処分事業場設定]に設定した最終処分事業場コード
71	備考 1	50	全半角	
72	備考 2	50	全半角	
73	備考 3	50	全半角	
74	備考 4	50	全半角	
75	備考 5	50	全半角	
76	修正許可	1	半角	[1：許可しない] [2：収集運搬業者のみ許可する] [3：処分業者のみ許可する] [4：収集運搬業者及び処分業者に許可する]
77	マニフェスト番号	11	半角	
78	予約登録日時	19	半角	yyyy/mm/dd hh:mi:ss



■新規登録（2次）＜電子 | 電子＞（読込／保存）CSVレイアウト■（項目数：255）

1/2

No	項目名	必須	byte	全角/半角	備考
1	連絡番号 1		20	半角	
2	連絡番号 2		20	半角	
3	連絡番号 3		20	半角	
4	引渡し日	◎	10	半角	yyyy/mm/dd
5	引渡し担当者	◎	24	全半角	
6	登録担当者		24	全半角	
7	廃棄物の種類（コード）（要基本設定）	◎	7	半角	【廃棄物の種類設定】に設定した廃棄物の分類コード（大+中+小+細）
8	廃棄物の名称		60	全半角	
9	廃棄物の数量	◎	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁）
10	廃棄物の数量単位（コード）	◎	1	半角	【数量単位マスタ】から設定（1～5）
11	荷姿（コード）	◎	2	半角	【荷姿マスタ】から設定（01～09）
12	荷姿の数量		5	半角	Z9（整数部 5 桁）
13	数量の確定者（コード）	◎	2	半角	【数量の確定者マスタ】から設定（01～07）
14	有害物質 1（コード）		2	半角	【有害物質マスタ】から設定（01～32）
15	有害物質 2（コード）		2	半角	【有害物質マスタ】から設定（01～32）
16	有害物質 3（コード）		2	半角	【有害物質マスタ】から設定（01～32）
17	有害物質 4（コード）		2	半角	【有害物質マスタ】から設定（01～32）
18	有害物質 5（コード）		2	半角	【有害物質マスタ】から設定（01～32）
19	有害物質 6（コード）		2	半角	【有害物質マスタ】から設定（01～32）
No.20～26 の項目は、繰り返し最大 5 区間までの情報を設定できます。					
20	【区間 1】収集運搬業者加入者番号 （要基本設定）	◎	7	半角	【収集運搬業者設定】に設定した加入者番号
21	【区間 1】再委託収集運搬業者加入者番号 （要基本設定）		7	半角	【収集運搬業者設定】に設定した加入者番号
22	【区間 1】運搬方法（コード）		1	半角	【運搬方法マスタ】から設定（1～4）
23	【区間 1】車両番号		30	全半角	
24	【区間 1】運搬担当者		24	全半角	
25	【区間 1】運搬先事業場加入者番号 （要基本設定）		7	半角	【区間分割の運用を行う場合】積替・保管施設を保有する加入者の加入者番号（最終区間は設定が不要です）
26	【区間 1】運搬先事業場（コード） （要設定設定）	◎	3※	半角	【区間分割の運用を行う場合】No.25 収集運搬業者が保有する積替・保管施設の事業場番号（最終区間に設定が不要です） ※自己積替・保管施設または、報告不要業者積替・保管施設または、公共積替・保管施設を使用する場合は、10byte
55	処分業者加入者番号（要基本設定）	◎	7	半角	【処分業者設定】に設定した加入者番号
56	再委託処分業者加入者番号（要基本設定）		7	半角	【処分業者設定】に設定した加入者番号
57	処分事業場（コード）（要基本設定）	◎	3※	半角	【処分業者設定】に設定した処分事業場番号 ※自己処分事業場または、報告不要処分事業場を使用する場合は、10byte
58	処分方法（コード）		3	半角	【処分方法マスタ】から設定 （100～106、200～217、299、300～304、310）
59	最終処分事業場登録区分	◎	1	半角	[0：委託契約書記載のとおり] [1：当欄記載のとおり]
60	最終処分事業場 1（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード
61	最終処分事業場 2（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード
62	最終処分事業場 3（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード
63	最終処分事業場 4（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード
64	最終処分事業場 5（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード
65	最終処分事業場 6（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード
66	最終処分事業場 7（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード
67	最終処分事業場 8（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード
68	最終処分事業場 9（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード
69	最終処分事業場 10（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード

No.26 は 2 区間以上の場合には必須項目（最終区間となる区間は設定が不要です）

No.59 で [1：当欄記載のとおり] を設定した場合は、No.60～69 に 1 件以上のコードを設定する。



2/2

No	項目名	必須	byte	全角/半角	備考
70	備考 1		50	全半角	
71	備考 2		50	全半角	
72	備考 3		50	全半角	
73	備考 4		50	全半角	
74	備考 5		50	全半角	
75	中間処理産業廃棄物登録区分	◎	1	半角	[1: 当欄指定のとおり] [2: 1 次不要] [3: 帳簿記載のとおり]
No.76 の項目を繰り返して 180 件分のマニフェスト番号（No.76～255）を設定します。					
76	[1 次マニフェスト情報 01] マニフェスト番号		11	半角	

No.75 で [1: 当欄指定のとおり] を設定した場合は、No.76～255 に 1 件以上のマニフェスト番号を設定する。



■新規登録（2次）＜電子・紙 | 電子＞（読込／保存）CSVレイアウト■（項目数：255）

1/2

No	項目名	必須	byte	全角/半角	備考
1	連絡番号 1		20	半角	
2	連絡番号 2		20	半角	
3	連絡番号 3		20	半角	
4	引渡し日	◎	10	半角	yyyy/mm/dd
5	引渡し担当者	◎	24	全半角	
6	登録担当者		24	全半角	
7	廃棄物の種類（コード）（要基本設定）	◎	7	半角	【廃棄物の種類設定】に設定した廃棄物の分類コード（大+中+小+細）
8	廃棄物の名称		60	全半角	
9	廃棄物の数量	◎	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁）
10	廃棄物の数量単位（コード）	◎	1	半角	【数量単位マスタ】から設定（1～5）
11	荷姿（コード）	◎	2	半角	【荷姿マスタ】から設定（01～09）
12	荷姿の数量		5	半角	Z9（整数部 5 桁）
13	数量の確定者（コード）	◎	2	半角	【数量の確定者マスタ】から設定（01～07）
14	有害物質 1（コード）		2	半角	【有害物質マスタ】から設定（01～32）
15	有害物質 2（コード）		2	半角	【有害物質マスタ】から設定（01～32）
16	有害物質 3（コード）		2	半角	【有害物質マスタ】から設定（01～32）
17	有害物質 4（コード）		2	半角	【有害物質マスタ】から設定（01～32）
18	有害物質 5（コード）		2	半角	【有害物質マスタ】から設定（01～32）
19	有害物質 6（コード）		2	半角	【有害物質マスタ】から設定（01～32）
No.20～26 の項目は、繰り返し最大 5 区間までの情報を設定できます。					
20	【区間 1】収集運搬業者加入者番号 （要基本設定）	◎	7	半角	【収集運搬業者設定】に設定した加入者番号
21	【区間 1】再委託収集運搬業者加入者番号 （要基本設定）		7	半角	【収集運搬業者設定】に設定した加入者番号
22	【区間 1】運搬方法（コード）		1	半角	【運搬方法マスタ】から設定（1～4）
23	【区間 1】車両番号		30	全半角	
24	【区間 1】運搬担当者		24	全半角	
25	【区間 1】運搬先事業場加入者番号 （要基本設定）		7	半角	【区間分割の運用を行う場合】積替・保管施設を保有する加入者の加入者番号（最終区間は設定が不要です）
26	【区間 1】運搬先事業場（コード） （要基本設定）	◎	3※	半角	【区間分割の運用を行う場合】No.25 収集運搬業者が保有する積替・保管施設の事業場番号（最終区間は設定が不要です） ※自己積替・保管施設または、報告不要業者積替・保管施設または、公共積替・保管施設を使用する場合は、10byte
55	処分業者加入者番号（要基本設定）	◎	7	半角	【処分業者設定】に設定した加入者番号
56	再委託処分業者加入者番号（要基本設定）		7	半角	【処分業者設定】に設定した加入者番号
57	処分事業場（コード）（要基本設定）	◎	3※	半角	【処分業者設定】に設定した処分事業場番号 ※自己処分事業場または、報告不要処分事業場を使用する場合は、10byte
58	処分方法（コード）		3	半角	【処分方法マスタ】から設定 （100～106、200～217、299、300～304、310）
59	最終処分事業場登録区分	◎	1	半角	[0：委託契約書記載のとおり] [1：当欄記載のとおり]
60	最終処分事業場 1（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード
61	最終処分事業場 2（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード
62	最終処分事業場 3（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード
63	最終処分事業場 4（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード
64	最終処分事業場 5（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード
65	最終処分事業場 6（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード
66	最終処分事業場 7（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード
67	最終処分事業場 8（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード
68	最終処分事業場 9（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード
69	最終処分事業場 10（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード

No.26 は 2 区間以上の場合には必須項目（最終区間となる区間は設定が不要です）

No.59 で [1：当欄記載のとおり] を設定した場合は、No.60～69 に 1 件以上のコードを設定する。



No	項目名	必須	byte	全角/半角	備考
70	備考 1		50	全半角	
71	備考 2		50	全半角	
72	備考 3		50	全半角	
73	備考 4		50	全半角	
74	備考 5		50	全半角	
75	中間処理産業廃棄物登録区分	◎	1	半角	[1: 当欄指定のとおり] [2: 1次不要] [3: 帳簿記載のとおり]
No.76～85の項目を繰り返して18件分のマニフェスト情報（No.76～255）を設定します。					
76	[1次マニフェスト情報 01] 電子/紙区分		1	半角	[1: 電子] [2: 紙]
77	[1次マニフェスト情報 01] マニフェスト番号/交付番号		11	半角	
78	[1次マニフェスト情報 01] 交付年月日		10	半角	No.76が[2: 紙]の場合に設定可 yyyy/mm/dd
79	[1次マニフェスト情報 01] 連絡番号		20	半角	No.76が[2: 紙]の場合に設定可
80	[1次マニフェスト情報 01] 処分終了日		10	半角	No.76が[2: 紙]の場合に設定可 yyyy/mm/dd
81	[1次マニフェスト情報 01] 排出事業者		260	全半角	No.76が[2: 紙]の場合に設定可
82	[1次マニフェスト情報 01] 排出事業場		120	全半角	No.76が[2: 紙]の場合に設定可
83	[1次マニフェスト情報 01] 廃棄物の種類		60	全半角	No.76が[2: 紙]の場合に設定可
84	[1次マニフェスト情報 01] 廃棄物の数量		9	半角	No.76が[2: 紙]の場合に設定可 Z9.999（整数部5桁+小数点+小数部3桁）
85	[1次マニフェスト情報 01] 廃棄物の数量単位（コード）		1	半角	No.76が[2: 紙]の場合に設定可【数量単位マスタ】から設定（1～5）

No.75で[1: 当欄指定のとおり]を設定した場合は、No.76、77、78（[2: 紙]の場合）に1件以上を設定する。



■ 予約情報を活用した登録（2次）＜電子 | 電子＞（読込／保存）CSVレイアウト ■ （項目数：256） 1/2

No	項目名	必須	byte	全角/半角	備考
1	連絡番号 1		20	半角	
2	連絡番号 2		20	半角	
3	連絡番号 3		20	半角	
4	引渡し日	◎	10	半角	yyyy/mm/dd
5	引渡し担当者	◎	24	全半角	
6	登録担当者		24	全半角	
7	廃棄物の種類（コード）（要基本設定）	◎	7	半角	【廃棄物の種類設定】に設定した廃棄物の分類コード（大+中+小+細）
8	廃棄物の名称		60	全半角	
9	廃棄物の数量	◎	9	半角	Z 9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁）
10	廃棄物の数量単位（コード）	◎	1	半角	【数量単位マスタ】から設定（1～5）
11	荷姿（コード）	◎	2	半角	【荷姿マスタ】から設定（01～09）
12	荷姿の数量		5	半角	Z 9（整数部 5 桁）
13	数量の確定者（コード）	◎	2	半角	【数量の確定者マスタ】から設定（01～07）
14	有害物質 1（コード）		2	半角	【有害物質マスタ】から設定（01～32）
15	有害物質 2（コード）		2	半角	【有害物質マスタ】から設定（01～32）
16	有害物質 3（コード）		2	半角	【有害物質マスタ】から設定（01～32）
17	有害物質 4（コード）		2	半角	【有害物質マスタ】から設定（01～32）
18	有害物質 5（コード）		2	半角	【有害物質マスタ】から設定（01～32）
19	有害物質 6（コード）		2	半角	【有害物質マスタ】から設定（01～32）
No.20～26 の項目は、繰り返し最大 5 区間までの情報を設定できます。					
20	【区間 1】収集運搬業者加入者番号 （要基本設定）	◎	7	半角	【収集運搬業者設定】に設定した加入者番号
21	【区間 1】再委託収集運搬業者加入者番号 （要基本設定）		7	半角	【収集運搬業者設定】に設定した加入者番号
22	【区間 1】運搬方法（コード）		1	半角	【運搬方法マスタ】から設定（1～4）
23	【区間 1】車両番号		30	全半角	
24	【区間 1】運搬担当者		24	全半角	
25	【区間 1】運搬先事業場加入者番号 （要基本設定）		7	半角	【区間分割の運用を行う場合】積替・保管施設を保有する加入者の加入者番号（最終区間は設定が不要です）
26	【区間 1】運搬先事業場（コード） （要基本設定）	◎	3※	半角	【区間分割の運用を行う場合】No.25 収集運搬業者が保有する積替・保管施設の事業場番号（最終区間は設定が不要です） ※自己積替・保管施設または、報告不要業者積替・保管施設または、公共積替・保管施設を使用する場合は、10byte
55	処分業者加入者番号（要基本設定）	◎	7	半角	【処分業者設定】に設定した加入者番号
56	再委託処分業者加入者番号（要基本設定）		7	半角	【処分業者設定】に設定した加入者番号
57	処分事業場（コード）（要基本設定）	◎	3※	半角	【処分業者設定】に設定した処分事業場番号 ※自己処分事業場または、報告不要処分事業場を使用する場合は、10byte
58	処分方法（コード）		3	半角	【処分方法マスタ】から設定 （100～106、200～217、299、300～304、310）
59	最終処分事業場登録区分	◎	1	半角	[0：委託契約書記載のとおり] [1：当欄記載のとおり]
60	最終処分事業場 1（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード
61	最終処分事業場 2（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード
62	最終処分事業場 3（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード
63	最終処分事業場 4（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード
64	最終処分事業場 5（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード
65	最終処分事業場 6（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード
66	最終処分事業場 7（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード
67	最終処分事業場 8（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード
68	最終処分事業場 9（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード
69	最終処分事業場 10（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード

No.26 は 2 区間以上の場合には必須項目（最終区間となる区間は設定が不要です）

No.59 で [1：当欄記載のとおり] を設定した場合は、No.60～69 に 1 件以上のコードを設定する。



2/2

No	項目名	必須	byte	全角/半角	備考
70	備考 1		50	全半角	
71	備考 2		50	全半角	
72	備考 3		50	全半角	
73	備考 4		50	全半角	
74	備考 5		50	全半角	
75	マニフェスト番号	◎	11	半角	
76	中間処理産業廃棄物登録区分	◎	1	半角	[1：当欄指定のとおり] [2：1次不要] [3：帳簿記載のとおり]
No.77 の項目を繰り返して 180 件分のマニフェスト番号（No.77～256）を設定します。					
77	マニフェスト番号		11	半角	1 次マニフェスト [電子] のマニフェスト番号

No.76 で [1：当欄指定のとおり] を設定した場合は、No.77～256 に 1 件以上のマニフェスト番号を設定する。



■ 予約情報を活用した登録（2次）＜電子・紙 | 電子＞（読込／保存）CSVレイアウト ■（項目数：256）

1/2

No	項目名	必須	byte	全角/半角	備考
1	連絡番号 1		20	半角	
2	連絡番号 2		20	半角	
3	連絡番号 3		20	半角	
4	引渡し日	◎	10	半角	yyyy/mm/dd
5	引渡し担当者	◎	24	全半角	
6	登録担当者		24	全半角	
7	廃棄物の種類（コード）（要基本設定）	◎	7	半角	【廃棄物の種類設定】に設定した廃棄物の分類コード（大+中+小+細）
8	廃棄物の名称		60	全半角	
9	廃棄物の数量	◎	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁）
10	廃棄物の数量単位（コード）	◎	1	半角	【数量単位マスタ】から設定（1～5）
11	荷姿（コード）	◎	2	半角	【荷姿マスタ】から設定（01～09）
12	荷姿の数量		5	半角	Z9（整数部 5 桁）
13	数量の確定者（コード）	◎	2	半角	【数量の確定者マスタ】から設定（01～07）
14	有害物質 1（コード）		2	半角	【有害物質マスタ】から設定（01～32）
15	有害物質 2（コード）		2	半角	【有害物質マスタ】から設定（01～32）
16	有害物質 3（コード）		2	半角	【有害物質マスタ】から設定（01～32）
17	有害物質 4（コード）		2	半角	【有害物質マスタ】から設定（01～32）
18	有害物質 5（コード）		2	半角	【有害物質マスタ】から設定（01～32）
19	有害物質 6（コード）		2	半角	【有害物質マスタ】から設定（01～32）
No.20～26 の項目は、繰り返し最大 5 区間までの情報を設定できます。					
20	【区間 1】収集運搬業者加入者番号 （要基本設定）	◎	7	半角	【収集運搬業者設定】に設定した加入者番号
21	【区間 1】再委託収集運搬業者加入者番号 （要基本設定）		7	半角	【収集運搬業者設定】に設定した加入者番号
22	【区間 1】運搬方法（コード）		1	半角	【運搬方法マスタ】から設定（1～4）
23	【区間 1】車両番号		30	全半角	
24	【区間 1】運搬担当者		24	全半角	
25	【区間 1】運搬先事業場加入者番号 （要基本設定）		7	半角	【区間分割の運用を行う場合】積替・保管施設を保有する加入者の加入者番号（最終区間は設定が不要です）
26	【区間 1】運搬先事業場（コード） （要基本設定）	◎	3※	半角	【区間分割の運用を行う場合】No.25 収集運搬業者が保有する積替・保管施設の事業場番号（最終区間は設定が不要です） ※自己積替・保管施設または、報告不要業者積替・保管施設または、公共積替・保管施設を使用する場合は、10byte
55	処分業者加入者番号（要基本設定）	◎	7	半角	【処分業者設定】に設定した加入者番号
56	再委託処分業者加入者番号（要基本設定）		7	半角	【処分業者設定】に設定した加入者番号
57	処分事業場（コード）（要基本設定）	◎	3※	半角	【処分業者設定】に設定した処分事業場番号 ※自己処分事業場または、報告不要処分事業場を使用する場合は、10byte
58	処分方法（コード）		3	半角	【処分方法マスタ】から設定 （100～106、200～217、299、300～304、310）
59	最終処分事業場登録区分	◎	1	半角	[0：委託契約書記載のとおり] [1：当欄記載のとおり]
60	最終処分事業場 1（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード
61	最終処分事業場 2（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード
62	最終処分事業場 3（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード
63	最終処分事業場 4（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード
64	最終処分事業場 5（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード
65	最終処分事業場 6（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード
66	最終処分事業場 7（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード
67	最終処分事業場 8（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード
68	最終処分事業場 9（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード
69	最終処分事業場 10（コード）（要基本設定）		10	半角	【最終処分事業場設定】に設定した最終処分事業場コード

No.26 は 2 区間以上の場合には必須項目（最終区間となる区間は設定が不要です）

No.59 で [1：当欄記載のとおり] を設定した場合は、No.60～69 に 1 件以上のコードを設定する。



2/2

No	項目名	必須	byte	全角/半角	備考
70	備考 1		50	全半角	
71	備考 2		50	全半角	
72	備考 3		50	全半角	
73	備考 4		50	全半角	
74	備考 5		50	全半角	
75	マニフェスト番号	◎	11	半角	
76	中間処理産業廃棄物登録区分	◎	1	半角	[1: 当欄指定のとおり] [2: 1次不要] [3: 帳簿記載のとおり]
No.77～86の項目を繰り返して18件分のマニフェスト情報（No.77～256）を設定します。					
77	[1次マニフェスト情報 01] 電子/紙区分		1	半角	[1: 電子] [2: 紙]
78	[1次マニフェスト情報 01] マニフェスト番号/交付番号		11	半角	
79	[1次マニフェスト情報 01] 交付年月日		10	半角	No.77が[2: 紙]の場合に設定可 yyyy/mm/dd
80	[1次マニフェスト情報 01] 連絡番号		20	半角	No.77が[2: 紙]の場合に設定可
81	[1次マニフェスト情報 01] 処分終了日		10	半角	No.77が[2: 紙]の場合に設定可 yyyy/mm/dd
82	[1次マニフェスト情報 01] 排出事業者		260	全半角	No.77が[2: 紙]の場合に設定可
83	[1次マニフェスト情報 01] 排出事業場		120	全半角	No.77が[2: 紙]の場合に設定可
84	[1次マニフェスト情報 01] 廃棄物の種類		60	全半角	No.77が[2: 紙]の場合に設定可
85	[1次マニフェスト情報 01] 廃棄物の数量		9	半角	No.77が[2: 紙]の場合に設定可 Z9.999（整数部5桁+小数点+小数部3桁）
86	[1次マニフェスト情報 01] 廃棄物の数量単位（コード）		1	半角	No.77が[2: 紙]の場合に設定可 【数量単位マスタ】から設定（1～5）

No.76で[1: 当欄指定のとおり]を設定した場合は、No.77、78、79（[2: 紙]の場合）に1件以上を設定する。



■ 運搬終了報告（読込/保存）CSVレイアウト ■（項目数：11）

Nº	項目名	必須	byte	全角/半角	備考
1	マニフェスト番号	◎	11	半角	
2	運搬区間番号	◎	2	半角	
3	運搬終了日	◎	10	半角	yyyy/mm/dd
4	運搬担当者	◎	24	全半角	
5	報告担当者		24	全半角	
6	運搬量		9	半角	Z 9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁）
7	運搬量の単位（コード）		1	半角	【数量単位マスタ】から設定（1~5）
8	有価物拾集量		9	半角	Z 9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁）
9	有価物拾集量の単位（コード）		1	半角	【数量単位マスタ】から設定（1~4） ※個・台は選択できません。
10	車両番号		30	全半角	
11	備考		256	全半角	



■ 処分終了報告＜処分終了報告のみ＞（読込/保存）CSVレイアウト ■（項目数：11）

No	項目名	必須	byte	全角/半角	備考
1	マニフェスト番号	◎	11	半角	
2	報告区分	◎	1	半角	[1：中間] [2：最終] ※保存時に、区分が選択されていない場合には「0」が設定されます。
3	処分終了日	◎	10	半角	yyyy/mm/dd
4	処分担当者	◎	24	全半角	
5	報告担当者		24	全半角	
6	廃棄物受領日		10	半角	yyyy/mm/dd
7	運搬担当者		24	全半角	
8	車両番号		30	全半角	
9	受入量		9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁）
10	受入量の単位（コード）		1	半角	【数量単位マスタ】から設定（1～5）
11	備考		256	全半角	

■処分終了報告＜再資源化等の情報含む＞（読込/保存）CSVレイアウト■（項目数：21）
 ※レイアウトの構成については P2「再資源化等の情報を含むCSVファイルレイアウトの構成」を参照

＜1 レコード目＞

№	項目名	必須	byte	全角/半角	備考
1	マニフェスト番号	◎	11	半角	
2	報告区分	◎	1	半角	[1：中間] [2：最終] ※保存時に、区分が選択されていない場合には「0」が設定されます。 ※読込時は、[2：最終]を設定します。
3	処分終了日	◎	10	半角	yyyy/mm/dd
4	処分担当者	◎	24	全半角	
5	報告担当者		24	全半角	
6	廃棄物受領日		10	半角	yyyy/mm/dd
7	運搬担当者		24	全半角	
8	車両番号		30	全半角	
9	受入量		9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁）
10	受入量の単位（コード）		1	半角	【数量単位マスタ】から設定（1～5）
11	備考		256	全半角	
12	基準重量	◎	14	半角	Z9.999(整数部 10 桁+小数点 1 桁+小数部 3 桁)
13	基準重量単位（コード）	◎	1	半角	[3：kg] 固定
14	マニフェスト区分	◎	2	半角	Z9
15	処分方法管理番号（要基本設定）	◎	3	半角	[処分方法設定]で設定された処分方法管理番号
16	処分量	◎	14	半角	Z9.999(整数部 10 桁+小数点 1 桁+小数部 3 桁)
17	処分量の単位（コード）	◎	1	半角	[3：kg] 固定
18	処理後物の種類（分類コード） （要基本設定）	◎	10	半角	[処理後物の種類設定]に設定した処理後物の種類の分類コード （種別+大+中+小+細）
19	処理後物量	◎	15	半角	Z9.999(整数部 11 桁+小数点 1 桁+小数部 3 桁)
20	処理後物量の単位（コード）	◎	1	半角	[3：kg] 固定
21	再資源化情報備考		100	全半角	

※№.2 で報告区分 [2：最終] を設定した場合のみ、№.12 以降の値を設定します。

＜2 レコード目以降＞

※1 つのマニフェストに対して複数件の再資源化等の情報がある場合は、2 レコード目以降の設定内容が異なります。

№	項目名	必須	byte	全角/半角	備考
1	マニフェスト番号	◎	11	半角	1 レコード目と同じマニフェスト番号を設定
2	報告区分				2 レコード目以降は空欄
3	処分終了日				
4	処分担当者				
5	報告担当者				
6	廃棄物受領日				
7	運搬担当者				
8	車両番号				
9	受入量				
10	受入量の単位（コード）				
11	備考				
12	基準重量				Z9
13	基準重量単位（コード）				
14	マニフェスト区分	◎	2	半角	
15	処分方法管理番号（要基本設定）	◎	3	半角	
16	処分量	◎	14	半角	
17	処分量の単位（コード）	◎	1	半角	
18	処理後物の種類（分類コード） （要基本設定）	◎	10	半角	
19	処理後物量	◎	15	半角	
20	処理後物量の単位（コード）	◎	1	半角	
21	再資源化情報備考		100	全半角	



■最終処分終了報告<マニフェスト番号のみ>（読込／保存）CSVレイアウト■（項目数：1）

No	項目名	必須	byte	全角/半角	備考
1	マニフェスト番号	◎	11	半角	



■最終処分終了報告＜最終処分終了報告まで＞（読込／保存）CSVレイアウト■（項目数： 190）

No	項目名	必須	byte	全角/半角	備考
1	マニフェスト番号【1 次】	◎	11	半角	
No.2～4 の項目は、繰り返して最大 9 件の 2 次紙情報を CSV ファイルとして扱えます。					
2	交付番号【2 次】		11	半角	
No.3～4 の項目は、繰り返して最大 10 件の最終処分事業場情報を CSV ファイルとして扱えます。					
3	最終処分終了日【2 次】	◎	10	半角	yyyy/mm/dd
4	処分事業場（コード）【2 次】 （要基本設定）	◎	10	半角	[処分事業場設定]に設定した処分事業場コード



■最終処分終了報告<再資源化等の情報含む> (読込/保存) CSV レイアウト ■ (項目数: 204)

※レイアウトの構成については P2「再資源化等の情報を含む CSV ファイルレイアウトの構成」を参照

<1 レコード目>

No	項目名	必須	byte	全角/半角	備考
1	マニフェスト番号【1 次】	◎	11	半角	
No.2~4 の項目は、繰り返して最大 9 件の 2 次紙情報を CSV ファイルとして扱えます。					
2	交付番号【2 次】		11	半角	
No.3~4 の項目は、繰り返して最大 10 件の最終処分事業場情報を CSV ファイルとして扱えます。					
3	最終処分終了日【2 次】	◎	10	半角	yyyy/mm/dd
4	処分事業場 (コード)【2 次】 (要基本設定)	◎	10	半角	[処分事業場設定]に設定した最終処分事業場コード
191	基準重量	◎	14	半角	Z9.999(整数部 10 桁+小数点 1 桁+小数部 3 桁)
192	基準重量単位 (コード)	◎	1	半角	[3 : kg] 固定
193	マニフェスト区分	◎	2	半角	Z9
194	処分事業場設定 (コード)	◎	10	半角	[処分事業場設定]に設定した処分事業場コード (No.193 マニフェスト区分が"2" (2 次マニフェスト) 以降の場合 必須入力、"1" (1 次マニフェスト) の場合は未入力とする。)
195	処理前物の種類 (分類コード) (要基本設定)	◎	10	半角	処理前物の種類の分類コード (種別+大+中+小+細) (紐づき元 (直前の処理) の[処理後物の種類設定]に設定した処 理後物の種類の分類コードと共通の値を設定する) (No.193 マニフェスト区分が"2" (2 次マニフェスト) 以降の場 合必須入力、"1" (1 次マニフェスト) の場合は未入力とする。) (種別は [1 : 廃棄物] 固定)
196	処分方法管理番号 (要基本設定)	◎	3	半角	[処分方法設定]で設定された処分方法管理番号
197	処分量	◎	14	半角	Z9.999(整数部 10 桁+小数点 1 桁+小数部 3 桁)
198	処分量の単位 (コード)	◎	1	半角	[3 : kg] 固定
199	処理後物の種類 (分類コード) (要基本設定)	◎	10	半角	[処理後物の種類設定]に設定した処理後物の種類の分類コード (種別+大+中+小+細)
200	処理後物量	◎	15	半角	Z9.999(整数部 11 桁+小数点 1 桁+小数部 3 桁)
201	処理後物量の単位 (コード)	◎	1	半角	[3 : kg] 固定
202	最終処分終了報告 FLG	◎	1	半角	[0 : 報告未対象] [1 : 報告対象]
203	最終処分終了日		10	半角	yyyy/mm/dd (No.202 最終処分終了報告 FLG が"1"の場合必須入力、"0"の 場合未入力とする)
204	再資源化情報備考		100	全半角	

<2 レコード目以降>

※1 つのマニフェストに対して複数件の再資源化等の情報がある場合は、2 レコード目以降の設定内容が異なります。

No	項目名	必須	byte	全角/半角	備考
1	マニフェスト番号【1 次】	◎	11	半角	1 レコード目と同じマニフェスト番号を設定
No.2~4 の項目は、繰り返して最大 9 件の 2 次紙情報を CSV ファイルとして扱えます。					
2	交付番号【2 次】				2 レコード目以降は空欄
No.3~4 の項目は、繰り返して最大 10 件の最終処分事業場情報を CSV ファイルとして扱えます。					
3	最終処分終了日【2 次】				2 レコード目以降は空欄
4	処分事業場 (コード)【2 次】 (要基本設定)				
191	基準重量				2 レコード目以降は空欄
192	基準重量単位 (コード)				
193	マニフェスト区分	◎	2	半角	Z9
194	処分事業場設定 (コード)	◎	10	半角	[処分事業場設定]に設定した処分事業場コード (No.193 マニフェスト区分が"2" (2 次マニフェスト) 以降の場合 必須入力、"1" (1 次マニフェスト) の場合は未入力とする。)
195	処理前物の種類 (分類コード) (要基本設定)	◎	10	半角	処理前物の種類の分類コード (種別+大+中+小+細) (紐づき元 (直前の処理) の[処理後物の種類設定]に設定した処

					理後物の種類の分類コードと共通の値を設定する) (No.193 マニフェスト区分が“2” (2 次マニフェスト) 以降の場合必須入力、“1” (1 次マニフェスト) の場合は未入力とする。) (種別は [1: 廃棄物] 固定)
196	処分方法管理番号 (要基本設定)	◎	3	半角	[処分方法設定]で設定された処分方法管理番号
197	処分量	◎	14	半角	Z9.999(整数部 10 桁+小数点 1 桁+小数部 3 桁)
198	処分量の単位 (コード)	◎	1	半角	[3: kg] 固定
199	処理後物の種類 (分類コード) (要基本設定)	◎	10	半角	[処理後物の種類設定]に設定した処理後物の種類の分類コード (種別+大+中+小+細)
200	処理後物量	◎	15	半角	Z9.999(整数部 11 桁+小数点 1 桁+小数部 3 桁)
201	処理後物量の単位 (コード)	◎	1	半角	[3: kg] 固定
202	最終処分終了報告 FLG	◎	1	半角	[0: 報告未対象] [1: 報告対象]
203	最終処分終了日		10	半角	yyyy/mm/dd (No.202 最終処分終了報告 FLG が“1”の場合必須入力、“0”の場合未入力とする)
204	再資源化情報備考		100	全半角	



2 次台帳情報項目（保存）レイアウト仕様

レイアウト №16

■ 2 次台帳情報項目（保存）CSV レイアウト ■（項目数：34）

Nº	項目名	byte	全角/半角	備考
1 次マニフェストの情報				
1	電子/紙区分【1 次】	1	半角	[1：電子] [2：紙]
2	マニフェスト番号/交付番号【1 次】	11	半角	
3	連絡番号 1【1 次】	20	半角	
4	連絡番号 2【1 次】	20	半角	
5	連絡番号 3【1 次】	20	半角	
6	引渡し日/交付年月日【1 次】	10	半角	yyyy/mm/dd
7	排出事業者の名称【1 次】	260	全半角	
8	排出事業場の名称【1 次】	120	全半角	
9	廃棄物の種類（名称）【1 次】	60	全半角	
10	廃棄物の数量【1 次】	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁）
11	廃棄物の数量単位（コード）【1 次】	1	半角	【数量単位マスタ】参照（1~5）
12	廃棄物の数量単位（名称）【1 次】	20	全半角	【数量単位マスタ】参照
2 次マニフェストの情報				
13	電子/紙区分【2 次】	1	半角	[1：電子]
14	マニフェスト番号【2 次】	11	半角	
15	連絡番号 1【2 次】	20	半角	
16	連絡番号 2【2 次】	20	半角	
17	連絡番号 3【2 次】	20	半角	
18	引渡し日【2 次】	10	半角	yyyy/mm/dd
19	処分業者の加入者番号【2 次】	7	半角	
20	処分業者の許可番号【2 次】	6	半角	
21	処分業者の名称【2 次】	260	全半角	
22	処分事業場の名称【2 次】	120	全半角	
23	処分事業場の所在地（郵便番号）【2 次】	8	半角	
24	処分事業場の所在地【2 次】	228	全半角	
25	処分方法（コード）【2 次】	3	半角	【処分方法マスタ】参照 (100~106、200~217、299、300~304、310)
26	処分方法（名称）【2 次】	30	全半角	【処分方法マスタ】参照
27	廃棄物の種類（分類コード）【2 次】	7	半角	廃棄物の分類コード（大+中+小+細）
28	廃棄物の種類（大分類名称）【2 次】	60	全半角	
29	廃棄物の種類（名称）【2 次】	60	全半角	
30	廃棄物の数量【2 次】	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁）
31	廃棄物の数量単位（コード）【2 次】	1	半角	【数量単位マスタ】参照（1~5）
32	廃棄物の数量単位（名称）【2 次】	20	全半角	【数量単位マスタ】参照
33	報告区分【2 次】	1	半角	[1：中間] [2：最終]
34	処分終了日【2 次】	10	半角	yyyy/mm/dd



■ マニフェスト情報照会結果（402 項目）（保存）C S V レイアウト ■（項目数：402）

1/12

Nº	項目名	byte	全角/半角	備考
1	マニフェスト番号/予約番号	11	半角	
2	登録の状態	1	半角	[1：マニフェスト情報] [2：取り消されたマニフェスト情報] [3：予約情報] [4：取り消された予約情報] [5：ロック済みマニフェスト情報] [A：マニフェスト修正承認待ち] [B：マニフェスト取消承認待ち] [C：運搬終了報告修正承認待ち] [D：運搬終了報告取消承認待ち] [E：処分終了報告修正承認待ち] [F：処分終了報告取消承認待ち]
3	連絡番号 1	20	半角	
4	連絡番号 2	20	半角	
5	連絡番号 3	20	半角	
6	引渡し日	10	半角	yyyy/mm/dd
7	排出事業者の加入者番号	7	半角	
8	排出事業者の名称	260	全半角	
9	排出事業者の住所（郵便番号）	8	半角	
10	排出事業者の住所	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
11	排出事業者の電話番号	15	半角	
12	排出事業者の FAX 番号	15	半角	
13	排出事業場の名称	120	全半角	
14	排出事業場の所在地（郵便番号）	8	半角	
15	排出事業場の所在地	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
16	排出事業場の電話番号	15	半角	
17	引渡し担当者	24	全半角	
18	登録担当者	24	全半角	
19	廃棄物の種類（分類コード）	7	半角	廃棄物の分類コード（大+中+小+細）
20	廃棄物の種類（大分類名称）	60	全半角	No.19 の大分類コードの名称
21	廃棄物の種類（名称）	60	全半角	No.19 の種類名称（細分類を設定している場合は細分類名称）
22	廃棄物の数量	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁）
23	廃棄物の数量単位（コード）	1	半角	【数量単位マスタ】参照（1~5）
24	廃棄物の数量単位（名称）	20	全半角	【数量単位マスタ】参照
25	廃棄物の名称	60	全半角	
26	荷姿（コード）	2	半角	【荷姿マスタ】参照（01~09）
27	荷姿（名称）	40	全半角	【荷姿マスタ】参照
28	荷姿の数量	5	半角	Z9（整数部 5 桁）
29	有害物質 1（コード）	2	半角	【有害物質マスタ】参照（01~32）
30	有害物質 1（名称）	80	全半角	【有害物質マスタ】参照
31	有害物質 2（コード）	2	半角	【有害物質マスタ】参照（01~32）
32	有害物質 2（名称）	80	全半角	【有害物質マスタ】参照
33	有害物質 3（コード）	2	半角	【有害物質マスタ】参照（01~32）
34	有害物質 3（名称）	80	全半角	【有害物質マスタ】参照
35	有害物質 4（コード）	2	半角	【有害物質マスタ】参照（01~32）
36	有害物質 4（名称）	80	全半角	【有害物質マスタ】参照
37	有害物質 5（コード）	2	半角	【有害物質マスタ】参照（01~32）
38	有害物質 5（名称）	80	全半角	【有害物質マスタ】参照
39	有害物質 6（コード）	2	半角	【有害物質マスタ】参照（01~32）
40	有害物質 6（名称）	80	全半角	【有害物質マスタ】参照
41	数量の確定者（コード）	2	半角	【数量の確定者マスタ】参照（01~07）
42	確定数量	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁）



No	項目名	byte	全角/半角	備考
43	確定数量の単位（コード）	1	半角	【数量単位マスタ】参照（1～5）
44	確定数量の単位（名称）	20	全半角	【数量単位マスタ】参照
45	〔区間 1〕 運搬委託区分	1	半角	[0：未設定] [1：通常委託] [2：不要] [3：自己運搬]
46	〔区間 1〕 収集運搬業者の加入者番号	7	半角	
47	〔区間 1〕 収集運搬業者の名称	260	全半角	
48	〔区間 1〕 収集運搬業者の住所（郵便番号）	8	半角	
49	〔区間 1〕 収集運搬業者の住所	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
50	〔区間 1〕 収集運搬業者の電話番号	15	半角	
51	〔区間 1〕 収集運搬業者の FAX 番号	15	半角	
52	〔区間 1〕 収集運搬業者の許可番号	6	半角	統一許可番号下 6 桁
53	〔区間 1 再委託〕 運搬委託区分	1	半角	[0：未設定] [1：通常委託] [2：不要] [3：自己運搬]
54	〔区間 1 再委託〕 収集運搬業者の加入者番号	7	半角	
55	〔区間 1 再委託〕 収集運搬業者の名称	260	全半角	
56	〔区間 1 再委託〕 収集運搬業者の住所（郵便番号）	8	半角	
57	〔区間 1 再委託〕 収集運搬業者の住所	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
58	〔区間 1 再委託〕 収集運搬業者の電話番号	15	半角	
59	〔区間 1 再委託〕 収集運搬業者の FAX 番号	15	半角	
60	〔区間 1 再委託〕 収集運搬業者の許可番号	6	半角	統一許可番号下 6 桁
61	〔区間 1〕 運搬方法（コード）	1	半角	【運搬方法マスタ】参照（1～4）
62	〔区間 1〕 運搬方法（名称）	20	全半角	【運搬方法マスタ】参照
63	〔区間 1〕 運搬担当者	24	全半角	排出事業者が入力した運搬担当者
64	〔区間 1〕 車両番号	30	全半角	排出事業者が入力した車両番号
65	〔区間 1〕 運搬終了日【運搬報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【収集運搬業者報告情報】
66	〔区間 1〕 運搬終了報告日時【運搬報告】	19	半角	yyyy/mm/dd hh:mi:ss 【収集運搬業者報告情報】
67	〔区間 1〕 運搬担当者【運搬報告】	24	全半角	【収集運搬業者報告情報】
68	〔区間 1〕 報告担当者【運搬報告】	24	全半角	【収集運搬業者報告情報】
69	〔区間 1〕 運搬量【運搬報告】	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁） 【収集運搬業者報告情報】
70	〔区間 1〕 運搬量の単位（コード）【運搬報告】	1	半角	【数量単位マスタ】参照（1～5） 【収集運搬業者報告情報】
71	〔区間 1〕 運搬量の単位（名称）【運搬報告】	20	全半角	【数量単位マスタ】参照 【収集運搬業者報告情報】
72	〔区間 1〕 有価物拾集量【運搬報告】	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁） 【収集運搬業者報告情報】
73	〔区間 1〕 有価物拾集量の単位（コード）【運搬報告】	1	半角	【数量単位マスタ】参照（1～4）【収集運搬業者報告情報】
74	〔区間 1〕 有価物拾集量の単位（名称）【運搬報告】	20	全半角	【数量単位マスタ】参照 【収集運搬業者報告情報】
75	〔区間 1〕 車両番号【運搬報告】	30	全半角	【収集運搬業者報告情報】
76	〔区間 1〕 備考【運搬報告】	256	全半角	【収集運搬業者報告情報】
77	〔区間 1〕 運搬先事業場保有加入者番号	7	半角	1 区間目の運搬先事業場を保有している加入者の加入者番号
78	〔区間 1〕 運搬先事業場（コード）	3	半角	1 区間目の運搬先事業場の事業場コード
79	〔区間 1〕 運搬先事業場の名称	120	全半角	1 区間目の運搬先事業場の名称
80	〔区間 1〕 運搬先事業場の所在地（郵便番号）	8	半角	1 区間目の運搬先事業場の所在地（郵便番号）
81	〔区間 1〕 運搬先事業場の所在地	228	全半角	1 区間目の運搬先事業場の所在地
82	〔区間 1〕 運搬先事業場の電話番号	15	半角	1 区間目の運搬先事業場の電話番号
83	処分委託区分	1	半角	[0：未設定] [1：通常委託] [2：不要] [3：自己処分]



№	項目名	byte	全角/半角	備考
84	処分業者の加入者番号	7	半角	
85	処分業者の名称	260	全半角	
86	処分業者の住所（郵便番号）	8	半角	
87	処分業者の住所	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
88	処分業者の電話番号	15	半角	
89	処分業者の FAX 番号	15	半角	
90	処分業者の許可番号	6	半角	統一許可番号下 6 桁
91	処分事業場（コード）	3	半角	
92	処分事業場の名称	120	全半角	
93	処分事業場の所在地（郵便番号）	8	半角	
94	処分事業場の所在地	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
95	処分事業場の電話番号	15	半角	
96	〔再委託〕 処分委託区分	1	半角	[0：未設定] [1：通常委託] [2：不要] [3：自己処分]
97	〔再委託〕 処分業者の加入者番号	7	半角	
98	〔再委託〕 処分業者の名称	260	全半角	
99	〔再委託〕 処分業者の住所（郵便番号）	8	半角	
100	〔再委託〕 処分業者の住所	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
101	〔再委託〕 処分業者の電話番号	15	半角	
102	〔再委託〕 処分業者の FAX 番号	15	半角	
103	〔再委託〕 処分業者の許可番号	6	半角	統一許可番号下 6 桁
104	処分方法（コード）	3	半角	【処分方法マスタ】参照 (100~106、200~217、299、300~304、310)
105	処分方法（名称）	30	全半角	【処分方法マスタ】参照
106	報告区分【処分報告】	1	半角	[1：中間] [2：最終]【処分業者報告情報】
107	処分終了日【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【処分業者報告情報】
108	処分終了報告日時【処分報告】	19	半角	yyyy/mm/dd hh:mi:ss 【処分業者報告情報】
109	処分担当者【処分報告】	24	全半角	【処分業者報告情報】
110	報告担当者【処分報告】	24	全半角	【処分業者報告情報】
111	廃棄物受領日【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【処分業者報告情報】
112	運搬担当者【処分報告】	24	全半角	【処分業者報告情報】
113	車両番号【処分報告】	30	全半角	【処分業者報告情報】
114	受入量【処分報告】	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁）【処分業者報告情報】
115	受入量の単位（コード）【処分報告】	1	半角	【数量単位マスタ】参照（1~5）【処分業者報告情報】
116	受入量の単位（名称）【処分報告】	20	全半角	【数量単位マスタ】参照【処分業者報告情報】
117	備考【処分報告】	256	全半角	【処分業者報告情報】
118	最終処分事業場登録区分	1	半角	[0：委託契約書記載のとおり] [1：当欄記載のとおり]
119	〔最終処分事業場 予定 1〕 最終処分事業場の名称	120	全半角	
120	〔最終処分事業場 予定 1〕 最終処分事業場の所在地（郵便番号）	8	半角	
121	〔最終処分事業場 予定 1〕 最終処分事業場の所在地	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
122	〔最終処分事業場 予定 1〕 最終処分事業場の電話番号	15	半角	
123	〔最終処分事業場 予定 2〕 最終処分事業場の名称	120	全半角	
124	〔最終処分事業場 予定 2〕 最終処分事業場の所在地（郵便番号）	8	半角	



№	項目名	byte	全角/半角	備考
125	〔最終処分事業場 予定 2〕 最終処分事業場の所在地	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
126	〔最終処分事業場 予定 2〕 最終処分事業場の電話番号	15	半角	
127	〔最終処分事業場 予定 3〕 最終処分事業場の名称	120	全半角	
128	〔最終処分事業場 予定 3〕 最終処分事業場の所在地（郵便番号）	8	半角	
129	〔最終処分事業場 予定 3〕 最終処分事業場の所在地	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
130	〔最終処分事業場 予定 3〕 最終処分事業場の電話番号	15	半角	
131	〔最終処分事業場 予定 4〕 最終処分事業場の名称	120	全半角	
132	〔最終処分事業場 予定 4〕 最終処分事業場の所在地（郵便番号）	8	半角	
133	〔最終処分事業場 予定 4〕 最終処分事業場の所在地	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
134	〔最終処分事業場 予定 4〕 最終処分事業場の電話番号	15	半角	
135	〔最終処分事業場 予定 5〕 最終処分事業場の名称	120	全半角	
136	〔最終処分事業場 予定 5〕 最終処分事業場の所在地（郵便番号）	8	半角	
137	〔最終処分事業場 予定 5〕 最終処分事業場の所在地	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
138	〔最終処分事業場 予定 5〕 最終処分事業場の電話番号	15	半角	
139	〔最終処分事業場 予定 6〕 最終処分事業場の名称	120	全半角	
140	〔最終処分事業場 予定 6〕 最終処分事業場の所在地（郵便番号）	8	半角	
141	〔最終処分事業場 予定 6〕 最終処分事業場の所在地	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
142	〔最終処分事業場 予定 6〕 最終処分事業場の電話番号	15	半角	
143	〔最終処分事業場 予定 7〕 最終処分事業場の名称	120	全半角	
144	〔最終処分事業場 予定 7〕 最終処分事業場の所在地（郵便番号）	8	半角	
145	〔最終処分事業場 予定 7〕 最終処分事業場の所在地	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
146	〔最終処分事業場 予定 7〕 最終処分事業場の電話番号	15	半角	
147	〔最終処分事業場 予定 8〕 最終処分事業場の名称	120	全半角	
148	〔最終処分事業場 予定 8〕 最終処分事業場の所在地（郵便番号）	8	半角	
149	〔最終処分事業場 予定 8〕 最終処分事業場の所在地	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
150	〔最終処分事業場 予定 8〕 最終処分事業場の電話番号	15	半角	



№	項目名	byte	全角/半角	備考
151	〔最終処分事業場 予定 9〕最終処分事業場の名称	120	全半角	
152	〔最終処分事業場 予定 9〕最終処分事業場の所在地（郵便番号）	8	半角	
153	〔最終処分事業場 予定 9〕最終処分事業場の所在地	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
154	〔最終処分事業場 予定 9〕最終処分事業場の電話番号	15	半角	
155	〔最終処分事業場 予定 10〕最終処分事業場の名称	120	全半角	
156	〔最終処分事業場 予定 10〕最終処分事業場の所在地（郵便番号）	8	半角	
157	〔最終処分事業場 予定 10〕最終処分事業場の所在地	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
158	〔最終処分事業場 予定 10〕最終処分事業場の電話番号	15	半角	
159	最終処分終了日（全）【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【 処分業者報告情報 】
160	最終処分終了報告日時（全）【処分報告】	19	半角	yyyy/mm/dd hh:mi:ss 【 処分業者報告情報 】
161	〔最終処分事業場 実績 1〕最終処分終了日【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【 処分業者報告情報 】
162	〔最終処分事業場 実績 1〕最終処分事業場の名称【処分報告】	120	全半角	【 処分業者報告情報 】
163	〔最終処分事業場 実績 1〕最終処分事業場の所在地（郵便番号）【処分報告】	8	半角	【 処分業者報告情報 】
164	〔最終処分事業場 実績 1〕最終処分事業場の所在地【処分報告】	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所 【 処分業者報告情報 】
165	〔最終処分事業場 実績 1〕最終処分事業場の電話番号【処分報告】	15	半角	【 処分業者報告情報 】
166	〔最終処分事業場 実績 2〕最終処分終了日【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【 処分業者報告情報 】
167	〔最終処分事業場 実績 2〕最終処分事業場の名称【処分報告】	120	全半角	【 処分業者報告情報 】
168	〔最終処分事業場 実績 2〕最終処分事業場の所在地（郵便番号）【処分報告】	8	半角	【 処分業者報告情報 】
169	〔最終処分事業場 実績 2〕最終処分事業場の所在地【処分報告】	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所 【 処分業者報告情報 】
170	〔最終処分事業場 実績 2〕最終処分事業場の電話番号【処分報告】	15	半角	【 処分業者報告情報 】
171	〔最終処分事業場 実績 3〕最終処分終了日【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【 処分業者報告情報 】
172	〔最終処分事業場 実績 3〕最終処分事業場の名称【処分報告】	120	全半角	【 処分業者報告情報 】
173	〔最終処分事業場 実績 3〕最終処分事業場の所在地（郵便番号）【処分報告】	8	半角	【 処分業者報告情報 】
174	〔最終処分事業場 実績 3〕最終処分事業場の所在地【処分報告】	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所 【 処分業者報告情報 】
175	〔最終処分事業場 実績 3〕最終処分事業場の電話番号【処分報告】	15	半角	【 処分業者報告情報 】
176	〔最終処分事業場 実績 4〕最終処分終了日【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【 処分業者報告情報 】
177	〔最終処分事業場 実績 4〕最終処分事業場の名称【処分報告】	120	全半角	【 処分業者報告情報 】



№	項目名	byte	全角/半角	備考
178	〔最終処分事業場 実績 4〕 最終処分事業場の所在地（郵便番号）【処分報告】	8	半角	【 <u>処分業者報告情報</u> 】
179	〔最終処分事業場 実績 4〕 最終処分事業場の所在地【処分報告】	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所【 <u>処分業者報告情報</u> 】
180	〔最終処分事業場 実績 4〕 最終処分事業場の電話番号【処分報告】	15	半角	【 <u>処分業者報告情報</u> 】
181	〔最終処分事業場 実績 5〕最終処分終了日【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【 <u>処分業者報告情報</u> 】
182	〔最終処分事業場 実績 5〕 最終処分事業場の名称【処分報告】	120	全半角	【 <u>処分業者報告情報</u> 】
183	〔最終処分事業場 実績 5〕 最終処分事業場の所在地（郵便番号）【処分報告】	8	半角	【 <u>処分業者報告情報</u> 】
184	〔最終処分事業場 実績 5〕 最終処分事業場の所在地【処分報告】	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所【 <u>処分業者報告情報</u> 】
185	〔最終処分事業場 実績 5〕 最終処分事業場の電話番号【処分報告】	15	半角	【 <u>処分業者報告情報</u> 】
186	〔最終処分事業場 実績 6〕最終処分終了日【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【 <u>処分業者報告情報</u> 】
187	〔最終処分事業場 実績 6〕 最終処分事業場の名称【処分報告】	120	全半角	【 <u>処分業者報告情報</u> 】
188	〔最終処分事業場 実績 6〕 最終処分事業場の所在地（郵便番号）【処分報告】	8	半角	【 <u>処分業者報告情報</u> 】
189	〔最終処分事業場 実績 6〕 最終処分事業場の所在地【処分報告】	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所【 <u>処分業者報告情報</u> 】
190	〔最終処分事業場 実績 6〕 最終処分事業場の電話番号【処分報告】	15	半角	【 <u>処分業者報告情報</u> 】
191	〔最終処分事業場 実績 7〕最終処分終了日【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【 <u>処分業者報告情報</u> 】
192	〔最終処分事業場 実績 7〕 最終処分事業場の名称【処分報告】	120	全半角	【 <u>処分業者報告情報</u> 】
193	〔最終処分事業場 実績 7〕 最終処分事業場の所在地（郵便番号）【処分報告】	8	半角	【 <u>処分業者報告情報</u> 】
194	〔最終処分事業場 実績 7〕 最終処分事業場の所在地【処分報告】	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所【 <u>処分業者報告情報</u> 】
195	〔最終処分事業場 実績 7〕 最終処分事業場の電話番号【処分報告】	15	半角	【 <u>処分業者報告情報</u> 】
196	〔最終処分事業場 実績 8〕最終処分終了日【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【 <u>処分業者報告情報</u> 】
197	〔最終処分事業場 実績 8〕 最終処分事業場の名称【処分報告】	120	全半角	【 <u>処分業者報告情報</u> 】
198	〔最終処分事業場 実績 8〕 最終処分事業場の所在地（郵便番号）【処分報告】	8	半角	【 <u>処分業者報告情報</u> 】
199	〔最終処分事業場 実績 8〕 最終処分事業場の所在地【処分報告】	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所【 <u>処分業者報告情報</u> 】
200	〔最終処分事業場 実績 8〕 最終処分事業場の電話番号【処分報告】	15	半角	【 <u>処分業者報告情報</u> 】
201	〔最終処分事業場 実績 9〕最終処分終了日【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【 <u>処分業者報告情報</u> 】
202	〔最終処分事業場 実績 9〕 最終処分事業場の名称【処分報告】	120	全半角	【 <u>処分業者報告情報</u> 】
203	〔最終処分事業場 実績 9〕 最終処分事業場の所在地（郵便番号）【処分報告】	8	半角	【 <u>処分業者報告情報</u> 】



№	項目名	byte	全角/半角	備考
204	〔最終処分事業場 実績 9〕最終処分事業場の所在地【処分報告】	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所【 処分業者報告情報 】
205	〔最終処分事業場 実績 9〕最終処分事業場の電話番号【処分報告】	15	半角	【 処分業者報告情報 】
206	〔最終処分事業場 実績 10〕最終処分終了日【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【 処分業者報告情報 】
207	〔最終処分事業場 実績 10〕最終処分事業場の名称【処分報告】	120	全半角	【 処分業者報告情報 】
208	〔最終処分事業場 実績 10〕最終処分事業場の所在地（郵便番号）【処分報告】	8	半角	【 処分業者報告情報 】
209	〔最終処分事業場 実績 10〕最終処分事業場の所在地【処分報告】	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所【 処分業者報告情報 】
210	〔最終処分事業場 実績 10〕最終処分事業場の電話番号【処分報告】	15	半角	【 処分業者報告情報 】
211	〔最終処分事業場 実績 11〕最終処分終了日【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【 処分業者報告情報 】
212	〔最終処分事業場 実績 11〕最終処分事業場の名称【処分報告】	120	全半角	【 処分業者報告情報 】
213	〔最終処分事業場 実績 11〕最終処分事業場の所在地（郵便番号）【処分報告】	8	半角	【 処分業者報告情報 】
214	〔最終処分事業場 実績 11〕最終処分事業場の所在地【処分報告】	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所【 処分業者報告情報 】
215	〔最終処分事業場 実績 11〕最終処分事業場の電話番号【処分報告】	15	半角	【 処分業者報告情報 】
216	〔最終処分事業場 実績 12〕最終処分終了日【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【 処分業者報告情報 】
217	〔最終処分事業場 実績 12〕最終処分事業場の名称【処分報告】	120	全半角	【 処分業者報告情報 】
218	〔最終処分事業場 実績 12〕最終処分事業場の所在地（郵便番号）【処分報告】	8	半角	【 処分業者報告情報 】
219	〔最終処分事業場 実績 12〕最終処分事業場の所在地【処分報告】	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所【 処分業者報告情報 】
220	〔最終処分事業場 実績 12〕最終処分事業場の電話番号【処分報告】	15	半角	【 処分業者報告情報 】
221	〔最終処分事業場 実績 13〕最終処分終了日【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【 処分業者報告情報 】
222	〔最終処分事業場 実績 13〕最終処分事業場の名称【処分報告】	120	全半角	【 処分業者報告情報 】
223	〔最終処分事業場 実績 13〕最終処分事業場の所在地（郵便番号）【処分報告】	8	半角	【 処分業者報告情報 】
224	〔最終処分事業場 実績 13〕最終処分事業場の所在地【処分報告】	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所【 処分業者報告情報 】
225	〔最終処分事業場 実績 13〕最終処分事業場の電話番号【処分報告】	15	半角	【 処分業者報告情報 】
226	〔最終処分事業場 実績 14〕最終処分終了日【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【 処分業者報告情報 】
227	最終処分事業場 実績 14〕最終処分事業場の名称【処分報告】	120	全半角	【 処分業者報告情報 】
228	〔最終処分事業場 実績 14〕最終処分事業場の所在地（郵便番号）【処分報告】	8	半角	【 処分業者報告情報 】
229	〔最終処分事業場 実績 14〕最終処分事業場の所在地【処分報告】	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所【 処分業者報告情報 】



№	項目名	byte	全角/半角	備考
230	[最終処分事業場 実績 14]最終処分事業場の電話番号【処分報告】	15	半角	【処分業者報告情報】
231	[最終処分事業場 実績 15] 最終処分終了日【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【処分業者報告情報】
232	[最終処分事業場 実績 15]最終処分事業場の名称【処分報告】	120	全半角	【処分業者報告情報】
233	[最終処分事業場 実績 15]最終処分事業場の所在地（郵便番号）【処分報告】	8	半角	【処分業者報告情報】
234	[最終処分事業場 実績 15]最終処分事業場の所在地【処分報告】	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所【処分業者報告情報】
235	[最終処分事業場 実績 15]最終処分事業場の電話番号【処分報告】	15	半角	【処分業者報告情報】
236	備考 1	50	全半角	
237	備考 2	50	全半角	
238	備考 3	50	全半角	
239	備考 4	50	全半角	
240	備考 5	50	全半角	
241	運搬区間分割区分	1	半角	[0：未設定] [1：区間分割なし] [2：区間分割あり（2 区間）] [3：区間分割あり（3 区間）] [4：区間分割あり（4 区間）] [5：区間分割あり（5 区間）]
242	[区間 2] 運搬委託区分	1	半角	[0：未設定] [1：通常委託] [2：不要] [3：自己運搬]
243	[区間 2] 収集運搬業者の加入者番号	7	半角	
244	[区間 2] 収集運搬業者の名称	260	全半角	
245	[区間 2] 収集運搬業者の住所（郵便番号）	8	半角	
246	[区間 2] 収集運搬業者の住所	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
247	[区間 2] 収集運搬業者の電話番号	15	半角	
248	[区間 2] 収集運搬業者の FAX 番号	15	半角	
249	[区間 2] 収集運搬業者の許可番号	6	半角	統一許可番号下 6 桁
250	[区間 2 再委託] 運搬委託区分	1	半角	[0：未設定] [1：通常委託] [2：不要] [3：自己運搬]
251	[区間 2 再委託] 収集運搬業者の加入者番号	7	半角	
252	[区間 2 再委託] 収集運搬業者の名称	260	全半角	
253	[区間 2 再委託] 収集運搬業者の住所（郵便番号）	8	半角	
254	[区間 2 再委託] 収集運搬業者の住所	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
255	[区間 2 再委託] 収集運搬業者の電話番号	15	半角	
256	[区間 2 再委託] 収集運搬業者の FAX 番号	15	半角	
257	[区間 2 再委託] 収集運搬業者の許可番号	6	半角	統一許可番号下 6 桁
258	[区間 2] 運搬方法（コード）	1	半角	【運搬方法マスタ】参照（1~4）
259	[区間 2] 運搬方法（名称）	20	全半角	【運搬方法マスタ】参照
260	[区間 2] 運搬担当者	24	全半角	排出事業者が入力した運搬担当者
261	[区間 2] 車両番号	30	全半角	排出事業者が入力した車両番号
262	[区間 2] 運搬終了日【運搬報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【収集運搬業者報告情報】
263	[区間 2] 運搬終了報告日時【運搬報告】	19	半角	yyyy/mm/dd hh:mi:ss【収集運搬業者報告情報】
264	[区間 2] 運搬担当者【運搬報告】	24	全半角	【収集運搬業者報告情報】



№	項目名	byte	全角/半角	備考
265	〔区間 2〕 報告担当者【運搬報告】	24	全半角	【収集運搬業者報告情報】
266	〔区間 2〕 運搬量【運搬報告】	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁） 【収集運搬業者報告情報】
267	〔区間 2〕 運搬量の単位（コード）【運搬報告】	1	半角	【数量単位マスタ】参照（1~5） 【収集運搬業者報告情報】
268	〔区間 2〕 運搬量の単位（名称）【運搬報告】	20	全半角	【数量単位マスタ】参照 【収集運搬業者報告情報】
269	〔区間 2〕 有価物拾集量【運搬報告】	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁） 【収集運搬業者報告情報】
270	〔区間 2〕 有価物拾集量の単位（コード）【運搬報告】	1	半角	【数量単位マスタ】参照（1~4）【収集運搬業者報告情報】
271	〔区間 2〕 有価物拾集量の単位（名称）【運搬報告】	20	全半角	【数量単位マスタ】参照 【収集運搬業者報告情報】
272	〔区間 2〕 車両番号【運搬報告】	30	全半角	【収集運搬業者報告情報】
273	〔区間 2〕 備考【運搬報告】	256	全半角	【収集運搬業者報告情報】
274	〔区間 2〕 運搬先事業場保有加入者番号	7	半角	2 区間目の運搬先事業場を保有している加入者の加入者番号
275	〔区間 2〕 運搬先事業場（コード）	3	半角	2 区間目の運搬先事業場の事業場コード
276	〔区間 2〕 運搬先事業場の名称	120	全半角	2 区間目の運搬先事業場の名称
277	〔区間 2〕 運搬先事業場の所在地（郵便番号）	8	半角	2 区間目の運搬先事業場の所在地（郵便番号）
278	〔区間 2〕 運搬先事業場の所在地	228	全半角	2 区間目の運搬先事業場の所在地
279	〔区間 2〕 運搬先事業場の電話番号	15	半角	2 区間目の運搬先事業場の電話番号
280	〔区間 3〕 運搬委託区分	1	半角	[0：未設定] [1：通常委託] [2：不要] [3：自己運搬]
281	〔区間 3〕 収集運搬業者の加入者番号	7	半角	
282	〔区間 3〕 収集運搬業者の名称	260	全半角	
283	〔区間 3〕 収集運搬業者の住所（郵便番号）	8	半角	
284	〔区間 3〕 収集運搬業者の住所	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
285	〔区間 3〕 収集運搬業者の電話番号	15	半角	
286	〔区間 3〕 収集運搬業者の FAX 番号	15	半角	
287	〔区間 3〕 収集運搬業者の許可番号	6	半角	統一許可番号下 6 桁
288	〔区間 3 再委託〕 運搬委託区分	1	半角	[0：未設定] [1：通常委託] [2：不要] [3：自己運搬]
289	〔区間 3 再委託〕 収集運搬業者の加入者番号	7	半角	
290	〔区間 3 再委託〕 収集運搬業者の名称	260	全半角	
291	〔区間 3 再委託〕 収集運搬業者の住所（郵便番号）	8	半角	
292	〔区間 3 再委託〕 収集運搬業者の住所	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
293	〔区間 3 再委託〕 収集運搬業者の電話番号	15	半角	
294	〔区間 3 再委託〕 収集運搬業者の FAX 番号	15	半角	
295	〔区間 3 再委託〕 収集運搬業者の許可番号	6	半角	統一許可番号下 6 桁
296	〔区間 3〕 運搬方法（コード）	1	半角	【運搬方法マスタ】参照（1~4）
297	〔区間 3〕 運搬方法（名称）	20	全半角	【運搬方法マスタ】参照
298	〔区間 3〕 運搬担当者	24	全半角	排出事業者が入力した運搬担当者
299	〔区間 3〕 車両番号	30	全半角	排出事業者が入力した車両番号
300	〔区間 3〕 運搬終了日【運搬報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【収集運搬業者報告情報】
301	〔区間 3〕 運搬終了報告日時【運搬報告】	19	半角	yyyy/mm/dd hh:mi:ss 【収集運搬業者報告情報】
302	〔区間 3〕 運搬担当者【運搬報告】	24	全半角	【収集運搬業者報告情報】
303	〔区間 3〕 報告担当者【運搬報告】	24	全半角	【収集運搬業者報告情報】
304	〔区間 3〕 運搬量【運搬報告】	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁） 【収集運搬業者報告情報】
305	〔区間 3〕 運搬量の単位（コード）【運搬報告】	1	半角	【数量単位マスタ】参照（1~5） 【収集運搬業者報告情報】
306	〔区間 3〕 運搬量の単位（名称）【運搬報告】	20	全半角	【数量単位マスタ】参照 【収集運搬業者報告情報】
307	〔区間 3〕 有価物拾集量【運搬報告】	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁） 【収集運搬業者報告情報】



№	項目名	byte	全角/半角	備考
308	[区間 3] 有価物拾集量の単位（コード）【運搬報告】	1	半角	【数量単位マスタ】参照（1~4）【収集運搬業者報告情報】
309	[区間 3] 有価物拾集量の単位（名称）【運搬報告】	20	全半角	【数量単位マスタ】参照 【収集運搬業者報告情報】
310	[区間 3] 車両番号【運搬報告】	30	全半角	【収集運搬業者報告情報】
311	[区間 3] 備考【運搬報告】	256	全半角	【収集運搬業者報告情報】
312	[区間 3] 運搬先事業場保有加入者番号	7	半角	3 区間目の運搬先事業場を保有している加入者の加入者番号
313	[区間 3] 運搬先事業場（コード）	3	半角	3 区間目の運搬先事業場の事業場コード
314	[区間 3] 運搬先事業場の名称	120	全半角	3 区間目の運搬先事業場の名称
315	[区間 3] 運搬先事業場の所在地（郵便番号）	8	半角	3 区間目の運搬先事業場の所在地（郵便番号）
316	[区間 3] 運搬先事業場の所在地	228	全半角	3 区間目の運搬先事業場の所在地
317	[区間 3] 運搬先事業場の電話番号	15	半角	3 区間目の運搬先事業場の電話番号
318	[区間 4] 運搬委託区分	1	半角	[0：未設定] [1：通常委託] [2：不要] [3：自己運搬]
319	[区間 4] 収集運搬業者の加入者番号	7	半角	
320	[区間 4] 収集運搬業者の名称	260	全半角	
321	[区間 4] 収集運搬業者の住所（郵便番号）	8	半角	
322	[区間 4] 収集運搬業者の住所	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
323	[区間 4] 収集運搬業者の電話番号	15	半角	
324	[区間 4] 収集運搬業者の FAX 番号	15	半角	
325	[区間 4] 収集運搬業者の許可番号	6	半角	統一許可番号下 6 桁
326	[区間 4 再委託] 運搬委託区分	1	半角	[0：未設定] [1：通常委託] [2：不要] [3：自己運搬]
327	[区間 4 再委託] 収集運搬業者の加入者番号	7	半角	
328	[区間 4 再委託] 収集運搬業者の名称	260	全半角	
329	[区間 4 再委託] 収集運搬業者の住所（郵便番号）	8	半角	
330	[区間 4 再委託] 収集運搬業者の住所	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
331	[区間 4 再委託] 収集運搬業者の電話番号	15	半角	
332	[区間 4 再委託] 収集運搬業者の FAX 番号	15	半角	
333	[区間 4 再委託] 収集運搬業者の許可番号	6	半角	統一許可番号下 6 桁
334	[区間 4] 運搬方法（コード）	1	半角	【運搬方法マスタ】参照（1~4）
335	[区間 4] 運搬方法（名称）	20	全半角	【運搬方法マスタ】参照
336	[区間 4] 運搬担当者	24	全半角	排出事業者が入力した運搬担当者
337	[区間 4] 車両番号	30	全半角	排出事業者が入力した車両番号
338	[区間 4] 運搬終了日【運搬報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【収集運搬業者報告情報】
339	[区間 4] 運搬終了報告日時【運搬報告】	19	半角	yyyy/mm/dd hh:mi:ss 【収集運搬業者報告情報】
340	[区間 4] 運搬担当者【運搬報告】	24	全半角	【収集運搬業者報告情報】
341	[区間 4] 報告担当者【運搬報告】	24	全半角	【収集運搬業者報告情報】
342	[区間 4] 運搬量【運搬報告】	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁） 【収集運搬業者報告情報】
343	[区間 4] 運搬量の単位（コード）【運搬報告】	1	半角	【数量単位マスタ】参照（1~5） 【収集運搬業者報告情報】
344	[区間 4] 運搬量の単位（名称）【運搬報告】	20	全半角	【数量単位マスタ】参照 【収集運搬業者報告情報】
345	[区間 4] 有価物拾集量【運搬報告】	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁） 【収集運搬業者報告情報】
346	[区間 4] 有価物拾集量の単位（コード）【運搬報告】	1	半角	【数量単位マスタ】参照（1~4）【収集運搬業者報告情報】
347	[区間 4] 有価物拾集量の単位（名称）【運搬報告】	20	全半角	【数量単位マスタ】参照 【収集運搬業者報告情報】
348	[区間 4] 車両番号【運搬報告】	30	全半角	【収集運搬業者報告情報】
349	[区間 4] 備考【運搬報告】	256	全半角	【収集運搬業者報告情報】



№	項目名	byte	全角/半角	備考
350	[区間 4] 運搬先事業場保有加入者番号	7	半角	4 区間目の運搬先事業場を保有している加入者の加入者番号
351	[区間 4] 運搬先事業場（コード）	3	半角	4 区間目の運搬先事業場の事業場コード
352	[区間 4] 運搬先事業場の名称	120	全半角	4 区間目の運搬先事業場の名称
353	[区間 4] 運搬先事業場の所在地（郵便番号）	8	半角	4 区間目の運搬先事業場の所在地（郵便番号）
354	[区間 4] 運搬先事業場の所在地	228	全半角	4 区間目の運搬先事業場の所在地
355	[区間 4] 運搬先事業場の電話番号	15	半角	4 区間目の運搬先事業場の電話番号
356	[区間 5] 運搬委託区分	1	半角	[0：未設定] [1：通常委託] [2：不要] [3：自己運搬]
357	[区間 5] 収集運搬業者の加入者番号	7	半角	
358	[区間 5] 収集運搬業者の名称	260	全半角	
359	[区間 5] 収集運搬業者の住所（郵便番号）	8	半角	
360	[区間 5] 収集運搬業者の住所	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
361	[区間 5] 収集運搬業者の電話番号	15	半角	
362	[区間 5] 収集運搬業者の FAX 番号	15	半角	
363	[区間 5] 収集運搬業者の許可番号	6	半角	統一許可番号下 6 桁
364	[区間 5 再委託] 運搬委託区分	1	半角	[0：未設定] [1：通常委託] [2：不要] [3：自己運搬]
365	[区間 5 再委託] 収集運搬業者の加入者番号	7	半角	
366	[区間 5 再委託] 収集運搬業者の名称	260	全半角	
367	[区間 5 再委託] 収集運搬業者の住所（郵便番号）	8	半角	
368	[区間 5 再委託] 収集運搬業者の住所	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
369	[区間 5 再委託] 収集運搬業者の電話番号	15	半角	
370	[区間 5 再委託] 収集運搬業者の FAX 番号	15	半角	
371	[区間 5 再委託] 収集運搬業者の許可番号	6	半角	統一許可番号下 6 桁
372	[区間 5] 運搬方法（コード）	1	半角	【運搬方法マスタ】参照（1~4）
373	[区間 5] 運搬方法（名称）	20	全半角	【運搬方法マスタ】参照
374	[区間 5] 運搬担当者	24	全半角	排出事業者が入力した運搬担当者
375	[区間 5] 車両番号	30	全半角	排出事業者が入力した車両番号
376	[区間 5] 運搬終了日【運搬報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【収集運搬業者報告情報】
377	[区間 5] 運搬終了報告日【運搬報告】	19	半角	yyyy/mm/dd hh:mi:ss 【収集運搬業者報告情報】
378	[区間 5] 運搬担当者【運搬報告】	24	全半角	【収集運搬業者報告情報】
379	[区間 5] 報告担当者【運搬報告】	24	全半角	【収集運搬業者報告情報】
380	[区間 5] 運搬量【運搬報告】	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁） 【収集運搬業者報告情報】
381	[区間 5] 運搬量の単位（コード）【運搬報告】	1	半角	【数量単位マスタ】参照（1~5） 【収集運搬業者報告情報】
382	[区間 5] 運搬量の単位（名称）【運搬報告】	20	全半角	【数量単位マスタ】参照 【収集運搬業者報告情報】
383	[区間 5] 有価物拾集量【運搬報告】	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁） 【収集運搬業者報告情報】
384	[区間 5] 有価物拾集量の単位（コード）【運搬報告】	1	半角	【数量単位マスタ】参照（1~4）【収集運搬業者報告情報】
385	[区間 5] 有価物拾集量の単位（名称）【運搬報告】	20	全半角	【数量単位マスタ】参照 【収集運搬業者報告情報】
386	[区間 5] 車両番号【運搬報告】	30	全半角	【収集運搬業者報告情報】
387	[区間 5] 備考【運搬報告】	256	全半角	【収集運搬業者報告情報】
388	[区間 5] 運搬先事業場保有加入者番号	7	半角	5 区間目の運搬先事業場を保有している加入者の加入者番号
389	[区間 5] 運搬先事業場（コード）	3	半角	5 区間目の運搬先事業場の事業場コード
390	[区間 5] 運搬先事業場の名称	120	全半角	5 区間目の運搬先事業場の名称
391	[区間 5] 運搬先事業場の所在地（郵便番号）	8	半角	5 区間目の運搬先事業場の所在地（郵便番号）
392	[区間 5] 運搬先事業場の所在地	228	全半角	5 区間目の運搬先事業場の所在地
393	[区間 5] 運搬先事業場の電話番号	15	半角	5 区間目の運搬先事業場の電話番号



12/12

No	項目名	byte	全角/半角	備考
394	修正許可	1	半角	本レコードが予約情報の場合 [1：許可しない] [2：収集運搬業者のみ許可する] [3：処分業者のみ許可する] [4：収集運搬業者及び処分業者に許可する]
395	1次マニフェストの数	9	半角	本レコードが2次マニフェストの場合、1次マニフェストの数を設定
396	登録日時	19	半角	yyyy/mm/dd hh:mi:ss
397	予約登録日時	19	半角	yyyy/mm/dd hh:mi:ss
398	取消日時	19	半角	yyyy/mm/dd hh:mi:ss
399	修正日時	19	半角	yyyy/mm/dd hh:mi:ss
400	課金対象日	10	半角	yyyy/mm/dd
401	最終更新日時	19	半角	yyyy/mm/dd hh:mi:ss
402	承認待ち	1	半角	[0：承認待ちではない] [1：承認待ち]



■ マニフェスト情報照会結果（429 項目）（保存）C S V レイアウト ■（項目数：429）

1/12

№	項目名	byte	全角/半角	備考
1	マニフェスト番号/予約番号	11	半角	
2	登録の状態	1	半角	[1：マニフェスト情報] [2：取り消されたマニフェスト情報] [3：予約情報] [4：取り消された予約情報] [5：ロック済みマニフェスト情報] [A：マニフェスト修正承認待ち] [B：マニフェスト取消承認待ち] [C：運搬終了報告修正承認待ち] [D：運搬終了報告取消承認待ち] [E：処分終了報告修正承認待ち] [F：処分終了報告取消承認待ち]
3	連絡番号 1	20	半角	
4	連絡番号 2	20	半角	
5	連絡番号 3	20	半角	
6	引渡し日	10	半角	yyyy/mm/dd
7	排出事業者の加入者番号	7	半角	
8	排出事業者の名称	260	全半角	
9	排出事業者の住所（郵便番号）	8	半角	
10	排出事業者の住所	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
11	排出事業者の電話番号	15	半角	
12	排出事業者の FAX 番号	15	半角	
13	排出事業場の名称	120	全半角	
14	排出事業場の所在地（郵便番号）	8	半角	
15	排出事業場の所在地	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
16	排出事業場の電話番号	15	半角	
17	引渡し担当者	24	全半角	
18	登録担当者	24	全半角	
19	廃棄物の種類（分類コード）	7	半角	廃棄物の分類コード（大+中+小+細）
20	廃棄物の種類（大分類名称）	60	全半角	No.19 の大分類コードの名称
21	廃棄物の種類（名称）	60	全半角	No.19 の種類名称（細分類を設定している場合は細分類名称）
22	廃棄物の数量	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁）
23	廃棄物の数量単位（コード）	1	半角	【数量単位マスタ】参照（1~5）
24	廃棄物の数量単位（名称）	20	全半角	【数量単位マスタ】参照
25	廃棄物の名称	60	全半角	
26	荷姿（コード）	2	半角	【荷姿マスタ】参照（01~09）
27	荷姿（名称）	40	全半角	【荷姿マスタ】参照
28	荷姿の数量	5	半角	Z9（整数部 5 桁）
29	有害物質 1（コード）	2	半角	【有害物質マスタ】参照（01~32）
30	有害物質 1（名称）	80	全半角	【有害物質マスタ】参照
31	有害物質 2（コード）	2	半角	【有害物質マスタ】参照（01~32）
32	有害物質 2（名称）	80	全半角	【有害物質マスタ】参照
33	有害物質 3（コード）	2	半角	【有害物質マスタ】参照（01~32）
34	有害物質 3（名称）	80	全半角	【有害物質マスタ】参照
35	有害物質 4（コード）	2	半角	【有害物質マスタ】参照（01~32）
36	有害物質 4（名称）	80	全半角	【有害物質マスタ】参照
37	有害物質 5（コード）	2	半角	【有害物質マスタ】参照（01~32）
38	有害物質 5（名称）	80	全半角	【有害物質マスタ】参照
39	有害物質 6（コード）	2	半角	【有害物質マスタ】参照（01~32）
40	有害物質 6（名称）	80	全半角	【有害物質マスタ】参照
41	数量の確定者（コード）	2	半角	【数量の確定者マスタ】参照（01~07）
42	確定数量	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁）



№	項目名	byte	全角/半角	備考
43	確定数量の単位（コード）	1	半角	【数量単位マスタ】参照（1～5）
44	確定数量の単位（名称）	20	全半角	【数量単位マスタ】参照
45	〔区間 1〕 運搬委託区分	1	半角	[0：未設定] [1：通常委託] [2：不要] [3：自己運搬]
46	〔区間 1〕 収集運搬業者の加入者番号	7	半角	
47	〔区間 1〕 収集運搬業者の名称	260	全半角	
48	〔区間 1〕 収集運搬業者の住所（郵便番号）	8	半角	
49	〔区間 1〕 収集運搬業者の住所	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
50	〔区間 1〕 収集運搬業者の電話番号	15	半角	
51	〔区間 1〕 収集運搬業者の FAX 番号	15	半角	
52	〔区間 1〕 収集運搬業者の許可番号	6	半角	統一許可番号下 6 桁
53	〔区間 1 再委託〕 運搬委託区分	1	半角	[0：未設定] [1：通常委託] [2：不要] [3：自己運搬]
54	〔区間 1 再委託〕 収集運搬業者の加入者番号	7	半角	
55	〔区間 1 再委託〕 収集運搬業者の名称	260	全半角	
56	〔区間 1 再委託〕 収集運搬業者の住所（郵便番号）	8	半角	
57	〔区間 1 再委託〕 収集運搬業者の住所	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
58	〔区間 1 再委託〕 収集運搬業者の電話番号	15	半角	
59	〔区間 1 再委託〕 収集運搬業者の FAX 番号	15	半角	
60	〔区間 1 再委託〕 収集運搬業者の許可番号	6	半角	統一許可番号下 6 桁
61	〔区間 1〕 運搬方法（コード）	1	半角	【運搬方法マスタ】参照（1～4）
62	〔区間 1〕 運搬方法（名称）	20	全半角	【運搬方法マスタ】参照
63	〔区間 1〕 運搬担当者	24	全半角	排出事業者が入力した運搬担当者
64	〔区間 1〕 車両番号	30	全半角	排出事業者が入力した車両番号
65	〔区間 1〕 運搬終了日【運搬報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【収集運搬業者報告情報】
66	〔区間 1〕 運搬終了報告日時【運搬報告】	19	半角	yyyy/mm/dd hh:mi:ss 【収集運搬業者報告情報】
67	〔区間 1〕 運搬担当者【運搬報告】	24	全半角	【収集運搬業者報告情報】
68	〔区間 1〕 報告担当者【運搬報告】	24	全半角	【収集運搬業者報告情報】
69	〔区間 1〕 運搬量【運搬報告】	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁） 【収集運搬業者報告情報】
70	〔区間 1〕 運搬量の単位（コード）【運搬報告】	1	半角	【数量単位マスタ】参照（1～5） 【収集運搬業者報告情報】
71	〔区間 1〕 運搬量の単位（名称）【運搬報告】	20	全半角	【数量単位マスタ】参照 【収集運搬業者報告情報】
72	〔区間 1〕 有価物拾集量【運搬報告】	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁） 【収集運搬業者報告情報】
73	〔区間 1〕 有価物拾集量の単位（コード）【運搬報告】	1	半角	【数量単位マスタ】参照（1～4）【収集運搬業者報告情報】
74	〔区間 1〕 有価物拾集量の単位（名称）【運搬報告】	20	全半角	【数量単位マスタ】参照 【収集運搬業者報告情報】
75	〔区間 1〕 車両番号【運搬報告】	30	全半角	【収集運搬業者報告情報】
76	〔区間 1〕 備考【運搬報告】	256	全半角	【収集運搬業者報告情報】
77	〔区間 1〕 運搬先事業場保有加入者番号	7	半角	1 区間目の運搬先事業場を保有している加入者の加入者番号
78	〔区間 1〕 運搬先事業場（コード）	3	半角	1 区間目の運搬先事業場の事業場コード
79	〔区間 1〕 運搬先事業場の名称	120	全半角	1 区間目の運搬先事業場の名称
80	〔区間 1〕 運搬先事業場の所在地（郵便番号）	8	半角	1 区間目の運搬先事業場の所在地（郵便番号）
81	〔区間 1〕 運搬先事業場の所在地	228	全半角	1 区間目の運搬先事業場の所在地
82	〔区間 1〕 運搬先事業場の電話番号	15	半角	1 区間目の運搬先事業場の電話番号
83	処分委託区分	1	半角	[0：未設定] [1：通常委託] [2：不要] [3：自己処分]



№	項目名	byte	全角/半角	備考
84	処分業者の加入者番号	7	半角	
85	処分業者の名称	260	全半角	
86	処分業者の住所（郵便番号）	8	半角	
87	処分業者の住所	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
88	処分業者の電話番号	15	半角	
89	処分業者の FAX 番号	15	半角	
90	処分業者の許可番号	6	半角	統一許可番号下 6 桁
91	処分事業場（コード）	3	半角	
92	処分事業場の名称	120	全半角	
93	処分事業場の所在地（郵便番号）	8	半角	
94	処分事業場の所在地	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
95	処分事業場の電話番号	15	半角	
96	〔再委託〕 処分委託区分	1	半角	[0：未設定] [1：通常委託] [2：不要] [3：自己処分]
97	〔再委託〕 処分業者の加入者番号	7	半角	
98	〔再委託〕 処分業者の名称	260	全半角	
99	〔再委託〕 処分業者の住所（郵便番号）	8	半角	
100	〔再委託〕 処分業者の住所	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
101	〔再委託〕 処分業者の電話番号	15	半角	
102	〔再委託〕 処分業者の FAX 番号	15	半角	
103	〔再委託〕 処分業者の許可番号	6	半角	統一許可番号下 6 桁
104	処分方法（コード）	3	半角	【処分方法マスタ】参照 (100~106、200~217、299、300~304、310)
105	処分方法（名称）	30	全半角	【処分方法マスタ】参照
106	報告区分【処分報告】	1	半角	[1：中間] [2：最終]【処分業者報告情報】
107	処分終了日【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【処分業者報告情報】
108	処分終了報告日時【処分報告】	19	半角	yyyy/mm/dd hh:mi:ss 【処分業者報告情報】
109	処分担当者【処分報告】	24	全半角	【処分業者報告情報】
110	報告担当者【処分報告】	24	全半角	【処分業者報告情報】
111	廃棄物受領日【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【処分業者報告情報】
112	運搬担当者【処分報告】	24	全半角	【処分業者報告情報】
113	車両番号【処分報告】	30	全半角	【処分業者報告情報】
114	受入量【処分報告】	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁）【処分業者報告情報】
115	受入量の単位（コード）【処分報告】	1	半角	【数量単位マスタ】参照（1~5）【処分業者報告情報】
116	受入量の単位（名称）【処分報告】	20	全半角	【数量単位マスタ】参照 【処分業者報告情報】
117	備考【処分報告】	256	全半角	【処分業者報告情報】
118	最終処分事業場登録区分	1	半角	[0：委託契約書記載のとおり] [1：当欄記載のとおり]
119	〔最終処分事業場 予定 1〕 最終処分事業場の名称	120	全半角	
120	〔最終処分事業場 予定 1〕 最終処分事業場の所在地（郵便番号）	8	半角	
121	〔最終処分事業場 予定 1〕 最終処分事業場の所在地	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
122	〔最終処分事業場 予定 1〕 最終処分事業場の電話番号	15	半角	
123	〔最終処分事業場 予定 2〕 最終処分事業場の名称	120	全半角	
124	〔最終処分事業場 予定 2〕 最終処分事業場の所在地（郵便番号）	8	半角	



№	項目名	byte	全角/半角	備考
125	〔最終処分事業場 予定 2〕 最終処分事業場の所在地	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
126	〔最終処分事業場 予定 2〕 最終処分事業場の電話番号	15	半角	
127	〔最終処分事業場 予定 3〕 最終処分事業場の名称	120	全半角	
128	〔最終処分事業場 予定 3〕 最終処分事業場の所在地（郵便番号）	8	半角	
129	〔最終処分事業場 予定 3〕 最終処分事業場の所在地	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
130	〔最終処分事業場 予定 3〕 最終処分事業場の電話番号	15	半角	
131	〔最終処分事業場 予定 4〕 最終処分事業場の名称	120	全半角	
132	〔最終処分事業場 予定 4〕 最終処分事業場の所在地（郵便番号）	8	半角	
133	〔最終処分事業場 予定 4〕 最終処分事業場の所在地	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
134	〔最終処分事業場 予定 4〕 最終処分事業場の電話番号	15	半角	
135	〔最終処分事業場 予定 5〕 最終処分事業場の名称	120	全半角	
136	〔最終処分事業場 予定 5〕 最終処分事業場の所在地（郵便番号）	8	半角	
137	〔最終処分事業場 予定 5〕 最終処分事業場の所在地	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
138	〔最終処分事業場 予定 5〕 最終処分事業場の電話番号	15	半角	
139	〔最終処分事業場 予定 6〕 最終処分事業場の名称	120	全半角	
140	〔最終処分事業場 予定 6〕 最終処分事業場の所在地（郵便番号）	8	半角	
141	〔最終処分事業場 予定 6〕 最終処分事業場の所在地	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
142	〔最終処分事業場 予定 6〕 最終処分事業場の電話番号	15	半角	
143	〔最終処分事業場 予定 7〕 最終処分事業場の名称	120	全半角	
144	〔最終処分事業場 予定 7〕 最終処分事業場の所在地（郵便番号）	8	半角	
145	〔最終処分事業場 予定 7〕 最終処分事業場の所在地	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
146	〔最終処分事業場 予定 7〕 最終処分事業場の電話番号	15	半角	
147	〔最終処分事業場 予定 8〕 最終処分事業場の名称	120	全半角	
148	〔最終処分事業場 予定 8〕 最終処分事業場の所在地（郵便番号）	8	半角	
149	〔最終処分事業場 予定 8〕 最終処分事業場の所在地	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
150	〔最終処分事業場 予定 8〕 最終処分事業場の電話番号	15	半角	



№	項目名	byte	全角/半角	備考
151	〔最終処分事業場 予定 9〕最終処分事業場の名称	120	全半角	
152	〔最終処分事業場 予定 9〕最終処分事業場の所在地（郵便番号）	8	半角	
153	〔最終処分事業場 予定 9〕最終処分事業場の所在地	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
154	〔最終処分事業場 予定 9〕最終処分事業場の電話番号	15	半角	
155	〔最終処分事業場 予定 10〕最終処分事業場の名称	120	全半角	
156	〔最終処分事業場 予定 10〕最終処分事業場の所在地（郵便番号）	8	半角	
157	〔最終処分事業場 予定 10〕最終処分事業場の所在地	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
158	〔最終処分事業場 予定 10〕最終処分事業場の電話番号	15	半角	
159	最終処分終了日（全）【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【 処分業者報告情報 】
160	最終処分終了報告日時（全）【処分報告】	19	半角	yyyy/mm/dd hh:mi:ss 【 処分業者報告情報 】
161	〔最終処分事業場 実績 1〕最終処分終了日【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【 処分業者報告情報 】
162	〔最終処分事業場 実績 1〕最終処分事業場の名称【処分報告】	120	全半角	【 処分業者報告情報 】
163	〔最終処分事業場 実績 1〕最終処分事業場の所在地（郵便番号）【処分報告】	8	半角	【 処分業者報告情報 】
164	〔最終処分事業場 実績 1〕最終処分事業場の所在地【処分報告】	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所 【 処分業者報告情報 】
165	〔最終処分事業場 実績 1〕最終処分事業場の電話番号【処分報告】	15	半角	【 処分業者報告情報 】
166	〔最終処分事業場 実績 2〕最終処分終了日【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【 処分業者報告情報 】
167	〔最終処分事業場 実績 2〕最終処分事業場の名称【処分報告】	120	全半角	【 処分業者報告情報 】
168	〔最終処分事業場 実績 2〕最終処分事業場の所在地（郵便番号）【処分報告】	8	半角	【 処分業者報告情報 】
169	〔最終処分事業場 実績 2〕最終処分事業場の所在地【処分報告】	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所 【 処分業者報告情報 】
170	〔最終処分事業場 実績 2〕最終処分事業場の電話番号【処分報告】	15	半角	【 処分業者報告情報 】
171	〔最終処分事業場 実績 3〕最終処分終了日【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【 処分業者報告情報 】
172	〔最終処分事業場 実績 3〕最終処分事業場の名称【処分報告】	120	全半角	【 処分業者報告情報 】
173	〔最終処分事業場 実績 3〕最終処分事業場の所在地（郵便番号）【処分報告】	8	半角	【 処分業者報告情報 】
174	〔最終処分事業場 実績 3〕最終処分事業場の所在地【処分報告】	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所 【 処分業者報告情報 】
175	〔最終処分事業場 実績 3〕最終処分事業場の電話番号【処分報告】	15	半角	【 処分業者報告情報 】
176	〔最終処分事業場 実績 4〕最終処分終了日【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【 処分業者報告情報 】
177	〔最終処分事業場 実績 4〕最終処分事業場の名称【処分報告】	120	全半角	【 処分業者報告情報 】



№	項目名	byte	全角/半角	備考
178	〔最終処分事業場 実績 4〕 最終処分事業場の所在地（郵便番号）【処分報告】	8	半角	【 <u>処分業者報告情報</u> 】
179	〔最終処分事業場 実績 4〕 最終処分事業場の所在地【処分報告】	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所【 <u>処分業者報告情報</u> 】
180	〔最終処分事業場 実績 4〕 最終処分事業場の電話番号【処分報告】	15	半角	【 <u>処分業者報告情報</u> 】
181	〔最終処分事業場 実績 5〕 最終処分終了日【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【 <u>処分業者報告情報</u> 】
182	〔最終処分事業場 実績 5〕 最終処分事業場の名称【処分報告】	120	全半角	【 <u>処分業者報告情報</u> 】
183	〔最終処分事業場 実績 5〕 最終処分事業場の所在地（郵便番号）【処分報告】	8	半角	【 <u>処分業者報告情報</u> 】
184	〔最終処分事業場 実績 5〕 最終処分事業場の所在地【処分報告】	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所【 <u>処分業者報告情報</u> 】
185	〔最終処分事業場 実績 5〕 最終処分事業場の電話番号【処分報告】	15	半角	【 <u>処分業者報告情報</u> 】
186	〔最終処分事業場 実績 6〕 最終処分終了日【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【 <u>処分業者報告情報</u> 】
187	〔最終処分事業場 実績 6〕 最終処分事業場の名称【処分報告】	120	全半角	【 <u>処分業者報告情報</u> 】
188	〔最終処分事業場 実績 6〕 最終処分事業場の所在地（郵便番号）【処分報告】	8	半角	【 <u>処分業者報告情報</u> 】
189	〔最終処分事業場 実績 6〕 最終処分事業場の所在地【処分報告】	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所【 <u>処分業者報告情報</u> 】
190	〔最終処分事業場 実績 6〕 最終処分事業場の電話番号【処分報告】	15	半角	【 <u>処分業者報告情報</u> 】
191	〔最終処分事業場 実績 7〕 最終処分終了日【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【 <u>処分業者報告情報</u> 】
192	〔最終処分事業場 実績 7〕 最終処分事業場の名称【処分報告】	120	全半角	【 <u>処分業者報告情報</u> 】
193	〔最終処分事業場 実績 7〕 最終処分事業場の所在地（郵便番号）【処分報告】	8	半角	【 <u>処分業者報告情報</u> 】
194	〔最終処分事業場 実績 7〕 最終処分事業場の所在地【処分報告】	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所【 <u>処分業者報告情報</u> 】
195	〔最終処分事業場 実績 7〕 最終処分事業場の電話番号【処分報告】	15	半角	【 <u>処分業者報告情報</u> 】
196	〔最終処分事業場 実績 8〕 最終処分終了日【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【 <u>処分業者報告情報</u> 】
197	〔最終処分事業場 実績 8〕 最終処分事業場の名称【処分報告】	120	全半角	【 <u>処分業者報告情報</u> 】
198	〔最終処分事業場 実績 8〕 最終処分事業場の所在地（郵便番号）【処分報告】	8	半角	【 <u>処分業者報告情報</u> 】
199	〔最終処分事業場 実績 8〕 最終処分事業場の所在地【処分報告】	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所【 <u>処分業者報告情報</u> 】
200	〔最終処分事業場 実績 8〕 最終処分事業場の電話番号【処分報告】	15	半角	【 <u>処分業者報告情報</u> 】
201	〔最終処分事業場 実績 9〕 最終処分終了日【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【 <u>処分業者報告情報</u> 】
202	〔最終処分事業場 実績 9〕 最終処分事業場の名称【処分報告】	120	全半角	【 <u>処分業者報告情報</u> 】
203	〔最終処分事業場 実績 9〕 最終処分事業場の所在地（郵便番号）【処分報告】	8	半角	【 <u>処分業者報告情報</u> 】



№	項目名	byte	全角/半角	備考
204	〔最終処分事業場 実績 9〕最終処分事業場の所在地【処分報告】	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所【 処分業者報告情報 】
205	〔最終処分事業場 実績 9〕最終処分事業場の電話番号【処分報告】	15	半角	【 処分業者報告情報 】
206	〔最終処分事業場 実績 10〕最終処分終了日【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【 処分業者報告情報 】
207	〔最終処分事業場 実績 10〕最終処分事業場の名称【処分報告】	120	全半角	【 処分業者報告情報 】
208	〔最終処分事業場 実績 10〕最終処分事業場の所在地（郵便番号）【処分報告】	8	半角	【 処分業者報告情報 】
209	〔最終処分事業場 実績 10〕最終処分事業場の所在地【処分報告】	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所【 処分業者報告情報 】
210	〔最終処分事業場 実績 10〕最終処分事業場の電話番号【処分報告】	15	半角	【 処分業者報告情報 】
211	〔最終処分事業場 実績 11〕最終処分終了日【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【 処分業者報告情報 】
212	〔最終処分事業場 実績 11〕最終処分事業場の名称【処分報告】	120	全半角	【 処分業者報告情報 】
213	〔最終処分事業場 実績 11〕最終処分事業場の所在地（郵便番号）【処分報告】	8	半角	【 処分業者報告情報 】
214	〔最終処分事業場 実績 11〕最終処分事業場の所在地【処分報告】	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所【 処分業者報告情報 】
215	〔最終処分事業場 実績 11〕最終処分事業場の電話番号【処分報告】	15	半角	【 処分業者報告情報 】
216	〔最終処分事業場 実績 12〕最終処分終了日【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【 処分業者報告情報 】
217	〔最終処分事業場 実績 12〕最終処分事業場の名称【処分報告】	120	全半角	【 処分業者報告情報 】
218	〔最終処分事業場 実績 12〕最終処分事業場の所在地（郵便番号）【処分報告】	8	半角	【 処分業者報告情報 】
219	〔最終処分事業場 実績 12〕最終処分事業場の所在地【処分報告】	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所【 処分業者報告情報 】
220	〔最終処分事業場 実績 12〕最終処分事業場の電話番号【処分報告】	15	半角	【 処分業者報告情報 】
221	〔最終処分事業場 実績 13〕最終処分終了日【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【 処分業者報告情報 】
222	〔最終処分事業場 実績 13〕最終処分事業場の名称【処分報告】	120	全半角	【 処分業者報告情報 】
223	〔最終処分事業場 実績 13〕最終処分事業場の所在地（郵便番号）【処分報告】	8	半角	【 処分業者報告情報 】
224	〔最終処分事業場 実績 13〕最終処分事業場の所在地【処分報告】	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所【 処分業者報告情報 】
225	〔最終処分事業場 実績 13〕最終処分事業場の電話番号【処分報告】	15	半角	【 処分業者報告情報 】
226	〔最終処分事業場 実績 14〕最終処分終了日【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【 処分業者報告情報 】
227	最終処分事業場 実績 14〕最終処分事業場の名称【処分報告】	120	全半角	【 処分業者報告情報 】
228	〔最終処分事業場 実績 14〕最終処分事業場の所在地（郵便番号）【処分報告】	8	半角	【 処分業者報告情報 】
229	〔最終処分事業場 実績 14〕最終処分事業場の所在地【処分報告】	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所【 処分業者報告情報 】



№	項目名	byte	全角/半角	備考
230	[最終処分事業場 実績 14]最終処分事業場の電話番号【処分報告】	15	半角	【処分業者報告情報】
231	[最終処分事業場 実績 15] 最終処分終了日【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【処分業者報告情報】
232	[最終処分事業場 実績 15]最終処分事業場の名称【処分報告】	120	全半角	【処分業者報告情報】
233	[最終処分事業場 実績 15]最終処分事業場の所在地（郵便番号）【処分報告】	8	半角	【処分業者報告情報】
234	[最終処分事業場 実績 15]最終処分事業場の所在地【処分報告】	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所【処分業者報告情報】
235	[最終処分事業場 実績 15]最終処分事業場の電話番号【処分報告】	15	半角	【処分業者報告情報】
236	備考 1	50	全半角	
237	備考 2	50	全半角	
238	備考 3	50	全半角	
239	備考 4	50	全半角	
240	備考 5	50	全半角	
241	運搬区間分割区分	1	半角	[0：未設定] [1：区間分割なし] [2：区間分割あり（2 区間）] [3：区間分割あり（3 区間）] [4：区間分割あり（4 区間）] [5：区間分割あり（5 区間）]
242	[区間 2] 運搬委託区分	1	半角	[0：未設定] [1：通常委託] [2：不要] [3：自己運搬]
243	[区間 2] 収集運搬業者の加入者番号	7	半角	
244	[区間 2] 収集運搬業者の名称	260	全半角	
245	[区間 2] 収集運搬業者の住所（郵便番号）	8	半角	
246	[区間 2] 収集運搬業者の住所	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
247	[区間 2] 収集運搬業者の電話番号	15	半角	
248	[区間 2] 収集運搬業者の FAX 番号	15	半角	
249	[区間 2] 収集運搬業者の許可番号	6	半角	統一許可番号下 6 桁
250	[区間 2 再委託] 運搬委託区分	1	半角	[0：未設定] [1：通常委託] [2：不要] [3：自己運搬]
251	[区間 2 再委託] 収集運搬業者の加入者番号	7	半角	
252	[区間 2 再委託] 収集運搬業者の名称	260	全半角	
253	[区間 2 再委託] 収集運搬業者の住所（郵便番号）	8	半角	
254	[区間 2 再委託] 収集運搬業者の住所	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
255	[区間 2 再委託] 収集運搬業者の電話番号	15	半角	
256	[区間 2 再委託] 収集運搬業者の FAX 番号	15	半角	
257	[区間 2 再委託] 収集運搬業者の許可番号	6	半角	統一許可番号下 6 桁
258	[区間 2] 運搬方法（コード）	1	半角	【運搬方法マスタ】参照（1~4）
259	[区間 2] 運搬方法（名称）	20	全半角	【運搬方法マスタ】参照
260	[区間 2] 運搬担当者	24	全半角	排出事業者が入力した運搬担当者
261	[区間 2] 車両番号	30	全半角	排出事業者が入力した車両番号
262	[区間 2] 運搬終了日【運搬報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【収集運搬業者報告情報】
263	[区間 2] 運搬終了報告日時【運搬報告】	19	半角	yyyy/mm/dd hh:mi:ss【収集運搬業者報告情報】
264	[区間 2] 運搬担当者【運搬報告】	24	全半角	【収集運搬業者報告情報】



№	項目名	byte	全角/半角	備考
265	[区間 2] 報告担当者【運搬報告】	24	全半角	【収集運搬業者報告情報】
266	[区間 2] 運搬量【運搬報告】	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁）【収集運搬業者報告情報】
267	[区間 2] 運搬量の単位（コード）【運搬報告】	1	半角	【数量単位マスタ】参照（1~5）【収集運搬業者報告情報】
268	[区間 2] 運搬量の単位（名称）【運搬報告】	20	全半角	【数量単位マスタ】参照【収集運搬業者報告情報】
269	[区間 2] 有価物拾集量【運搬報告】	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁）【収集運搬業者報告情報】
270	[区間 2] 有価物拾集量の単位（コード）【運搬報告】	1	半角	【数量単位マスタ】参照（1~4）【収集運搬業者報告情報】
271	[区間 2] 有価物拾集量の単位（名称）【運搬報告】	20	全半角	【数量単位マスタ】参照【収集運搬業者報告情報】
272	[区間 2] 車両番号【運搬報告】	30	全半角	【収集運搬業者報告情報】
273	[区間 2] 備考【運搬報告】	256	全半角	【収集運搬業者報告情報】
274	[区間 2] 運搬先事業場保有加入者番号	7	半角	2 区間目の運搬先事業場を保有している加入者の加入者番号
275	[区間 2] 運搬先事業場（コード）	3	半角	2 区間目の運搬先事業場の事業場コード
276	[区間 2] 運搬先事業場の名称	120	全半角	2 区間目の運搬先事業場の名称
277	[区間 2] 運搬先事業場の所在地（郵便番号）	8	半角	2 区間目の運搬先事業場の所在地（郵便番号）
278	[区間 2] 運搬先事業場の所在地	228	全半角	2 区間目の運搬先事業場の所在地
279	[区間 2] 運搬先事業場の電話番号	15	半角	2 区間目の運搬先事業場の電話番号
280	[区間 3] 運搬委託区分	1	半角	[0：未設定] [1：通常委託] [2：不要] [3：自己運搬]
281	[区間 3] 収集運搬業者の加入者番号	7	半角	
282	[区間 3] 収集運搬業者の名称	260	全半角	
283	[区間 3] 収集運搬業者の住所（郵便番号）	8	半角	
284	[区間 3] 収集運搬業者の住所	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
285	[区間 3] 収集運搬業者の電話番号	15	半角	
286	[区間 3] 収集運搬業者の FAX 番号	15	半角	
287	[区間 3] 収集運搬業者の許可番号	6	半角	統一許可番号下 6 桁
288	[区間 3 再委託] 運搬委託区分	1	半角	[0：未設定] [1：通常委託] [2：不要] [3：自己運搬]
289	[区間 3 再委託] 収集運搬業者の加入者番号	7	半角	
290	[区間 3 再委託] 収集運搬業者の名称	260	全半角	
291	[区間 3 再委託] 収集運搬業者の住所（郵便番号）	8	半角	
292	[区間 3 再委託] 収集運搬業者の住所	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
293	[区間 3 再委託] 収集運搬業者の電話番号	15	半角	
294	[区間 3 再委託] 収集運搬業者の FAX 番号	15	半角	
295	[区間 3 再委託] 収集運搬業者の許可番号	6	半角	統一許可番号下 6 桁
296	[区間 3] 運搬方法（コード）	1	半角	【運搬方法マスタ】参照（1~4）
297	[区間 3] 運搬方法（名称）	20	全半角	【運搬方法マスタ】参照
298	[区間 3] 運搬担当者	24	全半角	排出事業者が入力した運搬担当者
299	[区間 3] 車両番号	30	全半角	排出事業者が入力した車両番号
300	[区間 3] 運搬終了日【運搬報告】	10	半角	yyyy/mm/dd【収集運搬業者報告情報】
301	[区間 3] 運搬終了報告日時【運搬報告】	19	半角	yyyy/mm/dd hh:mi:ss【収集運搬業者報告情報】
302	[区間 3] 運搬担当者【運搬報告】	24	全半角	【収集運搬業者報告情報】
303	[区間 3] 報告担当者【運搬報告】	24	全半角	【収集運搬業者報告情報】
304	[区間 3] 運搬量【運搬報告】	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁）【収集運搬業者報告情報】
305	[区間 3] 運搬量の単位（コード）【運搬報告】	1	半角	【数量単位マスタ】参照（1~5）【収集運搬業者報告情報】
306	[区間 3] 運搬量の単位（名称）【運搬報告】	20	全半角	【数量単位マスタ】参照【収集運搬業者報告情報】
307	[区間 3] 有価物拾集量【運搬報告】	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁）【収集運搬業者報告情報】



№	項目名	byte	全角/半角	備考
308	[区間 3] 有価物拾集量の単位（コード）【運搬報告】	1	半角	【数量単位マスタ】参照（1~4）【収集運搬業者報告情報】
309	[区間 3] 有価物拾集量の単位（名称）【運搬報告】	20	全半角	【数量単位マスタ】参照 【収集運搬業者報告情報】
310	[区間 3] 車両番号【運搬報告】	30	全半角	【収集運搬業者報告情報】
311	[区間 3] 備考【運搬報告】	256	全半角	【収集運搬業者報告情報】
312	[区間 3] 運搬先事業場保有加入者番号	7	半角	3 区間目の運搬先事業場を保有している加入者の加入者番号
313	[区間 3] 運搬先事業場（コード）	3	半角	3 区間目の運搬先事業場の事業場コード
314	[区間 3] 運搬先事業場の名称	120	全半角	3 区間目の運搬先事業場の名称
315	[区間 3] 運搬先事業場の所在地（郵便番号）	8	半角	3 区間目の運搬先事業場の所在地（郵便番号）
316	[区間 3] 運搬先事業場の所在地	228	全半角	3 区間目の運搬先事業場の所在地
317	[区間 3] 運搬先事業場の電話番号	15	半角	3 区間目の運搬先事業場の電話番号
318	[区間 4] 運搬委託区分	1	半角	[0：未設定] [1：通常委託] [2：不要] [3：自己運搬]
319	[区間 4] 収集運搬業者の加入者番号	7	半角	
320	[区間 4] 収集運搬業者の名称	260	全半角	
321	[区間 4] 収集運搬業者の住所（郵便番号）	8	半角	
322	[区間 4] 収集運搬業者の住所	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
323	[区間 4] 収集運搬業者の電話番号	15	半角	
324	[区間 4] 収集運搬業者の FAX 番号	15	半角	
325	[区間 4] 収集運搬業者の許可番号	6	半角	統一許可番号下 6 桁
326	[区間 4 再委託] 運搬委託区分	1	半角	[0：未設定] [1：通常委託] [2：不要] [3：自己運搬]
327	[区間 4 再委託] 収集運搬業者の加入者番号	7	半角	
328	[区間 4 再委託] 収集運搬業者の名称	260	全半角	
329	[区間 4 再委託] 収集運搬業者の住所（郵便番号）	8	半角	
330	[区間 4 再委託] 収集運搬業者の住所	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
331	[区間 4 再委託] 収集運搬業者の電話番号	15	半角	
332	[区間 4 再委託] 収集運搬業者の FAX 番号	15	半角	
333	[区間 4 再委託] 収集運搬業者の許可番号	6	半角	統一許可番号下 6 桁
334	[区間 4] 運搬方法（コード）	1	半角	【運搬方法マスタ】参照（1~4）
335	[区間 4] 運搬方法（名称）	20	全半角	【運搬方法マスタ】参照
336	[区間 4] 運搬担当者	24	全半角	排出事業者が入力した運搬担当者
337	[区間 4] 車両番号	30	全半角	排出事業者が入力した車両番号
338	[区間 4] 運搬終了日【運搬報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【収集運搬業者報告情報】
339	[区間 4] 運搬終了報告日時【運搬報告】	19	半角	yyyy/mm/dd hh:mi:ss 【収集運搬業者報告情報】
340	[区間 4] 運搬担当者【運搬報告】	24	全半角	【収集運搬業者報告情報】
341	[区間 4] 報告担当者【運搬報告】	24	全半角	【収集運搬業者報告情報】
342	[区間 4] 運搬量【運搬報告】	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁） 【収集運搬業者報告情報】
343	[区間 4] 運搬量の単位（コード）【運搬報告】	1	半角	【数量単位マスタ】参照（1~5） 【収集運搬業者報告情報】
344	[区間 4] 運搬量の単位（名称）【運搬報告】	20	全半角	【数量単位マスタ】参照 【収集運搬業者報告情報】
345	[区間 4] 有価物拾集量【運搬報告】	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁） 【収集運搬業者報告情報】
346	[区間 4] 有価物拾集量の単位（コード）【運搬報告】	1	半角	【数量単位マスタ】参照（1~4）【収集運搬業者報告情報】
347	[区間 4] 有価物拾集量の単位（名称）【運搬報告】	20	全半角	【数量単位マスタ】参照 【収集運搬業者報告情報】
348	[区間 4] 車両番号【運搬報告】	30	全半角	【収集運搬業者報告情報】
349	[区間 4] 備考【運搬報告】	256	全半角	【収集運搬業者報告情報】



№	項目名	byte	全角/半角	備考
350	[区間 4] 運搬先事業場保有加入者番号	7	半角	4 区間目の運搬先事業場を保有している加入者の加入者番号
351	[区間 4] 運搬先事業場（コード）	3	半角	4 区間目の運搬先事業場の事業場コード
352	[区間 4] 運搬先事業場の名称	120	全半角	4 区間目の運搬先事業場の名称
353	[区間 4] 運搬先事業場の所在地（郵便番号）	8	半角	4 区間目の運搬先事業場の所在地（郵便番号）
354	[区間 4] 運搬先事業場の所在地	228	全半角	4 区間目の運搬先事業場の所在地
355	[区間 4] 運搬先事業場の電話番号	15	半角	4 区間目の運搬先事業場の電話番号
356	[区間 5] 運搬委託区分	1	半角	[0：未設定] [1：通常委託] [2：不要] [3：自己運搬]
357	[区間 5] 収集運搬業者の加入者番号	7	半角	
358	[区間 5] 収集運搬業者の名称	260	全半角	
359	[区間 5] 収集運搬業者の住所（郵便番号）	8	半角	
360	[区間 5] 収集運搬業者の住所	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
361	[区間 5] 収集運搬業者の電話番号	15	半角	
362	[区間 5] 収集運搬業者の FAX 番号	15	半角	
363	[区間 5] 収集運搬業者の許可番号	6	半角	統一許可番号下 6 桁
364	[区間 5 再委託] 運搬委託区分	1	半角	[0：未設定] [1：通常委託] [2：不要] [3：自己運搬]
365	[区間 5 再委託] 収集運搬業者の加入者番号	7	半角	
366	[区間 5 再委託] 収集運搬業者の名称	260	全半角	
367	[区間 5 再委託] 収集運搬業者の住所（郵便番号）	8	半角	
368	[区間 5 再委託] 収集運搬業者の住所	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
369	[区間 5 再委託] 収集運搬業者の電話番号	15	半角	
370	[区間 5 再委託] 収集運搬業者の FAX 番号	15	半角	
371	[区間 5 再委託] 収集運搬業者の許可番号	6	半角	統一許可番号下 6 桁
372	[区間 5] 運搬方法（コード）	1	半角	【運搬方法マスタ】参照（1~4）
373	[区間 5] 運搬方法（名称）	20	全半角	【運搬方法マスタ】参照
374	[区間 5] 運搬担当者	24	全半角	排出事業者が入力した運搬担当者
375	[区間 5] 車両番号	30	全半角	排出事業者が入力した車両番号
376	[区間 5] 運搬終了日【運搬報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【収集運搬業者報告情報】
377	[区間 5] 運搬終了報告日【運搬報告】	19	半角	yyyy/mm/dd hh:mi:ss 【収集運搬業者報告情報】
378	[区間 5] 運搬担当者【運搬報告】	24	全半角	【収集運搬業者報告情報】
379	[区間 5] 報告担当者【運搬報告】	24	全半角	【収集運搬業者報告情報】
380	[区間 5] 運搬量【運搬報告】	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁） 【収集運搬業者報告情報】
381	[区間 5] 運搬量の単位（コード）【運搬報告】	1	半角	【数量単位マスタ】参照（1~5） 【収集運搬業者報告情報】
382	[区間 5] 運搬量の単位（名称）【運搬報告】	20	全半角	【数量単位マスタ】参照 【収集運搬業者報告情報】
383	[区間 5] 有価物拾集量【運搬報告】	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁） 【収集運搬業者報告情報】
384	[区間 5] 有価物拾集量の単位（コード）【運搬報告】	1	半角	【数量単位マスタ】参照（1~4）【収集運搬業者報告情報】
385	[区間 5] 有価物拾集量の単位（名称）【運搬報告】	20	全半角	【数量単位マスタ】参照 【収集運搬業者報告情報】
386	[区間 5] 車両番号【運搬報告】	30	全半角	【収集運搬業者報告情報】
387	[区間 5] 備考【運搬報告】	256	全半角	【収集運搬業者報告情報】
388	[区間 5] 運搬先事業場保有加入者番号	7	半角	5 区間目の運搬先事業場を保有している加入者の加入者番号
389	[区間 5] 運搬先事業場（コード）	3	半角	5 区間目の運搬先事業場の事業場コード
390	[区間 5] 運搬先事業場の名称	120	全半角	5 区間目の運搬先事業場の名称
391	[区間 5] 運搬先事業場の所在地（郵便番号）	8	半角	5 区間目の運搬先事業場の所在地（郵便番号）
392	[区間 5] 運搬先事業場の所在地	228	全半角	5 区間目の運搬先事業場の所在地
393	[区間 5] 運搬先事業場の電話番号	15	半角	5 区間目の運搬先事業場の電話番号



12/12

№	項目名	byte	全角/半角	備考
394	修正許可	1	半角	本レコードが予約情報の場合 [1：許可しない] [2：収集運搬業者のみ許可する] [3：処分業者のみ許可する] [4：収集運搬業者及び処分業者に許可する]
395	1 次マニフェストの数	9	半角	本レコードが 2 次マニフェストの場合、1 次マニフェストの数を設定
396	登録日時	19	半角	yyyy/mm/dd hh:mi:ss
397	予約登録日時	19	半角	yyyy/mm/dd hh:mi:ss
398	取消日時	19	半角	yyyy/mm/dd hh:mi:ss
399	修正日時	19	半角	yyyy/mm/dd hh:mi:ss
400	課金対象日	10	半角	yyyy/mm/dd
401	最終更新日時	19	半角	yyyy/mm/dd hh:mi:ss
402	承認待ち	1	半角	[0：承認待ちではない] [1：承認待ち]
403	セシウム総量物質(コード)	2	半角	[B0：セシウム総量]、[ブランク:データ無し]
404	セシウム総量物質(名称)	50	全半角	"放射性セシウム総量"
405	セシウム総量検出区分	1	半角	[1：検出]、[2:不検出]
406	セシウム総量放射能濃度	7	半角	9999999 整数 7 桁
407	セシウム総量放射能濃度単位(コード)	1	半角	[2: Bq/kg]
408	セシウム総量放射能濃度単位(名称)	10	半角	"Bq/kg"
409	セシウム総量不検出備考	100	全半角	不検出コメント 100 バイトで入力。かな漢字の場合最大 50 文字
410	セシウム 134 放射性物質(コード)	2	半角	[C1:セシウム 134]、[ブランク:データ無し]
411	セシウム 134 放射性物質(名称)	50	全半角	"セシウム 134"
412	セシウム 134 検出区分	1	半角	[1：検出]、[2:不検出]
413	セシウム 134 放射能濃度	7	半角	9999999 整数 7 桁
414	セシウム 134 放射能濃度単位(コード)	1	半角	[2: Bq/kg]
415	セシウム 134 放射能濃度単位(名称)	10	半角	"Bq/kg"
416	セシウム 134 不検出備考	100	全半角	不検出コメント 100 バイトで入力。かな漢字の場合最大 50 文字
417	セシウム 137 放射性物質(コード)	2	半角	[C2:セシウム 137]、[ブランク:データ無し]
418	セシウム 137 放射性物質(名称)	50	全半角	"セシウム 137"
419	セシウム 137 検出区分	1	半角	[1：検出]、[2:不検出]
420	セシウム 137 放射能濃度	7	半角	9999999 整数 7 桁
421	セシウム 137 放射能濃度単位(コード)	1	半角	[2: Bq/kg]
422	セシウム 137 放射能濃度単位(名称)	10	半角	"Bq/kg"
423	セシウム 137 不検出備考	100	全半角	不検出コメント 100 バイトで入力。かな漢字の場合最大 50 文字
424	表面線量率(コード)	2	半角	[A0：表面線量率]、[ブランク:データ無し]
425	表面線量率(名称)	50	全半角	"表面線量率"
426	表面線量率	6	半角	999.99 整数 3 桁小数 2 桁
427	表面線量率単位(コード)	1	半角	[1: μSv/h]
428	表面線量率単位(名称)	10	半角	"μSv/h"
429	表面線量率備考	100	半角	測定条件等 100 バイトで入力。かな漢字の場合最大 50 文字。



■ マニフェスト情報照会結果（219 項目）（保存）CSV レイアウト ■（項目数：219）

1/7

№	項目名	byte	全角/半角	備考
1	マニフェスト番号	11	半角	
2	登録の状態	1	半角	[1：マニフェスト情報] [2：取り消されたマニフェスト情報] [3：予約情報] [4：取り消された予約情報] [5：ロック済みマニフェスト情報] [A：マニフェスト修正承認待ち] [B：マニフェスト取消承認待ち] [C：運搬終了報告修正承認待ち] [D：運搬終了報告取消承認待ち] [E：処分終了報告修正承認待ち] [F：処分終了報告取消承認待ち]
3	連絡番号 1	20	半角	
4	連絡番号 2	20	半角	
5	連絡番号 3	20	半角	
6	登録日時	19	半角	yyyy/mm/dd hh:mi:ss
7	予約登録日時	19	半角	yyyy/mm/dd hh:mi:ss
8	最終更新日時	19	半角	yyyy/mm/dd hh:mi:ss
9	排出事業者の加入者番号	7	半角	
10	排出事業者の名称	260	全半角	
11	排出事業者の住所（郵便番号）	8	半角	
12	排出事業者の住所	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
13	排出事業者の電話番号	15	半角	
14	引渡し日	10	半角	yyyy/mm/dd
15	引渡し担当者	24	全半角	
16	排出事業場の名称	120	全半角	
17	排出事業場の所在地（郵便番号）	8	半角	
18	排出事業場の所在地	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
19	廃棄物の種類（名称）	60	全半角	No.19 の種類名称（細分類を設定している場合は細分類名称）
20	廃棄物の種類（分類コード）	7	半角	廃棄物の分類コード（大+中+小+細）
21	廃棄物の数量	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁）
22	廃棄物の数量単位（名称）	20	全半角	【数量単位マスタ】参照
23	廃棄物の数量単位（コード）	1	半角	【数量単位マスタ】参照（1~5）
24	数量の確定者（コード）	2	半角	【数量の確定者マスタ】参照（01~07）
25	確定数量	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁）
26	確定数量の単位（名称）	20	全半角	【数量単位マスタ】参照
27	確定数量の単位（コード）	1	半角	【数量単位マスタ】参照（1~5）
28	廃棄物の名称	60	全半角	
29	荷姿（名称）	40	全半角	【荷姿マスタ】参照
30	有害物質 1（名称）	80	全半角	【有害物質マスタ】参照
31	有害物質 1（コード）	2	半角	【有害物質マスタ】参照（01~32）
32	有害物質 2（名称）	80	全半角	【有害物質マスタ】参照
33	有害物質 2（コード）	2	半角	【有害物質マスタ】参照（01~32）
34	有害物質 3（名称）	80	全半角	【有害物質マスタ】参照
35	有害物質 3（コード）	2	半角	【有害物質マスタ】参照（01~32）
36	有害物質 4（名称）	80	全半角	【有害物質マスタ】参照
37	有害物質 4（コード）	2	半角	【有害物質マスタ】参照（01~32）
38	有害物質 5（名称）	80	全半角	【有害物質マスタ】参照
39	有害物質 5（コード）	2	半角	【有害物質マスタ】参照（01~32）
40	有害物質 6（名称）	80	全半角	【有害物質マスタ】参照
41	有害物質 6（コード）	2	半角	【有害物質マスタ】参照（01~32）



Nº	項目名	byte	全角/半角	備考
42	備考 1	50	全半角	
43	備考 2	50	全半角	
44	備考 3	50	全半角	
45	備考 4	50	全半角	
46	備考 5	50	全半角	
47	1 次マニフェストの数	9	半角	本レコードが 2 次マニフェストの場合、1 次マニフェストの数を設定
48	運搬区間分割区分	1	半角	[0: 未設定] [1: 区間分割なし] [2: 区間分割あり (2 区間)] [3: 区間分割あり (3 区間)] [4: 区間分割あり (4 区間)] [5: 区間分割あり (5 区間)]
49	[区間 1] 運搬委託区分	1	半角	[0: 未設定] [1: 通常委託] [2: 不要] [3: 自己運搬]
50	[区間 1] 収集運搬業者の加入者番号	7	半角	
51	[区間 1] 収集運搬業者の許可番号	6	半角	統一許可番号下 6 桁
52	[区間 1] 収集運搬業者の名称	260	全半角	
53	[区間 1] 収集運搬業者の住所 (郵便番号)	8	半角	
54	[区間 1] 収集運搬業者の住所	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
55	[区間 1] 収集運搬業者の電話番号	15	半角	
56	[区間 1] 車両番号	30	全半角	排出事業者が入力した車両番号
57	[区間 1 再委託] 運搬委託区分	1	半角	[0: 未設定] [1: 通常委託] [2: 不要] [3: 自己運搬]
58	[区間 1 再委託] 収集運搬業者の加入者番号	7	半角	
59	[区間 1 再委託] 収集運搬業者の許可番号	6	半角	統一許可番号下 6 桁
60	[区間 1 再委託] 収集運搬業者の名称	260	全半角	
61	[区間 1 再委託] 収集運搬業者の住所 (郵便番号)	8	半角	
62	[区間 1 再委託] 収集運搬業者の住所	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
63	[区間 1 再委託] 収集運搬業者の電話番号	15	半角	
64	[区間 1] 運搬終了日【運搬報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【収集運搬業者報告情報】
65	[区間 1] 運搬終了報告日時【運搬報告】	19	半角	yyyy/mm/dd hh:mi:ss 【収集運搬業者報告情報】
66	[区間 1] 運搬担当者【運搬報告】	24	全半角	【収集運搬業者報告情報】
67	[区間 1] 有価物拾集量【運搬報告】	9	半角	Z9.999 (整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁) 【収集運搬業者報告情報】
68	[区間 1] 有価物拾集量の単位 (名称)【運搬報告】	20	全半角	【数量単位マスタ】参照 【収集運搬業者報告情報】
69	[区間 1] 有価物拾集量の単位 (コード)【運搬報告】	1	半角	【数量単位マスタ】参照 (1~4) 【収集運搬業者報告情報】
70	[区間 1] 運搬量【運搬報告】	9	半角	Z9.999 (整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁) 【収集運搬業者報告情報】
71	[区間 1] 運搬量の単位 (名称)【運搬報告】	20	全半角	【数量単位マスタ】参照 【収集運搬業者報告情報】
72	[区間 1] 運搬量の単位 (コード)【運搬報告】	1	半角	【数量単位マスタ】参照 (1~5) 【収集運搬業者報告情報】
73	[区間 1] 車両番号【運搬報告】	30	全半角	【収集運搬業者報告情報】
74	[区間 1] 備考【運搬報告】	256	全半角	【収集運搬業者報告情報】
75	[区間 1] 運搬先事業場保有加入者番号	7	半角	1 区間目の運搬先事業場を保有している加入者の加入者番号
76	[区間 1] 運搬先事業場の名称	120	全半角	1 区間目の運搬先事業場の名称
77	[区間 1] 運搬先事業場 (コード)	3	半角	1 区間目の運搬先事業場の事業場コード
78	[区間 1] 運搬先事業場の所在地 (郵便番号)	8	半角	1 区間目の運搬先事業場の所在地 (郵便番号)
79	[区間 1] 運搬先事業場の所在地	228	全半角	1 区間目の運搬先事業場の所在地



No	項目名	byte	全角/半角	備考
80	[区間 2] 運搬委託区分	1	半角	[0：未設定] [1：通常委託] [2：不要] [3：自己運搬]
81	[区間 2] 収集運搬業者の加入者番号	7	半角	
82	[区間 2] 収集運搬業者の許可番号	6	半角	統一許可番号下 6 桁
83	[区間 2] 収集運搬業者の名称	260	全半角	
84	[区間 2] 収集運搬業者の住所（郵便番号）	8	半角	
85	[区間 2] 収集運搬業者の住所	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
86	[区間 2] 収集運搬業者の電話番号	15	半角	
87	[区間 2] 車両番号	30	全半角	排出事業者が入力した車両番号
88	[区間 2 再委託] 運搬委託区分	1	半角	[0：未設定] [1：通常委託] [2：不要] [3：自己運搬]
89	[区間 2 再委託] 収集運搬業者の加入者番号	7	半角	
90	[区間 2 再委託] 収集運搬業者の許可番号	6	半角	統一許可番号下 6 桁
91	[区間 2 再委託] 収集運搬業者の名称	260	全半角	
92	[区間 2 再委託] 収集運搬業者の住所（郵便番号）	8	半角	
93	[区間 2 再委託] 収集運搬業者の住所	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
94	[区間 2 再委託] 収集運搬業者の電話番号	15	半角	
95	[区間 2] 運搬終了日【運搬報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【収集運搬業者報告情報】
96	[区間 2] 運搬終了報告日時【運搬報告】	19	半角	yyyy/mm/dd hh:mi:ss 【収集運搬業者報告情報】
97	[区間 2] 運搬担当者【運搬報告】	24	全半角	【収集運搬業者報告情報】
98	[区間 2] 有価物拾集量【運搬報告】	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁）【収集運搬業者報告情報】
99	[区間 2] 有価物拾集量の単位（名称）【運搬報告】	20	全半角	【数量単位マスタ】参照 【収集運搬業者報告情報】
100	[区間 2] 有価物拾集量の単位（コード）【運搬報告】	1	半角	【数量単位マスタ】参照（1~4）【収集運搬業者報告情報】
101	[区間 2] 運搬量【運搬報告】	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁）【収集運搬業者報告情報】
102	[区間 2] 運搬量の単位（名称）【運搬報告】	20	全半角	【数量単位マスタ】参照 【収集運搬業者報告情報】
103	[区間 2] 運搬量の単位（コード）【運搬報告】	1	半角	【数量単位マスタ】参照（1~5）【収集運搬業者報告情報】
104	[区間 2] 車両番号【運搬報告】	30	全半角	【収集運搬業者報告情報】
105	[区間 2] 備考【運搬報告】	256	全半角	【収集運搬業者報告情報】
106	[区間 2] 運搬先事業場保有加入者番号	7	半角	2 区間目の運搬先事業場を保有している加入者の加入者番号
107	[区間 2] 運搬先事業場の名称	120	全半角	2 区間目の運搬先事業場の名称
108	[区間 2] 運搬先事業場（コード）	3	半角	2 区間目の運搬先事業場の事業場コード
109	[区間 2] 運搬先事業場の所在地（郵便番号）	8	半角	2 区間目の運搬先事業場の所在地（郵便番号）
110	[区間 2] 運搬先事業場の所在地	228	全半角	2 区間目の運搬先事業場の所在地
111	[区間 3] 運搬委託区分（※）	1	半角	[0：未設定] [1：通常委託] [2：不要] [3：自己運搬]
112	[区間 3] 収集運搬業者の加入者番号	7	半角	
113	[区間 3] 収集運搬業者の許可番号	6	半角	統一許可番号下 6 桁
114	[区間 3] 収集運搬業者の名称	260	全半角	
115	[区間 3] 収集運搬業者の住所（郵便番号）	8	半角	
116	[区間 3] 収集運搬業者の住所	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
117	[区間 3] 収集運搬業者の電話番号	15	半角	
118	[区間 3] 車両番号	30	全半角	排出事業者が入力した車両番号

（※）No.111～No.141 は 3 区間以上の場合、最終区間となる 3 区間目、4 区間目又は、5 区間目の情報が表示されます。



No	項目名	byte	全角/半角	備考
119	〔区間 3 再委託〕 運搬委託区分	1	半角	[0 : 未設定] [1 : 通常委託] [2 : 不要] [3 : 自己運搬]
120	〔区間 3 再委託〕 収集運搬業者の加入者番号	7	半角	
121	〔区間 3 再委託〕 収集運搬業者の許可番号	6	半角	統一許可番号下 6 桁
122	〔区間 3 再委託〕 収集運搬業者の名称	260	全半角	
123	〔区間 3 再委託〕 収集運搬業者の住所 (郵便番号)	8	半角	
124	〔区間 3 再委託〕 収集運搬業者の住所	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
125	〔区間 3 再委託〕 収集運搬業者の電話番号	15	半角	
126	〔区間 3〕 運搬終了日【運搬報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【収集運搬業者報告情報】
127	〔区間 3〕 運搬終了報告日時【運搬報告】	19	半角	yyyy/mm/dd hh:mi:ss 【収集運搬業者報告情報】
128	〔区間 3〕 運搬担当者【運搬報告】	24	全半角	【収集運搬業者報告情報】
129	〔区間 3〕 有価物拾集量【運搬報告】	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁） 【収集運搬業者報告情報】
130	〔区間 3〕 有価物拾集量の単位（名称）【運搬報告】	20	全半角	【数量単位マスタ】参照 【収集運搬業者報告情報】
131	〔区間 3〕 有価物拾集量の単位（コード）【運搬報告】	1	半角	【数量単位マスタ】参照（1~4）【収集運搬業者報告情報】
132	〔区間 3〕 運搬量【運搬報告】	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁） 【収集運搬業者報告情報】
133	〔区間 3〕 運搬量の単位（名称）【運搬報告】	20	全半角	【数量単位マスタ】参照 【収集運搬業者報告情報】
134	〔区間 3〕 運搬量の単位（コード）【運搬報告】	1	半角	【数量単位マスタ】参照（1~5） 【収集運搬業者報告情報】
135	〔区間 3〕 車両番号【運搬報告】	30	全半角	【収集運搬業者報告情報】
136	〔区間 3〕 備考【運搬報告】	256	全半角	【収集運搬業者報告情報】
137	〔区間 3〕 運搬先事業場保有加入者番号	7	半角	3 区間目の運搬先事業場を保有している加入者の加入者番号
138	〔区間 3〕 運搬先事業場の名称	120	全半角	3 区間目の運搬先事業場の名称
139	〔区間 3〕 運搬先事業場（コード）	3	半角	3 区間目の運搬先事業場の事業場コード
140	〔区間 3〕 運搬先事業場の所在地（郵便番号）	8	半角	3 区間目の運搬先事業場の所在地（郵便番号）
141	〔区間 3〕 運搬先事業場の所在地	228	全半角	3 区間目の運搬先事業場の所在地
142	処分委託区分	1	半角	[0 : 未設定] [1 : 通常委託] [2 : 不要] [3 : 自己処分]
143	処分業者の加入者番号	7	半角	
144	処分業者の許可番号	6	半角	統一許可番号下 6 桁
145	処分業者の名称	260	全半角	
146	処分業者の住所（郵便番号）	8	半角	
147	処分業者の住所	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
148	処分業者の電話番号	15	半角	
149	処分事業場の名称	120	全半角	
150	処分事業場（コード）	3	半角	
151	処分事業場の所在地（郵便番号）	8	半角	
152	処分事業場の所在地	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
153	〔再委託〕 処分委託区分	1	半角	[0 : 未設定] [1 : 通常委託] [2 : 不要] [3 : 自己処分]
154	〔再委託〕 処分業者の加入者番号	7	半角	
155	〔再委託〕 処分業者の名称	260	全半角	
156	〔再委託〕 処分業者の住所（郵便番号）	8	半角	
157	〔再委託〕 処分業者の住所	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
158	〔再委託〕 処分業者の電話番号	15	半角	



№	項目名	byte	全角/半角	備考
159	〔再委託〕 処分業者の許可番号	6	半角	統一許可番号下 6 桁
160	処分方法（名称）	30	全半角	【処分方法マスタ】参照
161	処分方法（コード）	3	半角	【処分方法マスタ】参照 (100~106、200~217、299、300~304、310)
162	報告区分【処分報告】	1	半角	[1：中間] [2：最終]【処分業者報告情報】
163	処分終了日【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【処分業者報告情報】
164	処分終了報告日時【処分報告】	19	半角	yyyy/mm/dd hh:mi:ss 【処分業者報告情報】
165	処分担当者【処分報告】	24	全半角	【処分業者報告情報】
166	廃棄物受領日【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【処分業者報告情報】
167	受入量【処分報告】	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁）【処分業者報告情報】
168	受入量の単位（名称）【処分報告】	20	全半角	【数量単位マスタ】参照 【処分業者報告情報】
169	受入量の単位（コード）【処分報告】	1	半角	【数量単位マスタ】参照（1~5）【処分業者報告情報】
170	車両番号【処分報告】	30	全半角	【処分業者報告情報】
171	備考【処分報告】	256	全半角	【処分業者報告情報】
172	最終処分事業場登録区分	1	半角	[0：委託契約書記載のとおり] [1：当欄記載のとおり]
173	最終処分終了日（全）【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【処分業者報告情報】
174	最終処分終了報告日時（全）【処分報告】	19	半角	yyyy/mm/dd hh:mi:ss 【処分業者報告情報】
175	〔最終処分事業場 実績 1〕 最終処分事業場の名称【処分報告】	120	全半角	【処分業者報告情報】
176	〔最終処分事業場 実績 1〕 最終処分事業場の所在地【処分報告】	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所【処分業者報告情報】
177	〔最終処分事業場 実績 1〕 最終処分終了日【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【処分業者報告情報】
178	〔最終処分事業場 実績 2〕 最終処分事業場の名称【処分報告】	120	全半角	【処分業者報告情報】
179	〔最終処分事業場 実績 2〕 最終処分事業場の所在地【処分報告】	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所【処分業者報告情報】
180	〔最終処分事業場 実績 2〕 最終処分終了日【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【処分業者報告情報】
181	〔最終処分事業場 実績 3〕 最終処分事業場の名称【処分報告】	120	全半角	【処分業者報告情報】
182	〔最終処分事業場 実績 3〕 最終処分事業場の所在地【処分報告】	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所【処分業者報告情報】
183	〔最終処分事業場 実績 3〕 最終処分終了日【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【処分業者報告情報】
184	〔最終処分事業場 実績 4〕 最終処分事業場の名称【処分報告】	120	全半角	【処分業者報告情報】
185	〔最終処分事業場 実績 4〕 最終処分事業場の所在地【処分報告】	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所【処分業者報告情報】
186	〔最終処分事業場 実績 4〕 最終処分終了日【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【処分業者報告情報】
187	〔最終処分事業場 実績 5〕 最終処分事業場の名称【処分報告】	120	全半角	【処分業者報告情報】
188	〔最終処分事業場 実績 5〕 最終処分事業場の所在地【処分報告】	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所【処分業者報告情報】
189	〔最終処分事業場 実績 5〕 最終処分終了日【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【処分業者報告情報】
190	〔最終処分事業場 実績 6〕 最終処分事業場の名称【処分報告】	120	全半角	【処分業者報告情報】
191	〔最終処分事業場 実績 6〕 最終処分事業場の所在地【処分報告】	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所【処分業者報告情報】



№	項目名	byte	全角/半角	備考
192	〔最終処分事業場 実績 6〕最終処分終了日【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【処分業者報告情報】
193	〔最終処分事業場 実績 7〕最終処分事業場の名称【処分報告】	120	全半角	【処分業者報告情報】
194	〔最終処分事業場 実績 7〕最終処分事業場の所在地【処分報告】	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所【処分業者報告情報】
195	〔最終処分事業場 実績 7〕最終処分終了日【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【処分業者報告情報】
196	〔最終処分事業場 実績 8〕最終処分事業場の名称【処分報告】	120	全半角	【処分業者報告情報】
197	〔最終処分事業場 実績 8〕最終処分事業場の所在地【処分報告】	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所【処分業者報告情報】
198	〔最終処分事業場 実績 8〕最終処分終了日【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【処分業者報告情報】
199	〔最終処分事業場 実績 9〕最終処分事業場の名称【処分報告】	120	全半角	【処分業者報告情報】
200	〔最終処分事業場 実績 9〕最終処分事業場の所在地【処分報告】	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所【処分業者報告情報】
201	〔最終処分事業場 実績 9〕最終処分終了日【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【処分業者報告情報】
202	〔最終処分事業場 実績 10〕最終処分事業場の名称【処分報告】	120	全半角	【処分業者報告情報】
203	〔最終処分事業場 実績 10〕最終処分事業場の所在地【処分報告】	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所【処分業者報告情報】
204	〔最終処分事業場 実績 10〕最終処分終了日【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【処分業者報告情報】
205	〔最終処分事業場 実績 11〕最終処分事業場の名称【処分報告】	120	全半角	【処分業者報告情報】
206	〔最終処分事業場 実績 11〕最終処分事業場の所在地【処分報告】	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所【処分業者報告情報】
207	〔最終処分事業場 実績 11〕最終処分終了日【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【処分業者報告情報】
208	〔最終処分事業場 実績 12〕最終処分事業場の名称【処分報告】	120	全半角	【処分業者報告情報】
209	〔最終処分事業場 実績 12〕最終処分事業場の所在地【処分報告】	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所【処分業者報告情報】
210	〔最終処分事業場 実績 12〕最終処分終了日【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【処分業者報告情報】
211	〔最終処分事業場 実績 13〕最終処分事業場の名称【処分報告】	120	全半角	【処分業者報告情報】
212	〔最終処分事業場 実績 13〕最終処分事業場の所在地【処分報告】	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所【処分業者報告情報】
213	〔最終処分事業場 実績 13〕最終処分終了日【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【処分業者報告情報】
214	〔最終処分事業場 実績 14〕最終処分事業場の名称【処分報告】	120	全半角	【処分業者報告情報】
215	〔最終処分事業場 実績 14〕最終処分事業場の所在地【処分報告】	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所【処分業者報告情報】
216	〔最終処分事業場 実績 14〕最終処分終了日【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【処分業者報告情報】
217	〔最終処分事業場 実績 15〕最終処分事業場の名称【処分報告】	120	全半角	【処分業者報告情報】



7/7

Nº	項目名	byte	全角/半角	備考
218	[最終処分事業場 実績 15]最終処分事業場の所在地【処分報告】	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所【処分業者報告情報】
219	[最終処分事業場 実績 15] 最終処分終了日【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【処分業者報告情報】



■収集又は運搬を行う場合の帳簿項目（保存）CSVレイアウト■（項目数：42）

Nº	項目名	byte	全角/半角	備考
1	排出事業者の名称	260	全半角	
2	排出事業者の住所	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
3	manifest番号	11	半角	
4	引渡し日	10	半角	yyyy/mm/dd
5	排出事業場の名称	120	全半角	
6	排出事業場の所在地	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
7	廃棄物の種類（名称）	60	全半角	廃棄物の大分類名称【廃棄物分類マスタ】参照 ※2410~2470、7410、7430 は中分類名称 7411~7429 は小分類名称
8	廃棄物の数量	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁）
9	廃棄物の数量単位（名称）	20	全半角	【数量単位マスタ】参照
10	数量の確定者（名称）	12	全半角	【数量の確定者マスタ】参照（01~07）
11	確定数量	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁）
12	確定数量単位（名称）	20	全半角	【数量単位マスタ】参照
13	〔区間 1〕 運搬方法（名称）	20	全半角	【運搬方法マスタ】参照
14	〔区間 1〕 運搬終了日【運搬報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【収集運搬業者報告情報】
15	〔区間 1〕 運搬量【運搬報告】	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁） 【収集運搬業者報告情報】
16	〔区間 1〕 運搬量の単位（名称）【運搬報告】	20	全半角	【数量単位マスタ】参照 【収集運搬業者報告情報】
17	〔区間 1〕 運搬先事業場の名称	120	全半角	
18	〔区間 1〕 運搬先事業場の所在地	228	全半角	
19	〔区間 2〕 運搬方法（名称）	20	全半角	【運搬方法マスタ】参照
20	〔区間 2〕 運搬終了日【運搬報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【収集運搬業者報告情報】
21	〔区間 2〕 運搬量【運搬報告】	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁） 【収集運搬業者報告情報】
22	〔区間 2〕 運搬量の単位（名称）【運搬報告】	20	全半角	【数量単位マスタ】参照 【収集運搬業者報告情報】
23	〔区間 2〕 運搬先事業場の名称	120	全半角	
24	〔区間 2〕 運搬先事業場の所在地	228	全半角	
25	〔区間 3〕 運搬方法（名称）	20	全半角	【運搬方法マスタ】参照
26	〔区間 3〕 運搬終了日【運搬報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【収集運搬業者報告情報】
27	〔区間 3〕 運搬量【運搬報告】	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁） 【収集運搬業者報告情報】
28	〔区間 3〕 運搬量の単位（名称）【運搬報告】	20	全半角	【数量単位マスタ】参照 【収集運搬業者報告情報】
29	〔区間 3〕 運搬先事業場の名称	120	全半角	
30	〔区間 3〕 運搬先事業場の所在地	228	全半角	
31	〔区間 4〕 運搬方法（名称）	20	全半角	【運搬方法マスタ】参照
32	〔区間 4〕 運搬終了日【運搬報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【収集運搬業者報告情報】
33	〔区間 4〕 運搬量【運搬報告】	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁） 【収集運搬業者報告情報】
34	〔区間 4〕 運搬量の単位（名称）【運搬報告】	20	全半角	【数量単位マスタ】参照 【収集運搬業者報告情報】
35	〔区間 4〕 運搬先事業場の名称	120	全半角	
36	〔区間 4〕 運搬先事業場の所在地	228	全半角	
37	〔区間 5〕 運搬方法（名称）	20	全半角	【運搬方法マスタ】参照
38	〔区間 5〕 運搬終了日【運搬報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【収集運搬業者報告情報】
39	〔区間 5〕 運搬量【運搬報告】	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁） 【収集運搬業者報告情報】
40	〔区間 5〕 運搬量の単位（名称）【運搬報告】	20	全半角	【数量単位マスタ】参照 【収集運搬業者報告情報】
41	〔区間 5〕 運搬先事業場の名称	120	全半角	
42	〔区間 5〕 運搬先事業場の所在地	228	全半角	



■特管物排出時の帳簿項目（自己処分を除く）（保存）CSVレイアウト■（項目数：55）

No	項目名	byte	全角/半角	備考
1	排出事業者の名称	260	全半角	
2	排出事業者の住所	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
3	マニフェスト番号	11	半角	
4	引渡し日	10	半角	yyyy/mm/dd
5	廃棄物の種類（名称）	60	全半角	廃棄物の大分類名称【廃棄物分類マスタ】参照 ※2410~2470、7410、7430 は中分類名称 7411~7429 は小分類名称
6	廃棄物の数量	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁）
7	廃棄物の数量単位（名称）	20	全半角	【数量単位マスタ】参照
8	数量の確定者（名称）	12	全半角	【数量の確定者マスタ】参照（01~07）
9	確定数量	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁）
10	確定数量単位（名称）	20	全半角	【数量単位マスタ】参照
11	〔区間 1〕 収集運搬業者の名称	260	全半角	
12	〔区間 1〕 収集運搬業者の住所	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
13	〔区間 1〕 収集運搬業者の許可番号	6	半角	統一許可番号下 6 桁
14	〔区間 1〕 運搬終了日【運搬報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【収集運搬業者報告情報】
15	〔区間 1〕 運搬量【運搬報告】	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁） 【収集運搬業者報告情報】
16	〔区間 1〕 運搬量の単位（名称）【運搬報告】	20	全半角	【数量単位マスタ】参照 【収集運搬業者報告情報】
17	〔区間 1〕 運搬先事業場の名称	120	全半角	
18	〔区間 1〕 運搬先事業場の所在地	228	全半角	
19	処分業者の名称	260	全半角	
20	処分業者の住所	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
21	処分業者の許可番号	6	半角	統一許可番号下 6 桁
22	処分終了日【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【処分業者報告情報】
23	処分方法（名称）	30	全半角	【処分方法マスタ】参照
24	〔区間 2〕 収集運搬業者の名称	260	全半角	
25	〔区間 2〕 収集運搬業者の住所	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
26	〔区間 2〕 収集運搬業者の許可番号	6	半角	統一許可番号下 6 桁
27	〔区間 2〕 運搬終了日【運搬報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【収集運搬業者報告情報】
28	〔区間 2〕 運搬量【運搬報告】	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁） 【収集運搬業者報告情報】
29	〔区間 2〕 運搬量の単位（名称）【運搬報告】	20	全半角	【数量単位マスタ】参照 【収集運搬業者報告情報】
30	〔区間 2〕 運搬先事業場の名称	120	全半角	
31	〔区間 2〕 運搬先事業場の所在地	228	全半角	
32	〔区間 3〕 収集運搬業者の名称	260	全半角	
33	〔区間 3〕 収集運搬業者の住所	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
34	〔区間 3〕 収集運搬業者の許可番号	6	半角	統一許可番号下 6 桁
35	〔区間 3〕 運搬終了日【運搬報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【収集運搬業者報告情報】
36	〔区間 3〕 運搬量【運搬報告】	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁） 【収集運搬業者報告情報】
37	〔区間 3〕 運搬量の単位（名称）【運搬報告】	20	全半角	【数量単位マスタ】参照 【収集運搬業者報告情報】
38	〔区間 3〕 運搬先事業場の名称	120	全半角	
39	〔区間 3〕 運搬先事業場の所在地	228	全半角	
40	〔区間 4〕 収集運搬業者の名称	260	全半角	
41	〔区間 4〕 収集運搬業者の住所	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
42	〔区間 4〕 収集運搬業者の許可番号	6	半角	統一許可番号下 6 桁
43	〔区間 4〕 運搬終了日【運搬報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【収集運搬業者報告情報】
44	〔区間 4〕 運搬量【運搬報告】	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁） 【収集運搬業者報告情報】
45	〔区間 4〕 運搬量の単位（名称）【運搬報告】	20	全半角	【数量単位マスタ】参照 【収集運搬業者報告情報】
46	〔区間 4〕 運搬先事業場の名称	120	全半角	
47	〔区間 4〕 運搬先事業場の所在地	228	全半角	
48	〔区間 5〕 収集運搬業者の名称	260	全半角	
49	〔区間 5〕 収集運搬業者の住所	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
50	〔区間 5〕 収集運搬業者の許可番号	6	半角	統一許可番号下 6 桁
51	〔区間 5〕 運搬終了日【運搬報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【収集運搬業者報告情報】
52	〔区間 5〕 運搬量【運搬報告】	9	半角	Z9.999（整数部 5 桁+小数点+小数部 3 桁） 【収集運搬業者報告情報】
53	〔区間 5〕 運搬量の単位（名称）【運搬報告】	20	全半角	【数量単位マスタ】参照 【収集運搬業者報告情報】
54	〔区間 5〕 運搬先事業場の名称	120	全半角	
55	〔区間 5〕 運搬先事業場の所在地	228	全半角	



■再資源化等の情報照会結果（保存）CSVレイアウト■（項目数：57）

1/2

※レイアウトの構成についてはP2「再資源化等の情報を含むCSVファイルレイアウトの構成」を参照

No	項目名	byte	全角/半角	備考
1	マニフェスト番号	11	半角	
2	連絡番号 1	20	半角	
3	連絡番号 2	20	半角	
4	連絡番号 3	20	半角	
5	登録日時	19	半角	yyyy/mm/dd hh:mi:ss
6	引渡し日	10	半角	yyyy/mm/dd
7	排出事業者の加入者番号	7	半角	
8	排出事業者の名称	260	全半角	
9	排出事業場の名称	120	全半角	
10	排出事業者の所在地（郵便番号）	8	半角	
11	排出事業場の所在地	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所
12	廃棄物の種類（分類コード）	7	半角	廃棄物の分類コード（大+中+小+細）
13	廃棄物の種類（大分類名称）	60	全半角	No.12 の大分類コードの名称
14	廃棄物の種類（名称）	60	全半角	No.12 の種類名称（細分類を設定している場合は細分類名称）
15	廃棄物の名称	60	全半角	
16	処分業者の加入者番号	7	半角	
17	処分業者の名称	260	全半角	
18	報告区分【処分報告】	1	半角	【1：中間】【2：最終】【処分業者報告情報】
19	処分終了日【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【処分業者報告情報】
20	最終処分終了日（全）【処分報告】	10	半角	yyyy/mm/dd 【処分業者報告情報】
21	基準重量選択区分	1	半角	【1:廃棄物の数量、2:運搬量、3:受入量】 【再資源化等の情報】
22	基準重量	14	半角	Z9.999 (整数部 10 桁+小数点 1 桁+小数部 3 桁) 【再資源化等の情報】
23	基準重量の単位（コード）	1	半角	【3：kg】 固定 【再資源化等の情報】
24	基準重量の単位（名称）	20	全半角	kg 固定 【再資源化等の情報】
※No.25～57 の項目は、1 つのマニフェストに対して複数件の再資源化等の情報がある場合は、2 レコード目以降に縦に並べて出力されます。				
25	再資源化情報連番	3	半角	1 つのマニフェストに対して複数件の再資源化等の情報がある場合の連番 ZZ9 【再資源化等の情報】
26	マニフェスト区分	2	半角	Z9 【再資源化等の情報】
27	処分業者の許可番号	6	半角	統一許可番号下 6 桁 【再資源化等の情報】
28	処分業者の名称	260	全半角	【再資源化等の情報】
29	処分事業場の名称	120	全半角	【再資源化等の情報】
30	処分事業場の所在地（郵便番号）	8	半角	【再資源化等の情報】
31	処分事業場の所在地	228	全半角	都道府県+市区町村+町域+詳細住所 【再資源化等の情報】
32	処分事業場の電話番号	15	半角	【再資源化等の情報】
33	（予備項目 1）	100	全半角	【再資源化等の情報】
34	（予備項目 2）	10	全半角	【再資源化等の情報】
35	処理前廃棄物の種類（分類コード）	10	半角	処理前物廃棄物の分類コード（種別+大+中+小+細） （[処理後物の種類設定]に設定した処理後物の種類の分類コードと共通） 【再資源化等の情報】
36	処理前廃棄物の種類（大分類名称）	100	全半角	No.35 の大分類コードの名称 【再資源化等の情報】
37	処理前廃棄物の種類（名称）	100	全半角	No.35 の種類名称（細分類を設定している場合は細分類名称） 【再資源化等の情報】
38	処分方法（コード）	15	半角	処分方法コード 1～5 を連結したコード（処分方法コード 5 は予備項目のため“000” 固定） 【再資源化等の情報】
39	処分方法表示名	260	全半角	No.38 処分方法コード 1～4 の名称を「/」（全角スラッシュ）を付加して連結した文字列、または任意で設定した名称 【再資源化等の情報】
40	主たる処分方法（コード）	3	半角	No.38 処分方法コード 1～4 のうち、処理後物の性状に最も影響を与える処分方法のコード 【再資源化等の情報】



No	項目名	byte	全角/半角	備考
No.25～57 の項目は、1 つのマニフェストに対して複数件の再資源化等の情報がある場合は、2 レコード目以降に縦に並べて出力されます。				
41	(予備項目 3)	100	全半角	【再資源化等の情報】
42	(予備項目 4)	10	全半角	【再資源化等の情報】
43	処分量	14	半角	Z9.999(整数部 10 桁+小数点 1 桁+小数部 3 桁) 【再資源化等の情報】
44	処分量の単位 (コード)	1	半角	[3 : kg] 固定 【再資源化等の情報】
46	処理後物の種類 (分類コード)	10	半角	処理後物廃棄物の分類コード (種別+大+中+小+細) 【再資源化等の情報】
47	処理後物の種類 (種類種別名称)	100	全半角	No.46 の種類種別の名称 【再資源化等の情報】
48	処理後物の種類 (大分類名称)	100	全半角	No.46 の大分類コードの名称 【再資源化等の情報】
49	処理後物の種類 (名称)	100	全半角	No.46 の種類名称 (細分類を設定している場合は細分類名称) 【再資源化等の情報】
50	処理後物量	15	半角	Z9.999 (整数部 11 桁+小数点 1 桁+小数部 3 桁) 【再資源化等の情報】
51	処理後物量の単位 (コード)	1	半角	[3 : kg] 固定 【再資源化等の情報】
52	処理後物量の単位 (名称)	20	全半角	kg 固定 【再資源化等の情報】
53	(予備項目 5)	100	全半角	【再資源化等の情報】
54	(予備項目 6)	10	全半角	【再資源化等の情報】
55	最終処分終了報告 FLG	1	半角	[0 : 報告未対象]、[1 : 報告対象] 【再資源化等の情報】
56	最終処分終了日	10	半角	yyyy/MM/dd 【再資源化等の情報】
57	再資源化情報備考	100	全半角	【再資源化等の情報】


☐ 排出事業場設定（項目数：10）

No	項目名	必須／任意	byte	全角/半角	備考
1	排出事業場コード	◎	10	半角	加入者が管理用に使用する任意のコード
2	事業場名称	◎	120	全半角	排出事業場の名称
3	郵便番号	○	8	半角	xxx-xxxx（ハイフン含む）
4	都道府県	◎	8	全角	事業場所在地の都道府県名
5	市区町村	◎	40	全角	事業場所在地の市区町村名
6	町域	○	80	全半角	事業場所在地の町域名
7	詳細住所	○	100	全半角	事業場所在地の町域以降の住所
8	電話番号	○	15	半角	（ハイフン含む）
9	携帯機能表示名称	○	40	全半角	携帯機能で表示する排出事業場名称
10	携帯機能表示区分	○	1	半角	[0：表示しない] [1：表示する]

☐ 各担当者設定（項目数：2）

No	項目名	必須／任意	byte	全角/半角	備考
1	担当者コード	◎	10	半角	加入者が管理用に使用する任意のコード
2	担当者名称	◎	24	全半角	担当者の名称

☐ 廃棄物の種類設定（項目数：4）

No	項目名	必須／任意	byte	全角/半角	備考
1	分類コード	◎	7	半角	【廃棄物の分類マスタ】から設定
2	種類名称※	◎	60	全半角	廃棄物の種類名称
3	携帯機能表示名称	○	40	全半角	携帯機能で表示する廃棄物の種類名称
4	携帯機能表示区分	○	1	半角	[0：表示しない] [1：表示する]

※<No.1 分類コード>の下3桁を001～999とした場合のみ、独自の名称を設定可能。000とした場合は初期値名称を設定する。

☐ 廃棄物の名称設定（項目数：2）

No	項目名	必須／任意	byte	全角/半角	備考
1	廃棄物の名称コード	◎	10	半角	加入者が管理用に使用する任意のコード
2	廃棄物の名称	◎	60	全半角	廃棄物の名称

☐ 最終処分事業場設定（項目数：8）

No	項目名	必須／任意	byte	全角/半角	備考
1	最終処分事業場コード	◎	10	半角	加入者が管理用に使用する任意のコード
2	事業場名称	◎	120	全半角	最終処分事業場の名称
3	郵便番号	○	8	半角	xxx-xxxx（ハイフン含む）
4	都道府県	◎	8	全角	事業場所在地の都道府県名
5	市区町村	◎	40	全角	事業場所在地の市区町村名
6	町域	○	80	全半角	事業場所在地の町域名
7	詳細住所	○	100	全半角	事業場所在地の町域以降の住所
8	電話番号	○	15	半角	（ハイフン含む）



自己処分事業場／自己積替・保管施設／公共積替・保管施設設定（項目数：9）

No	項目名	必須／任意	byte	全角/半角	備考
1	事業場コード	◎	10	半角	加入者が管理用に使用する任意のコード Sxxxxxxx ※自己積替・保管施設の場合は半角大文字の「S」を先頭につける Pxxxxxxx ※公共積替・保管施設の場合は半角大文字の「P」を先頭につける
2	自己処分事業場／自己積替・保管施設名称	◎	120	全半角	最終処分事業場の名称
3	郵便番号	○	8	半角	xxx-xxxx（ハイフン含む）
4	都道府県	◎	8	全角	事業場所在地の都道府県名
5	市区町村	◎	40	全角	事業場所在地の市区町村名
6	町域	○	80	全半角	事業場所在地の町域名
7	詳細住所	○	100	全半角	事業場所在地の町域以降の住所
8	電話番号	○	15	半角	（ハイフン含む）
9	事業場区分	◎	1	半角	[1：自己積替・保管施設] [2：自己処分事業場（中間処理施設）] [3：自己処分事業場（最終処分施設）] [4：自己処分事業場（中間＋最終）] [5：公共積替・保管施設]

報告不要業者設定（項目数：58）

No	項目名	必須／任意	byte	全角/半角	備考
1	報告不要業者コード	◎	7	半角	加入者が管理用に使用する任意のコード Hxxxxxx ※半角大文字の「H」を先頭につける
2	許可番号	○	6	半角	統一許可番号の下6桁
3	法人格区分（コード）	◎	2	半角	【法人格マスタ】より設定（「00」～「22」、「99」）
4	法人格前後区分	◎	1	半角	[1：前] [2：後]
5	業者名称	◎	120	全半角	報告不要業者の名称
6	業者名称2	○	120	全半角	支店名、事業場所等
7	郵便番号	○	8	半角	xxx-xxxx（ハイフン含む）
8	都道府県	◎	8	全角	事業場所在地の都道府県名
9	市区町村	◎	40	全角	事業場所在地の市区町村名
10	町域	○	80	全半角	事業場所在地の町域名
11	詳細住所	○	100	全半角	事業場所在地の町域以降の住所
12	電話番号	○	15	半角	（ハイフン含む）
13	FAX 番号	○	15	半角	（ハイフン含む）
No.14～22の項目は、繰り返して最大5件の事業場情報を設定できます。					
14	[事業場情報 01]事業場コード	◎	10	半角	加入者が管理用に使用する任意のコード [積換・保管施設の場合]Hxxxxxxxxx ※半角大文字の「H」を先頭につける [処分事業場の場合]xxxxxxxxx
15	[事業場情報 01]事業場名称	◎	120	全半角	事業場の名称
16	[事業場情報 01]郵便番号	○	8	半角	xxx-xxxx（ハイフン含む）
17	[事業場情報 01]都道府県	◎	8	全角	事業場所在地の都道府県名
18	[事業場情報 01]市区町村	◎	40	全角	事業場所在地の市区町村名
19	[事業場情報 01]町域	○	80	全半角	事業場所在地の町域名
20	[事業場情報 01]詳細住所	○	100	全半角	事業場所在地の町域以降の住所
21	[事業場情報 01]電話番号	○	15	半角	（ハイフン含む）
22	[事業場情報 01]事業場区分	◎	1	半角	[1：積替・保管施設] [2：処分事業場（中間処理施設）] [3：処分事業場（最終処分施設）] [4：処分事業場（中間＋最終）]



車両番号設定（項目数：2）

Nº	項目名	必須／任意	byte	全角/半角	備考
1	車両コード	◎	10	半角	加入者が管理用に使用する任意のコード
2	車両番号	◎	30	全半角	

処分事業場設定（項目数：11）

Nº	項目名	必須／任意	byte	全角/半角	備考
1	処分事業場コード	◎	10	半角	加入者が管理用に使用する任意のコード
2	許可番号（下6桁）	◎	6	半角	統一許可番号下6桁
3	処分業者名称	◎	260	全半角	処分業者の名称
4	事業場区分	◎	1	半角	処分事業場の区分 [2：中間] [3：最終（再生含む）]
5	事業場名称	◎	120	全半角	処分事業場の名称
6	郵便番号	○	8	半角	xxx-xxxx（ハイフン含む）
7	都道府県	◎	8	全半角	事業場所在地の都道府県名
8	市区町村	◎	40	全半角	事業場所在地の市区町村名
9	町域	○	80	全半角	事業場所在地の町域名
10	詳細住所	○	100	全半角	事業場所在地の町域以降の住所
11	電話番号	○	15	半角	（ハイフン含む）