

5. ファイルレイアウト仕様

5-1. ファイルレイアウト一覧

5-2. 要求ファイルレイアウトの項目説明

5-3. 要求ファイルレイアウト

5-4. 結果ファイルレイアウトの項目説明

5-5. 結果ファイルレイアウト

5-6. XML 様式レイアウト

5-1. ファイルレイアウト一覧

(1) 要求ファイルのレイアウト一覧

No.	レイアウト番号	レイアウト名称	項目数	機能数	備考
1	HD 1	接続情報	9	1	
2	HD 2	加入者情報	5	1	
3	D 0 1-01 ※1	マニフェスト情報／予約情報（排出事業者機能）	57	5	
4	D 0 1-02 ※1	マニフェスト情報／予約情報（収集運搬業者機能）	57	2	
5	D 0 1-03 ※1	マニフェスト情報／予約情報（処分業者[報告]機能）	57	2	
6	D 0 1-04 ※1	マニフェスト情報／予約情報（処分業者[登録]機能）	57	6	
7	D 0 2	有害物質情報	3	28	
8	D 0 3	収集運搬情報	37	28	
9	D 0 4	最終処分事業場（予定）情報	9	28	
1 0	D 0 5	連絡番号情報	4	28	
1 1	D 0 6	備考情報	4	28	
1 2	D 0 7	中間処理産業廃棄物情報件数	5	1	
1 3	D 0 8	1次マニフェスト情報	13	8	
1 4	D 0 9	運搬終了報告情報	14	2	
1 5	D 1 0 ※2	処分終了報告情報	14	2	
1 6	D 1 1 ※2	最終処分終了報告情報	5	1	
1 7	D 1 2 ※2	2次マニフェスト情報	10	1	
1 8	D 1 3 ※2	最終処分終了日・事業場情報	10	1	
1 9	D 1 4	取消情報	4	5	
2 0	D 1 5	修正・取消の承認／否認	5	3	
2 1	D 1 6 ※1	マニフェスト情報照会（番号指定）	17	1	
2 2	D 1 7 ※1	マニフェスト情報照会（条件検索）	17	1	
2 3	D 2 1	事業場情報照会	3	1	
2 4	D 2 3	通知情報照会	6	1	
2 5	D 2 5	マニフェスト情報照会（番号複数指定）	3	2	
2 6	D 2 6	事業場情報照会（加入者番号複数指定）	4	1	
2 7	D 3 1-01	マニフェスト情報／予約情報 （排出事業者機能）（放射性物質管理を含む）	61	5	
2 8	D 3 1-02	マニフェスト情報／予約情報 （収集運搬業者機能）（放射性物質管理を含む）	61	2	
2 9	D 3 1-03	マニフェスト情報／予約情報 （処分業者[報告]機能）（放射性物質管理を含む）	61	2	
3 0	D 3 1-04	マニフェスト情報／予約情報 （処分業者[登録]機能）（放射性物質管理を含む）	61	5	
3 1	D 3 2	放射性物質情報	7	14	
3 2	D 3 3	マニフェスト情報照会（番号指定）（放射性物質情報等）	18	1	
3 3	D 3 4	マニフェスト情報照会（条件検索）（放射性物質情報等）	18	1	
3 4	D 4 1	マニフェスト情報登録（W e b方式C S Vフォーマット対応）	78	1	
3 5	D 5 1	電子契約情報	8	3	
3 6	D 6 0	処分終了報告情報（再資源化等情報含む）	17	3	
3 7	D 6 1	最終処分終了報告情報（再資源化等情報含む）	7	1	
3 8	D 6 2	再資源化等情報	46	4	
3 9	D 6 3	再資源化等情報の照会（番号指定）	6	1	
4 0	D 6 4	再資源化等情報の照会（条件検索）	5	1	

※1：旧レイアウト（今後廃止予定のレイアウト）、※2：施行以降、廃止のレイアウト

注意）項目数には改行コード（CR／LF）含まず

※要求ファイルレイアウト番号（D 4 1）を送信した場合、結果ファイルはレイアウト番号（R 3 1），（R 0 2），（R 0 3），（R 0 4），（R 0 5），（R 0 6）に分割されます。

(2) 結果ファイルのレイアウト一覧

No.	レイアウト番号	レイアウト名称	項目数	備考
1	HR 1	接続情報	13	
2	HR 2	加入者情報	7	
3	K 0 1	簡易結果情報	6	
4	R 0 1-01 ※1	マニフェスト情報／予約情報（排出事業者機能）	58	
5	R 0 1-02 ※1	マニフェスト情報／予約情報（収集運搬業者機能）	58	
6	R 0 1-03 ※1	マニフェスト情報／予約情報（処分業者[報告]機能）	58	
7	R 0 1-04 ※1	マニフェスト情報／予約情報（処分業者[登録]機能）	58	
8	R 0 2	有害物質情報	5	
9	R 0 3	収集運搬情報	38	
1 0	R 0 4	最終処分事業場（予定）情報	10	
1 1	R 0 5	連絡番号情報	5	
1 2	R 0 6	備考情報	5	
1 3	R 0 7	中間処理産業廃棄物情報件数	6	
1 4	R 0 8	1次マニフェスト情報	14	
1 5	R 0 9	運搬終了報告情報	15	
1 6	R 1 0 ※2	処分終了報告情報	15	
1 7	R 1 1 ※2	最終処分終了報告情報	6	
1 8	R 1 2 ※2	2次マニフェスト情報	14	
1 9	R 1 3	最終処分終了日・事業場情報	11	
2 0	R 1 4	取消情報	5	
2 1	R 1 5	修正・取消の承認／否認	6	
2 2	R 1 6 ※1	マニフェスト情報照会（番号指定）	18	
2 3	R 1 7 ※1	マニフェスト情報照会（条件検索）	18	
2 4	R 1 8 ※1	マニフェスト情報／予約情報（照会結果）	98	
2 5	R 1 9	収集運搬情報（照会結果）	49	
2 7	R 2 1	事業場情報照会	4	
2 8	R 2 2	事業場情報（照会結果）	24	
2 9	R 2 3	通知情報照会	7	
3 0	R 2 4	通知情報（照会結果）	17	
3 1	R 2 5	マニフェスト情報照会（番号複数指定）	4	
3 2	R 2 6	事業場情報照会（加入者番号複数指定）	5	
3 3	R 3 1-01	マニフェスト情報／予約情報 （排出事業者機能）（放射性物質管理を含む）	62	
3 4	R 3 1-02	マニフェスト情報／予約情報 （収集運搬業者機能）（放射性物質管理を含む）	62	
3 5	R 3 1-03	マニフェスト情報／予約情報 （処分業者[報告]機能）（放射性物質管理を含む）	62	
3 6	R 3 1-04	マニフェスト情報／予約情報 （処分業者[登録]機能）（放射性物質管理を含む）	62	
3 7	R 3 2	放射性物質情報	11	
3 8	R 3 3	マニフェスト情報照会（番号指定）（放射性物質情報等）	19	
3 9	R 3 4	マニフェスト情報照会（条件検索）（放射性物質情報等）	19	
4 0	R 3 5	マニフェスト情報／予約情報（照会結果）（放射性物質情報等）	102	
4 1	R 5 1	電子契約情報	9	
4 2	R 6 0	処分終了報告情報（再資源化等情報含む）	18	
4 3	R 6 1	最終処分終了報告情報（再資源化等情報含む）	8	
4 4	R 6 2	再資源化等情報	47	
4 5	R 6 3	再資源化等情報の照会（番号指定）	7	
4 6	R 6 4	再資源化等情報の照会（条件検索）	6	
4 7	R 6 5	再資源化等情報（照会結果）	7	
4 8	E 0 1	エラー情報	3	

(3) XML形式レイアウト一覧

No.	レイアウト番号	レイアウト名称	項目数	機能数	備考
1	X 0 1	電子契約データ	34	3	
2	X 0 2	電子契約ファイル	1	1	

5-2. 要求ファイルレイアウトの項目説明

項番	項目に対する番号を表します。																											
項目名称	項目に対する名称を表します。																											
設定可否	<table><tr><td>◎</td><td>必須設定項目（項目説明を参照し必ず設定。この項目が初期値の場合はエラーとなる）</td></tr><tr><td>◇</td><td>条件必須設定項目（一定の条件下で必須設定項目となる項目）</td></tr><tr><td>○</td><td>任意設定項目（項目説明を参照し必要な場合のみ設定）</td></tr><tr><td>—</td><td>初期値設定項目</td></tr></table>			◎	必須設定項目（項目説明を参照し必ず設定。この項目が初期値の場合はエラーとなる）	◇	条件必須設定項目（一定の条件下で必須設定項目となる項目）	○	任意設定項目（項目説明を参照し必要な場合のみ設定）	—	初期値設定項目																	
◎	必須設定項目（項目説明を参照し必ず設定。この項目が初期値の場合はエラーとなる）																											
◇	条件必須設定項目（一定の条件下で必須設定項目となる項目）																											
○	任意設定項目（項目説明を参照し必要な場合のみ設定）																											
—	初期値設定項目																											
属性	各項目に設定する文字の属性を表します。 <table><tr><td>9</td><td>数字 初期値は""（NULL）を設定</td></tr><tr><td>C</td><td>半角英数字（半角カタカナは不可）又は全角文字 初期値は""（NULL）を設定</td></tr><tr><td>XML形式1</td><td>レイアウトはXML形式レイアウトに定める</td></tr><tr><td>XML形式2</td><td>PDFファイルをbase64Encode変換したファイル</td></tr></table>			9	数字 初期値は""（NULL）を設定	C	半角英数字（半角カタカナは不可）又は全角文字 初期値は""（NULL）を設定	XML形式1	レイアウトはXML形式レイアウトに定める	XML形式2	PDFファイルをbase64Encode変換したファイル																	
9	数字 初期値は""（NULL）を設定																											
C	半角英数字（半角カタカナは不可）又は全角文字 初期値は""（NULL）を設定																											
XML形式1	レイアウトはXML形式レイアウトに定める																											
XML形式2	PDFファイルをbase64Encode変換したファイル																											
バイト数	各項目の最大バイト数を表します。必要なバイト数を設定するが、項目によっては規定の文字数を埋める必要があるものがあります。																											
編集	<table><tr><th>属性</th><th>表記</th><th>編集方法</th></tr><tr><td rowspan="6">9</td><td>YYYYMMDD</td><td>日付項目 西暦年月日</td></tr><tr><td>HHMMSS</td><td>時刻項目 24時間表記時分秒</td></tr><tr><td>99</td><td>値の無い桁に0を埋める 例) 8 -> 08</td></tr><tr><td>Z9</td><td>最大バイト数以内の必要な桁数だけセットする 例) 8 -> 8</td></tr><tr><td>Z9.999</td><td>整数部5桁+小数点1桁+小数部3桁で設定 例) 50->50.000</td></tr><tr><td>〒</td><td>郵便番号項目 999-9999 “-”は半角</td></tr><tr><td rowspan="4">C</td><td>TEL</td><td>電話番号項目 市外局番-局番-加入番号 “-”は半角 （「数字」「()」「-」を使用した2桁以上15桁以下を登録することも可能です。 ただし、「-」を最初及び最後に使用することはできません。）</td></tr><tr><td>○</td><td>半角英数字設定</td></tr><tr><td>G</td><td>全角設定</td></tr><tr><td>G○</td><td>全角（半角英数字可）設定</td></tr></table>			属性	表記	編集方法	9	YYYYMMDD	日付項目 西暦年月日	HHMMSS	時刻項目 24時間表記時分秒	99	値の無い桁に0を埋める 例) 8 -> 08	Z9	最大バイト数以内の必要な桁数だけセットする 例) 8 -> 8	Z9.999	整数部5桁+小数点1桁+小数部3桁で設定 例) 50->50.000	〒	郵便番号項目 999-9999 “-”は半角	C	TEL	電話番号項目 市外局番-局番-加入番号 “-”は半角 （「数字」「()」「-」を使用した2桁以上15桁以下を登録することも可能です。 ただし、「-」を最初及び最後に使用することはできません。）	○	半角英数字設定	G	全角設定	G○	全角（半角英数字可）設定
属性	表記	編集方法																										
9	YYYYMMDD	日付項目 西暦年月日																										
	HHMMSS	時刻項目 24時間表記時分秒																										
	99	値の無い桁に0を埋める 例) 8 -> 08																										
	Z9	最大バイト数以内の必要な桁数だけセットする 例) 8 -> 8																										
	Z9.999	整数部5桁+小数点1桁+小数部3桁で設定 例) 50->50.000																										
	〒	郵便番号項目 999-9999 “-”は半角																										
C	TEL	電話番号項目 市外局番-局番-加入番号 “-”は半角 （「数字」「()」「-」を使用した2桁以上15桁以下を登録することも可能です。 ただし、「-」を最初及び最後に使用することはできません。）																										
	○	半角英数字設定																										
	G	全角設定																										
	G○	全角（半角英数字可）設定																										
項目説明	各項目に設定する内容を説明します。																											

※デモシステム利用時の加入者番号が設定される項目について

本番システムの加入者番号は数字7桁のため、以降のページの加入者番号が設定される項目は属性「9」、編集「99」となっています。ただし、デモシステムの加入者番号（デモシステム用ログインID）は「D」+数字6桁となりますので、デモシステム利用時の加入者番号の欄については、属性「C」、編集「○」としてご覧ください。

5-3. 要求ファイルレイアウト

HD1 接続情報

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV位置	項目説明
1	レイアウト番号	◎	C	3	●	1	本レイアウト番号を設定 “HD1”固定
2	機能番号	◎	9	4	99	2	送信する機能の機能番号を設定 “0001”固定
3	要求コード	◇	C	10	●	3	加入者側が任意に設定できるコード 情報処理センターは本欄に設定された要求コードを結果情報の要求コード欄にそのまま設定 加入者は、結果ファイル受信時にどの要求ファイルに対するものか判断するために使用することができる Web-EDI機能では加入者単位でユニークとなる値を必ず設定する (JWセンター側はこの「要求コード」を基に重複チェックを行う(二重登録等の防止))
4	接続登録番号	◎	C	8	●	4	接続登録システムに対して情報処理センターが交付する番号 (Web-EDI機能のデモシステム利用時は英数字)
5	接続登録番号枝番	◎	9	6	99	5	接続登録システムに対して情報処理センターが交付する番号
6	利用区分	◎	9	1	99	6	システムの利用区分を設定 “1”：標準EDI機能、電子契約(保管・検索・閲覧)機能、Web-EDI機能 “2”：デモシステム “3”：接続テスト
7	加入者情報件数	◎	9	3	Z9	7	要求ファイル内での加入者情報レコードの件数を設定
8	作成日付	◎	9	8	YYYYMMDD	8	要求ファイルを作成した日付を設定
9	作成時間	◎	9	6	HHMMSS	9	要求ファイルを作成した時間を設定
10	改行コード(CR/LF)	◎		2		-	レコード区切り文字CR+LF (“0D0A”：16進)

HD 2 加入者情報

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
1	レイアウト番号	◎	C	3	○	1	本レイアウト番号を設定 “HD2”固定
2	機能番号	◎	9	4	99	2	要求する機能の機能番号を設定 “0002”固定
3	加入者番号	◎	C	7	○	3	接続登録システムに対して情報処理センターが交付する番号 (デモシステム利用時は英数字)
4	E D I 利用確認キー	◎	C	8	○	4	次レコードからの処理を要求する加入者のE D I 利用確認キーを設定
5	処理情報レコード件数	◎	9	5	Z9	5	次レコードからの処理情報レコードの件数を設定 (機能単位の件数を設定する) 電子契約 (保管・検索・閲覧) 機能 (機能番号“4100”, “4200”, “4300”) 利用時は“1”固定 (“D51”)
6	改行コード (CR／LF)	◎		2		-	レコード区切り文字CR+LF (“0D0A” : 1 6 進)

D01-01 マニフェスト情報／予約情報（排出事業者機能）

項番	項目名称	設定可否					属性	バリエーション数	編集	CSV位置	項目説明
		0101	0201	0401	0501	0601					
1	レイアウト番号	◎	◎	◎	◎	◎	C	3	○	1	本レイアウト番号を設定 “D01”固定
2	機能番号	◎	◎	◎	◎	◎	9	4	99	2	要求する機能の機能番号を設定 “0101”：予約情報の登録 “0201”：予約情報の修正(排出) “0401”：マニフェスト情報の登録(予約情報利用) “0501”：マニフェスト情報の登録(新規) “0601”：マニフェスト情報の修正
3	マニフェスト番号	—	◎	◎	—	◎	9	11	99	3	マニフェスト番号を設定 機能番号が“0101”、“0501”の場合、結果レコードには情報処理センターが発番したマニフェスト番号が設定される
4	簡易情報取得フラグ	◎	◎	◎	◎	◎	9	1	99	4	簡易結果情報(K01)を結果ファイルとして取得するか否かを指定 “1”：通常結果ファイル要求 “2”：簡易結果ファイル要求
5	EDIレコード識別番号	◇	—	—	◇	—	9	10	Z9	5	EDIレコード識別番号。加入者側が任意に設定できるコード 簡易情報取得フラグが“2”、かつ、要求にマニフェスト番号が含まれない（機能番号が“0101”、“0501”）の場合に必須となる 情報処理センターは本欄に設定された要求コードを結果情報のEDIレコード識別番号欄にそのまま設定 加入者は、結果ファイル受信時にどの要求レコードに対するものか判断するために使用することができる
6	予約登録発行件数	◎	—	—	—	—	9	3	Z9	6	予約登録の発行件数を指定。最大100件を設定可能 本項目が設定されている場合、結果レコードは件数分返される。 結果レコードに本項目は含まれない
7	引渡し日	○	○	◎	◎	◎	9	8	YYYYMMDD	7	廃棄物の引渡し日の日付を設定
8	排出事業場情報									—	
9	排出事業場名称	○	○	◎	◎	◎	C	120	G○	8	産業廃棄物を排出した事業場の名称を設定
10	排出事業場所在地の郵便番号	○	○	○	○	○	9	8	〒	9	排出事業場所在地の郵便番号を設定
11	排出事業場所在地1	◇	◇	◎	◎	◎	C	8	G	10	排出事業場所在地の都道府県名を設定
12	排出事業場所在地2	◇	◇	◎	◎	◎	C	40	G	11	排出事業場所在地の市区町村名を設定
13	排出事業場所在地3	○	○	○	○	○	C	80	G	12	排出事業場所在地の町域名を設定
14	排出事業場所在地4	○	○	○	○	○	C	100	G○	13	排出事業場所在地1～3で設定されている所在地以降の所在地を設定
15	排出事業場電話番号	○	○	○	○	○	9	15	TEL	14	排出事業場の電話番号を設定
16	登録担当者	○	○	○	○	○	C	24	G○	15	登録する担当者を設定
17	引渡し担当者	○	○	◎	◎	◎	C	24	G○	16	産業廃棄物を引渡しした担当者を設定

D O 1 -01 マニフェスト情報／予約情報（排出事業者機能）

項番	項目名称	設定可否					属性	バリエーション数	編集	CSV位置	項目説明
		0101	0201	0401	0501	0601					
18	廃棄物情報									-	
19	大分類コード	○	○	◎	◎	◎	9	2	99	17	廃棄物の大分類コードを設定（廃棄物分類コード表）
20	中分類コード	○	○	◎	◎	◎	9	1	99	18	廃棄物の中分類コードを設定（廃棄物分類コード表）
21	小分類コード	○	○	◎	◎	◎	9	1	99	19	廃棄物の小分類コードを設定（廃棄物分類コード表）
22	細分類コード	○	○	◎	◎	◎	9	3	99	20	独自の廃棄物分類を使用する場合、“001”～“999”の範囲で設定 独自名称を使用しない場合は“000”を設定
23	廃棄物の種類	○	○	◇	◇	◇	C	60	G○	21	項番22の細分類コードを“001”～“999”で独自名称を設定した場合はその名称を設定し必須となる 項番22の細分類コードを“000”と設定した場合は初期値を設定
24	廃棄物の名称	○	○	○	○	○	C	60	G○	22	廃棄物の一般的な名称などを設定
25	廃棄物の数量	○	○	◎	◎	◎	9	9	Z9. 999	23	廃棄物の数量を設定 整数部 5 桁＋小数点 1 桁＋小数部 3 桁で設定
26	廃棄物の数量単位コード	◇	◇	◎	◎	◎	9	1	99	24	廃棄物の単位を設定（数量単位コード表） 廃棄物の数量を設定した場合に必須
27	数量確定者コード	○	○	◎	◎	◎	9	2	99	25	排出事業者（廃棄物の数量）、収集運搬業者（運搬量）、処分業者（受入量）のうち、どの加入者が 入力した数値を確定数量とするかを設定 “01”：排出事業者 “02”：処分業者 “03”：収集運搬業者(区間1) “04”：収集運搬業者(区間2) “05”：収集運搬業者(区間3) “06”：収集運搬業者(区間4) “07”：収集運搬業者(区間5)
28	荷姿コード	○	○	◎	◎	◎	9	2	99	26	荷姿を設定（荷姿コード表）
29	荷姿の数量	○	○	○	○	○	9	5	Z9	27	荷姿の数量を設定 整数部 5 桁
30	処分業者情報									-	機能番号“0201”、“0401”または“0601”では、処分業者情報が 設定済みの場合には、同じ情報を設定しなければなりません。
31	処分業者加入者番号	○	○	◎	◎	◎	C	7	○	28	処分を委託する処分業者の加入者番号を設定 初期値：処分業者が未定 “0000000”：処分業者が報告不要であることを表す その他：処分業者は通常の加入者（排出事業者の加入者番号と等しい 場合は自己処分） （本番システム利用時は数字、デモシステム利用時は英数字）
32	処分報告不要処分業者情報									-	処分業者加入者番号が“0000000”の場合に設定
33	処分業者名	◇	◇	◇	◇	◇	C	260	G○	29	処分業者の名称を設定
34	処分業者の郵便番号	○	○	○	○	○	9	8	〒	30	処分業者の連絡先郵便番号を設定
35	処分業者所在地 1	◇	◇	◇	◇	◇	C	8	G	31	処分業者の都道府県名を設定
36	処分業者所在地 2	◇	◇	◇	◇	◇	C	40	G	32	処分業者の市区町村名を設定

D 0 1 -01 マニフェスト情報／予約情報（排出事業者機能）

項番	項目名称	設定可否					属性	バリエーション数	編集	CSV位置	項目説明
		0101	0201	0401	0501	0601					
37	処分業者所在地 3	○	○	○	○	○	C	80	G	33	処分業者の町域名を設定
38	処分業者所在地 4	○	○	○	○	○	C	100	G	34	処分業者所在地 1 ～ 3 で設定されている所在地以降の所在地を設定
39	処分業者電話番号	○	○	○	○	○	9	15	TEL	35	処分業者の電話番号を設定
40	処分業者FAX	○	○	○	○	○	9	15	TEL	36	処分業者のFAX番号を設定
41	処分業者統一許可番号	○	○	○	○	○	9	6	99	37	処分業者の統一許可番号を設定
42	再委託先処分業者加入者番号	○	○	○	○	○	C	7	○	38	処分を再委託する場合、再委託する処分業者の加入者番号を設定 初期値 : 再委託しない "0000000" : 再委託先処分業者が報告不要であることを表す その他 : 再委託先処分業者は通常の加入者（排出事業者の加入者番号と等しい場合は自己処分） （本番システム利用時は数字、デモシステム利用時は英数字）
43	処分報告不要再委託処分業者情報									-	再委託先処分業者加入者番号が"0000000"の場合に設定
44	再委託先処分業者名	◇	◇	◇	◇	◇	C	260	G	39	再委託先処分業者の名称を設定
45	再委託先処分業者の郵便番号	○	○	○	○	○	9	8	T	40	再委託先処分業者の連絡先郵便番号を設定
46	再委託先処分業者所在地 1	◇	◇	◇	◇	◇	C	8	G	41	再委託先処分業者の都道府県名を設定
47	再委託先処分業者所在地 2	◇	◇	◇	◇	◇	C	40	G	42	再委託先処分業者の市区町村名を設定
48	再委託先処分業者所在地 3	○	○	○	○	○	C	80	G	43	再委託先処分業者の町域名を設定
49	再委託先処分業者所在地 4	○	○	○	○	○	C	100	G	44	再委託先処分業者所在地1～3で設定されている所在地以降の所在地を設定
50	再委託先処分業者電話番号	○	○	○	○	○	9	15	TEL	45	再委託先処分業者の電話番号を設定
51	再委託先処分業者FAX	○	○	○	○	○	9	15	TEL	46	再委託先処分業者のFAX番号を設定
52	再委託先処分業者統一許可番号	○	○	○	○	○	9	6	99	47	再委託先処分業者の統一許可番号を設定
53	処分方法コード	○	○	○	○	○	9	3	99	48	処分方法を設定（処分方法コード表）
54	予約登録マニフェスト修正権限コード	◎	◎	—	—	—	9	1	99	49	予約情報の修正権限を収集運搬業者、処分業者に付与するか否かを設定 予約情報は必須になる "1" : 許可しない、"2" : 収集運搬業者に修正許可 "3" : 処分業者に修正許可、"4" : 収集運搬業者、処分業者に修正許可
55	最終処分事業場記載フラグ	○	○	◎	◎	◎	9	1	99	50	"0" : 委託契約書記載のとおり "1" : 最終処分事業場（予定）を記載する
56	中間処理産業廃棄物情報管理方法フラグ	—	—	—	—	—	9	1	99	51	排出事業者機能では初期値を設定する
57	有害物質情報件数	◎	◎	◎	◎	◎	9	2	29	52	廃棄物情報（大分類コード、中分類コード、小分類コード、細分類コード）に「特別管理産業廃棄物のコード」を設定する場合、有害物質情報レコード（D 0 2）を登録できる 有害物質情報レコード（D 0 2）を使用する場合、その件数を設定 使用しない場合は0を設定する

D 0 1 -01 マニフェスト情報／予約情報（排出事業者機能）

項番	項目名称	設定可否					属性	ハッシュ数	編集	CSV 位置	項目説明
		0101	0201	0401	0501	0601					
58	収集運搬情報件数	◎	◎	◎	◎	◎	9	2	Z9	53	収集運搬情報レコード（D 0 3）の件数を設定 機能番号が“0501”、“0401”、“0601”の場合は最低1件は設定しなければならない。 予約情報の修正（機能番号“0201”）では収集運搬業者を追加することのみ可能。設定済みの収集運搬 業者情報の修正は不可 予約情報の場合、収集運搬情報を登録しない場合は“0”を設定する
59	最終処分事業場（予定）情報件数	◎	◎	◎	◎	◎	9	3	Z9	54	最終処分事業場（予定）情報レコード（D 0 4）の件数を設定 最終処分事業場記載フラグが1の場合、機能番号が“0501”、“0401”、“0601”のときは1以上を設定 しなければならない “0101”、“0201”で“0”が設定されている場合、データレコードなしの判断となる
60	連絡番号情報件数	◎	◎	◎	◎	◎	9	2	Z9	55	連絡番号情報レコード（D 0 5）の件数を設定 連絡番号情報を使用しない場合は“0”を設定する
61	備考情報件数	◎	◎	◎	◎	◎	9	2	Z9	56	備考情報レコード（D 0 6）の件数を設定 備考情報を使用しない場合は“0”を設定する
62	中間処理産業廃棄物情報件数	—	—	—	—	—	9	4	Z9	57	排出事業者機能では初期値を設定する
63	改行コード（CR／LF）	◎	◎	◎	◎	◎		2		—	レコード区切り文字CR+LF（“0D0A”：16進）

D O 1-02 マニフェスト情報／予約情報（収集運搬業者機能）

項番	項目名称	設定可否		属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		0202	0205					
1	レイアウト番号	◎	◎	C	3	○	1	本レイアウト番号を設定 “D01”固定
2	機能番号	◎	◎	9	4	99	2	要求する機能の機能番号を設定 “0202”：予約情報の修正（運搬） “0205”：2次予約情報の修正（運搬）
3	マニフェスト番号（予約情報では予約番号）	◎	◎	9	11	99	3	マニフェスト番号を設定
4	簡易情報取得フラグ	◎	◎	9	1	99	4	簡易結果情報（K O 1）を結果ファイルとして取得するか否かを指定 “1”：通常結果ファイル要求 “2”：簡易結果ファイル要求
5	E D I レコード識別番号	—	—	9	10	Z9	5	収集運搬業者機能では初期値を設定
6	予約登録発行件数	—	—	9	3	Z9	6	収集運搬業者機能では初期値を設定
7	引渡し日	○	○	9	8	YYYYMMDD	7	廃棄物の引渡し日の日付を設定
8	排出事業場情報						—	
9	排出事業場名称	○	—	C	120	G○	8	産業廃棄物を排出した事業場の名称を設定
10	排出事業場所在地の郵便番号	○	—	9	8	〒	9	排出事業場所在地の郵便番号を設定
11	排出事業場所在地 1	◇	—	C	8	G	10	排出事業場所在地の都道府県名を設定
12	排出事業場所在地 2	◇	—	C	40	G	11	排出事業場所在地の市区町村名を設定
13	排出事業場所在地 3	○	—	C	80	G	12	排出事業場所在地の町域名を設定
14	排出事業場所在地 4	○	—	C	100	G○	13	排出事業場所在地 1 ～ 3 で設定されている所在地以降の所在地を設定
15	排出事業場電話番号	○	—	9	15	TEL	14	排出事業場の電話番号を設定
16	登録担当者	○	○	C	24	G○	15	登録する担当者を設定
17	引渡し担当者	○	○	C	24	G○	16	産業廃棄物を引渡しした担当者を設定
18	廃棄物情報						—	
19	大分類コード	○	○	9	2	99	17	廃棄物の大分類コードを設定（廃棄物分類コード表）
20	中分類コード	○	○	9	1	99	18	廃棄物の中分類コードを設定（廃棄物分類コード表）
21	小分類コード	○	○	9	1	99	19	廃棄物の小分類コードを設定（廃棄物分類コード表）
22	細分類コード	○	○	9	3	99	20	独自の廃棄物分類を使用する場合、“001”～“999”の範囲で設定 独自名称を使用しない場合は“000”を設定
23	廃棄物の種類	○	○	C	60	G○	21	項番22の細分類コードを“001”～“999”で独自名称を設定した場合はその名称を設定し必須となる 項番22の細分類コードを“000”と設定した場合は初期値を設定
24	廃棄物の名称	○	○	C	60	G○	22	廃棄物の一般的な名称などを設定
25	廃棄物の数量	○	○	9	9	Z9.999	23	廃棄物の数量を設定 整数部 5 桁＋小数点 1 桁＋小数部 3 桁で設定
26	廃棄物の数量単位コード	◇	◇	9	1	99	24	廃棄物の単位を設定（数量単位コード表） 廃棄物の数量を設定した場合に必須

D O 1-02 マニフェスト情報／予約情報（収集運搬業者機能）

項番	項目名称	設定可否		属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		0202	0205					
27	数量確定者コード	○	○	9	2	99	25	排出事業者（廃棄物の数量）、収集運搬業者（運搬量）、処分業者（受入量）のうち、どの加入者が入力した数値を確定数量とするかを設定 "01"：排出事業者 "02"：処分業者 "03"：収集運搬業者(区間1) "04"：収集運搬業者(区間2) "05"：収集運搬業者(区間3) "06"：収集運搬業者(区間4) "07"：収集運搬業者(区間5)
28	荷姿コード	○	○	9	2	99	26	荷姿を設定（荷姿コード表）
29	荷姿の数量	○	○	9	5	Z9	27	荷姿の数量を設定 整数部 5 桁
30	処分業者情報						-	収集運搬業者機能では初期値を設定
31	処分業者加入者番号	-	-	C	7	○	28	収集運搬業者機能では初期値を設定
32	処分報告不要処分業者情報						-	収集運搬業者機能では初期値を設定
33	処分業者名	-	-	C	260	G○	29	収集運搬業者機能では初期値を設定
34	処分業者の郵便番号	-	-	9	8	〒	30	収集運搬業者機能では初期値を設定
35	処分業者所在地 1	-	-	C	8	G	31	収集運搬業者機能では初期値を設定
36	処分業者所在地 2	-	-	C	40	G	32	収集運搬業者機能では初期値を設定
37	処分業者所在地 3	-	-	C	80	G	33	収集運搬業者機能では初期値を設定
38	処分業者所在地 4	-	-	C	100	G○	34	収集運搬業者機能では初期値を設定
39	処分業者電話番号	-	-	9	15	TEL	35	収集運搬業者機能では初期値を設定
40	処分業者FAX	-	-	9	15	TEL	36	収集運搬業者機能では初期値を設定
41	処分業者統一許可番号	-	-	9	6	99	37	収集運搬業者機能では初期値を設定
42	再委託先処分業者加入者番号	-	-	C	7	○	38	収集運搬業者機能では初期値を設定
43	処分報告不要再委託処分業者情報						-	収集運搬業者機能では初期値を設定
44	再委託先処分業者名	-	-	C	260	G○	39	収集運搬業者機能では初期値を設定
45	再委託先処分業者の郵便番号	-	-	9	8	〒	40	収集運搬業者機能では初期値を設定
46	再委託先処分業者所在地 1	-	-	C	8	G	41	収集運搬業者機能では初期値を設定
47	再委託先処分業者所在地 2	-	-	C	40	G	42	収集運搬業者機能では初期値を設定
48	再委託先処分業者所在地 3	-	-	C	80	G	43	収集運搬業者機能では初期値を設定
49	再委託先処分業者所在地 4	-	-	C	100	G○	44	収集運搬業者機能では初期値を設定
50	再委託先処分業者電話番号	-	-	9	15	TEL	45	収集運搬業者機能では初期値を設定

D O 1-02 マニフェスト情報／予約情報（収集運搬業者機能）

項番	項目名称	設定可否		属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		0202	0205					
51	再委託先処分業者FAX	—	—	9	15	TEL	46	収集運搬業者機能では初期値を設定
52	再委託先処分業者統一許可番号	—	—	9	6	99	47	収集運搬業者機能では初期値を設定
53	処分方法コード	○	○	9	3	99	48	処分方法を設定（処分方法コード表）
54	予約登録マニフェスト修正権限コード	—	—	9	1	99	49	収集運搬業者機能では初期値を設定
55	最終処分事業場記載フラグ	○	○	9	1	99	50	“0”：委託契約書記載のとおり “1”：最終処分事業場（予定）を記載する
56	中間処理産業廃棄物情報管理方法フラグ	—	—	9	1	99	51	収集運搬業者機能では初期値を設定
57	有害物質情報件数	◎	◎	9	2	Z9	52	廃棄物情報（大分類コード、中分類コード、小分類コード、細分類コード）に「特別管理産業廃棄物のコード」を設定する場合、有害物質情報レコード（D O 2）を登録できる 有害物質情報レコード（D O 2）を使用する場合、その件数を設定 使用しない場合は0を設定する
58	収集運搬情報件数	◎	◎	9	2	Z9	53	収集運搬情報レコード（D O 3）の件数を設定 設定済みの収集運搬業者情報の修正は不可 予約情報の場合、収集運搬情報を登録しない場合は“0”を設定する
59	最終処分事業場（予定）情報件数	◎	◎	9	3	Z9	54	最終処分事業場（予定）情報レコード（D O 4）の件数を設定 “0202”で“0”が設定されている場合、データレコードなしの判断となる
60	連絡番号情報件数	◎	◎	9	2	Z9	55	連絡番号情報レコード（D O 5）の件数を設定 連絡番号情報を使用しない場合は“0”を設定する
61	備考情報件数	◎	◎	9	2	Z9	56	備考情報レコード（D O 6）の件数を設定 備考情報を使用しない場合は“0”を設定する
62	中間処理産業廃棄物情報件数	—	—	9	4	Z9	57	収集運搬業者機能では初期値を設定
63	改行コード（CR／LF）	◎	◎		2		—	レコード区切り文字CR+LF（“0D0A”：1 6 進）

D 0 1-03 マニフェスト情報／予約情報（処分業者[報告]機能）

項番	項目名称	設定可否		属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		0203	0206					
1	レイアウト番号	◎	◎	C	3	●	1	本レイアウト番号を設定 “D01”固定
2	機能番号	◎	◎	9	4	99	2	要求する機能の機能番号を設定 “0203”：予約情報の修正（処分） “0206”：2次予約情報の修正（処分）
3	マニフェスト番号	◎	◎	9	11	99	3	マニフェスト番号を設定
4	簡易情報取得フラグ	◎	◎	9	1	99	4	簡易結果情報（K 0 1）を結果ファイルとして取得するか否かを指定 “1”：通常結果ファイル要求 “2”：簡易結果ファイル要求
5	E D I レコード識別番号	—	—	9	10	Z9	5	処分業者[報告]機能では初期値を設定
6	予約登録発行件数	—	—	9	3	Z9	6	処分業者[報告]機能では初期値を設定
7	引渡し日	○	○	9	8	YYYYMMDD	7	廃棄物の引渡し日の日付を設定
8	排出事業場情報						—	
9	排出事業場名称	○	—	C	120	G●	8	産業廃棄物を排出した事業場の名称を設定
10	排出事業場所在地の郵便番号	○	—	9	8	〒	9	排出事業場所在地の郵便番号を設定
11	排出事業場所在地 1	◇	—	C	8	G	10	排出事業場所在地の都道府県名を設定
12	排出事業場所在地 2	◇	—	C	40	G	11	排出事業場所在地の市区町村名を設定
13	排出事業場所在地 3	○	—	C	80	G	12	排出事業場所在地の町域名を設定
14	排出事業場所在地 4	○	—	C	100	G●	13	排出事業場所在地 1 ～ 3 で設定されている所在地以降の所在地を設定
15	排出事業場電話番号	○	—	9	15	TEL	14	排出事業場の電話番号を設定
16	登録担当者	○	○	C	24	G●	15	登録する担当者を設定
17	引渡し担当者	○	○	C	24	G●	16	産業廃棄物を引渡した担当者を設定
18	廃棄物情報						—	
19	大分類コード	○	○	9	2	99	17	廃棄物の大分類コードを設定（廃棄物分類コード表）
20	中分類コード	○	○	9	1	99	18	廃棄物の中分類コードを設定（廃棄物分類コード表）
21	小分類コード	○	○	9	1	99	19	廃棄物の小分類コードを設定（廃棄物分類コード表）
22	細分類コード	○	○	9	3	99	20	独自の廃棄物分類を使用する場合、“001～”999”の範囲で設定 独自名称を使用しない場合は“000”を設定
23	廃棄物の種類	○	○	C	60	G●	21	項番22の細分類コードを“001～”999”で独自名称を設定した場合はその名称を設定し必須となる 項番22の細分類コードを“000”と設定した場合は初期値を設定
24	廃棄物の名称	○	○	C	60	G●	22	廃棄物の一般的な名称などを設定
25	廃棄物の数量	○	○	9	9	Z9. 999	23	廃棄物の数量を設定 整数部 5 桁＋小数点 1 桁＋小数部 3 桁で設定

D O 1-03 マニフェスト情報／予約情報（処分業者[報告]機能）

項番	項目名称	設定可否		属性	バイト数	編集	CSV位置	項目説明
		0203	0206					
26	廃棄物の数量単位コード	◇	◇	9	1	99	24	廃棄物の単位を設定（数量単位コード表） 廃棄物の数量を設定した場合に必須
27	数量確定者コード	○	○	9	2	99	25	排出事業者（廃棄物の数量）、収集運搬業者（運搬量）、処分業者（受入量）のうち、どの加入者が入力した数値を確定数量とするかを設定 "01"：排出事業者 "02"：処分業者 "03"：収集運搬業者(区間1) "04"：収集運搬業者(区間2) "05"：収集運搬業者(区間3) "06"：収集運搬業者(区間4) "07"：収集運搬業者(区間5)
28	荷姿コード	○	○	9	2	99	26	荷姿を設定（荷姿コード表）
29	荷姿の数量	○	○	9	5	29	27	荷姿の数量を設定 整数部 5 桁
30	処分業者情報						-	処分業者[報告]機能では初期値を設定
31	処分業者加入者番号	—	—	C	7	◎	28	処分業者[報告]機能では初期値を設定
32	処分報告不要処分業者情報						-	処分業者[報告]機能では初期値を設定
33	処分業者名	—	—	C	260	G◎	29	処分業者[報告]機能では初期値を設定
34	処分業者の郵便番号	—	—	9	8	〒	30	処分業者[報告]機能では初期値を設定
35	処分業者所在地 1	—	—	C	8	G	31	処分業者[報告]機能では初期値を設定
36	処分業者所在地 2	—	—	C	40	G	32	処分業者[報告]機能では初期値を設定
37	処分業者所在地 3	—	—	C	80	G	33	処分業者[報告]機能では初期値を設定
38	処分業者所在地 4	—	—	C	100	G◎	34	処分業者[報告]機能では初期値を設定
39	処分業者電話番号	—	—	9	15	TEL	35	処分業者[報告]機能では初期値を設定
40	処分業者FAX	—	—	9	15	TEL	36	処分業者[報告]機能では初期値を設定
41	処分業者統一許可番号	—	—	9	6	99	37	処分業者[報告]機能では初期値を設定
42	再委託先処分業者加入者番号	—	—	C	7	◎	38	処分業者[報告]機能では初期値を設定
43	処分報告不要再委託処分業者情報						-	処分業者[報告]機能では初期値を設定
44	再委託先処分業者名	—	—	C	260	G◎	39	処分業者[報告]機能では初期値を設定
45	再委託先処分業者の郵便番号	—	—	9	8	〒	40	処分業者[報告]機能では初期値を設定
46	再委託先処分業者所在地 1	—	—	C	8	G	41	処分業者[報告]機能では初期値を設定
47	再委託先処分業者所在地 2	—	—	C	40	G	42	処分業者[報告]機能では初期値を設定
48	再委託先処分業者所在地 3	—	—	C	80	G	43	処分業者[報告]機能では初期値を設定
49	再委託先処分業者所在地 4	—	—	C	100	G◎	44	処分業者[報告]機能では初期値を設定

D 0 1-03 マニフェスト情報／予約情報（処分業者[報告]機能）

項番	項目名称	設定可否		属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		0203	0206					
50	再委託先処分業者電話番号	—	—	9	15	TEL	45	処分業者[報告]機能では初期値を設定
51	再委託先処分業者FAX	—	—	9	15	TEL	46	処分業者[報告]機能では初期値を設定
52	再委託先処分業者統一許可番号	—	—	9	6	99	47	処分業者[報告]機能では初期値を設定
53	処分方法コード	○	○	9	3	99	48	処分方法を設定（処分方法コード表）
54	予約登録マニフェスト修正権限コード	—	—	9	1	99	49	処分業者[報告]機能では初期値を設定
55	最終処分事業場記載フラグ	○	○	9	1	99	50	“0”：委託契約書記載のとおり “1”：最終処分事業場（予定）を記載する
56	中間処理産業廃棄物情報管理方法フラグ	—	—	9	1	99	51	処分業者[報告]機能では初期値を設定
57	有害物質情報件数	◎	◎	9	2	Z9	52	廃棄物情報（大分類コード、中分類コード、小分類コード、細分類コード）に「特別管理産業廃棄物のコード」を設定する場合、有害物質情報レコード（D 0 2）を登録できる有害物質情報レコード（D 0 2）を使用する場合、その件数を設定 使用しない場合は0を設定する
58	収集運搬情報件数	◎	◎	9	2	Z9	53	収集運搬情報レコード（D 0 3）の件数を設定 予約情報の場合、収集運搬情報を登録しない場合は“0”を設定する
59	最終処分事業場（予定）情報件数	◎	◎	9	3	Z9	54	最終処分事業場（予定）情報レコード（D 0 4）の件数を設定 最終処分事業場記載フラグが1の場合、機能番号が、“0203”で“0”が設定されている場合、データレコードなしの判断となる
60	連絡番号情報件数	◎	◎	9	2	Z9	55	連絡番号情報レコード（D 0 5）の件数を設定 連絡番号情報を使用しない場合は“0”を設定する
61	備考情報件数	◎	◎	9	2	Z9	56	備考情報レコード（D 0 6）の件数を設定 備考情報を使用しない場合は“0”を設定する
62	中間処理産業廃棄物情報件数	—	—	9	4	Z9	57	処分業者[報告]機能では初期値を設定
63	改行コード（CR／LF）	◎	◎		2		-	レコード区切り文字CR+LF（“0D0A”：1 6 進）

D 0 1-04 マニフェスト情報／予約情報（処分業者[登録]機能）

項番	項目名称	設定可否						属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		0102	0204	0402	0502	0603	2400					
1	レイアウト番号	◎	◎	◎	◎	◎	◎	C	3	○	1	本レイアウト番号を設定 “D01”固定
2	機能番号	◎	◎	◎	◎	◎	◎	9	4	99	2	要求する機能の機能番号を設定 “0102”：2次予約情報の登録 “0204”：2次予約情報の修正（排出） “0402”：2次マニフェスト情報の登録（予約情報利用） “0502”：2次マニフェスト情報の登録（新規） “0603”：2次マニフェスト情報の修正 “2400”：中間処理廃棄物情報管理方法の修正
3	マニフェスト番号	—	◎	◎	—	◎	◎	9	11	99	3	マニフェスト番号を設定 機能番号が“0102”，“0502”の場合、結果レコードには情報処理センターが発番したマニフェスト番号が設定される
4	簡易情報取得フラグ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	9	1	99	4	簡易結果情報（K 0 1）を結果ファイルとして取得するか否かを指定 “1”：通常結果ファイル要求 “2”：簡易結果ファイル要求
5	E D I レコード識別番号	◇	—	—	◇	—	—	9	10	Z9	5	E D I レコード識別番号。加入者側が任意に設定できるコード 簡易情報取得フラグが“2”、かつ、要求にマニフェスト番号が含まれない（機能番号が“0102”，“0502”）の場合に必須となる 情報処理センターは本欄に設定された要求コードを結果情報のE D I レコード識別番号欄にそのまま設定 加入者は、結果ファイル受信時にどの要求レコードに対するものか判断するために使用することができる
6	予約登録発行件数	◎	—	—	—	—	—	9	3	Z9	6	予約登録の発行件数を指定。最大100件を設定可能。 本項目が設定されている場合、結果レコードは件数分返される。結果レコードに本項目は含まれない
7	引渡し日	○	○	◎	◎	◎	—	9	8	YYYYMMDD	7	廃棄物の引渡し日の日付を設定
8	排出事業場情報										—	処分業者[登録]機能では初期値を設定
9	排出事業場名称	—	—	—	—	—	—	C	120	G○	8	処分業者[登録]機能では初期値を設定
10	排出事業場所在地の郵便番号	—	—	—	—	—	—	9	8	〒	9	処分業者[登録]機能では初期値を設定
11	排出事業場所在地 1	—	—	—	—	—	—	C	8	G	10	処分業者[登録]機能では初期値を設定
12	排出事業場所在地 2	—	—	—	—	—	—	C	40	G	11	処分業者[登録]機能では初期値を設定
13	排出事業場所在地 3	—	—	—	—	—	—	C	80	G	12	処分業者[登録]機能では初期値を設定
14	排出事業場所在地 4	—	—	—	—	—	—	C	100	G○	13	処分業者[登録]機能では初期値を設定
15	排出事業場電話番号	—	—	—	—	—	—	9	15	TEL	14	処分業者[登録]機能では初期値を設定
16	登録担当者	○	○	○	○	○	—	C	24	G○	15	登録する担当者を設定

D O 1-04 マニフェスト情報／予約情報（処分業者[登録]機能）

項番	項目名称	設定可否						属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		0102	0204	0402	0502	0603	2400					
17	引渡し担当者	○	○	◎	◎	◎	—	C	24	G○	16	産業廃棄物を引渡しした担当者を設定
18	廃棄物情報										—	
19	大分類コード	○	○	◎	◎	◎	—	9	2	99	17	廃棄物の大分類コードを設定（廃棄物分類コード表）
20	中分類コード	○	○	◎	◎	◎	—	9	1	99	18	廃棄物の中分類コードを設定（廃棄物分類コード表）
21	小分類コード	○	○	◎	◎	◎	—	9	1	99	19	廃棄物の小分類コードを設定（廃棄物分類コード表）
22	細分類コード	○	○	◎	◎	◎	—	9	3	99	20	独自の廃棄物分類を使用する場合、“001”～“999”の範囲で設定 独自名称を使用しない場合は“000”を設定
23	廃棄物の種類	○	○	◇	◇	◇	—	C	60	G○	21	項番22の細分類コードを“001”～“999”で独自名称を設定した場合はその名称を設定し必須となる 項番22の細分類コードを“000”と設定した場合は初期値を設定
24	廃棄物の名称	○	○	○	○	○	—	C	60	G○	22	廃棄物の一般的な名称などを設定
25	廃棄物の数量	○	○	◎	◎	◎	—	9	9	Z9.999	23	廃棄物の数量を設定 整数部 5 桁＋小数点 1 桁＋小数部 3 桁で設定
26	廃棄物の数量単位コード	◇	◇	◎	◎	◎	—	9	1	99	24	廃棄物の単位を設定（数量単位コード表） 廃棄物の数量を設定した場合に必須
27	数量確定者コード	○	○	◎	◎	◎	—	9	2	99	25	排出事業者（廃棄物の数量）、収集運搬業者（運搬量）、処分業者（受入量）のうち、どの加入者が入力した数値を確定数量とするかを設定。 “01”：排出事業者 “02”：処分業者 “03”：収集運搬業者(区間1) “04”：収集運搬業者(区間2) “05”：収集運搬業者(区間3) “06”：収集運搬業者(区間4) “07”：収集運搬業者(区間5)
28	荷姿コード	○	○	◎	◎	◎	—	9	2	99	26	荷姿を設定（荷姿コード表）
29	荷姿の数量	○	○	○	○	○	—	9	5	Z9	27	荷姿の数量を設定 整数部 5 桁
30	処分業者情報										—	機能番号“0204”、“0402”または“0603”では、処分業者情報が設定済みの場合には、同じ情報を設定しなければなりません
31	処分業者加入者番号	○	○	◎	◎	◎	—	C	7	○	28	処分を委託する処分業者の加入者番号を設定 初期値：処分業者が未定 “0000000”：処分業者が報告不要であることを表す その他：処分業者は通常の加入者（排出事業者の加入者番号と等しい場合は自己処分） （本番システム利用時は数字、デモシステム利用時は英数字）

D O 1-04 マニフェスト情報／予約情報（処分業者[登録]機能）

項番	項目名称	設定可否						属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		0102	0204	0402	0502	0603	2400					
32	処分報告不要処分業者情報										-	処分業者加入者番号が"0000000"の場合に設定
33	処分業者名	◇	◇	◇	◇	◇	—	C	260	G○	29	処分業者の名称を設定
34	処分業者の郵便番号	○	○	○	○	○	—	9	8	〒	30	処分業者の連絡先郵便番号を設定
35	処分業者所在地 1	◇	◇	◇	◇	◇	—	C	8	G	31	処分業者の都道府県名を設定
36	処分業者所在地 2	◇	◇	◇	◇	◇	—	C	40	G	32	処分業者の市区町村名を設定
37	処分業者所在地 3	○	○	○	○	○	—	C	80	G	33	処分業者の町域名を設定
38	処分業者所在地 4	○	○	○	○	○	—	C	100	G○	34	処分業者所在地 1～3 で設定されている所在地以降の所在地を設定
39	処分業者電話番号	○	○	○	○	○	—	9	15	TEL	35	処分業者の電話番号を設定
40	処分業者FAX	○	○	○	○	○	—	9	15	TEL	36	処分業者のFAX番号を設定
41	処分業者統一許可番号	○	○	○	○	○	—	9	6	99	37	処分業者の統一許可番号を設定
42	再委託先処分業者加入者番号	○	○	○	○	○	—	C	7	○	38	処分を再委託する場合、再委託する処分業者の加入者番号を設定 初期値 : 再委託しない "0000000" : 再委託先処分業者が報告不要であることを表す その他 : 再委託先処分業者は通常の加入者（排出事業者の加入者番号 と等しい場合は自己処分） （本番システム利用時は数字、デモシステム利用時は英数字）
43	処分報告不要再委託処分業者情報										-	再委託先処分業者加入者番号が"0000000"の場合に設定
44	再委託先処分業者名	◇	◇	◇	◇	◇	—	C	260	G○	39	再委託先処分業者の名称を設定
45	再委託先処分業者の郵便番号	○	○	○	○	○	—	9	8	〒	40	再委託先処分業者の連絡先郵便番号を設定
46	再委託先処分業者所在地 1	◇	◇	◇	◇	◇	—	C	8	G	41	再委託先処分業者の都道府県名を設定
47	再委託先処分業者所在地 2	◇	◇	◇	◇	◇	—	C	40	G	42	再委託先処分業者の市区町村名を設定
48	再委託先処分業者所在地 3	○	○	○	○	○	—	C	80	G	43	再委託先処分業者の町域名を設定
49	再委託先処分業者所在地 4	○	○	○	○	○	—	C	100	G○	44	再委託先処分業者所在地1～3で設定されている所在地以降の所在地を設定
50	再委託先処分業者電話番号	○	○	○	○	○	—	9	15	TEL	45	再委託先処分業者の電話番号を設定
51	再委託先処分業者FAX	○	○	○	○	○	—	9	15	TEL	46	再委託先処分業者のFAX番号を設定
52	再委託先処分業者統一許可番号	○	○	○	○	○	—	9	6	99	47	再委託先処分業者の統一許可番号を設定
53	処分方法コード	○	○	○	○	○	—	9	3	99	48	処分方法を設定（処分方法コード表）
54	予約登録マニフェスト修正権限コード	◎	◎	—	—	—	—	9	1	99	49	予約情報の修正権限を収集運搬業者、処分業者に付与するか否かを設定 予約情報は必須になる "1" : 許可しない、"2" : 収集運搬業者に修正許可 "3" : 処分業者に修正許可、"4" : 収集運搬業者、処分業者に修正許可
55	最終処分事業場記載フラグ	○	○	◎	◎	◎	—	9	1	99	50	"0" : 委託契約書記載のとおり "1" : 最終処分事業場（予定）を記載する

D 0 1-04 マニフェスト情報／予約情報（処分業者[登録]機能）

項番	項目名称	設定可否						属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		0102	0204	0402	0502	0603	2400					
56	中間処理産業廃棄物情報管理方法フラグ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	9	1	99	51	中間処理産業廃棄物情報の管理方法を設定 機能番号が“2400”の場合、修正後の状態を設定 “1”：当欄指定のとおり 当該マニフェストの中間処理産業廃棄物情報となる電子、または紙のマニフェストの情報を情報処理センターのデータベースに登録する場合（従来の「1”：通常運用」と同じ） “2”：1 次不要 1 次マニフェストが不要である場合（法律等で規定する条件を充たしている必要があります） “3”：帳簿記載のとおり 当該マニフェストの中間処理産業廃棄物情報となる電子、または紙のマニフェストの情報を加入者が管理する帳簿のみで管理し、情報処理センターのデータベースに登録しない場合 機能番号が“0102”、“0204”、“2400”の場合、「“2”：1 次不要」は選択不可
57	有害物質情報件数	◎	◎	◎	◎	◎	—	9	2	Z9	52	廃棄物情報（大分類コード、中分類コード、小分類コード、細分類コード）に「特別管理産業廃棄物のコード」を設定する場合、有害物質情報レコード（D 0 2）に登録できる 有害物質情報レコード（D 0 2）を使用する場合、その件数を設定 使用しない場合は0を設定する
58	収集運搬情報件数	◎	◎	◎	◎	◎	—	9	2	Z9	53	収集運搬情報レコード（D 0 3）の件数を設定 機能番号が“0502”、“0402”、“0603”の場合は最低1件は設定しなければならない。 予約情報の修正（機能番号“0204”）では収集運搬業者を追加することのみ可能。設定済みの収集運搬業者情報の修正は不可 予約情報の場合、収集運搬情報を登録しない場合は“0”を設定する
59	最終処分事業場（予定）情報件数	◎	◎	◎	◎	◎	—	9	3	Z9	54	最終処分事業場（予定）情報レコード（D 0 4）の件数を設定 最終処分事業場記載フラグが1の場合、機能番号が“0402”、“0502”、“0603”のときは1以上を設定しなければならない。“0102”、“0204”で“0”が設定されている場合、データレコードなしの判断となる
60	連絡番号情報件数	◎	◎	◎	◎	◎	—	9	2	Z9	55	連絡番号情報レコード（D 0 5）の件数を設定 連絡番号情報を使用しない場合は“0”を設定する
61	備考情報件数	◎	◎	◎	◎	◎	—	9	2	Z9	56	備考情報レコード（D 0 6）の件数を設定 備考情報を使用しない場合は“0”を設定する

D 0 1-04 マニフェスト情報／予約情報（処分業者[登録]機能）

項番	項目名称	設定可否						属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		0102	0204	0402	0502	0603	2400					
62	中間処理産業廃棄物情報件数	—	—	◇	◇	◇	◇	9	4	Z9	57	1 次マニフェスト情報レコード（D 0 8）の件数を設定 当該マニフェストが 2 次マニフェストである場合、 中間処理産業廃棄物情報管理フラグにより下記のとおり設定 "1"：当欄指定のとおり 1 以上を設定しなければならない "2"：1 次不要 初期値以外設定不可 "3"：帳簿記載のとおり 初期値以外設定不可
63	改行コード（CR／LF）	◎	◎	◎	◎	◎	◎		2		—	レコード区切り文字CR+LF（"0D0A"：1 6 進）

D02 有害物質情報

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
1	レイアウト番号	◎	C	3	○	1	本レイアウト番号を設定 “D02”固定
2	機能番号	◎	9	4	99	2	要求する機能の機能番号を設定 “0101”：予約情報の登録 “0102”：2次予約情報の登録 “0201”：予約情報の修正(排出) “0202”：予約情報の修正(運搬) “0203”：予約情報の修正(処分) “0204”：2次予約情報の修正(排出) “0205”：2次予約情報の修正(運搬) “0206”：2次予約情報の修正(処分) “0401”：マニフェスト情報の登録(予約情報利用) “0402”：2次マニフェスト情報の登録(予約情報利用) “0501”：マニフェスト情報の登録(新規) “0502”：2次マニフェスト情報の登録(新規) “0601”：マニフェスト情報の修正 “0603”：2次マニフェスト情報の修正 放射性物質管理を含む追加機能 “0103”：予約情報の登録(放射性物質管理を含む) “0104”：2次予約情報の登録(放射性物質管理を含む) “0207”：予約情報の修正(排出)(放射性物質管理を含む) “0208”：予約情報の修正(運搬)(放射性物質管理を含む) “0209”：予約情報の修正(処分)(放射性物質管理を含む) “0210”：2次予約情報の修正(排出)(放射性物質管理を含む) “0211”：2次予約情報の修正(運搬)(放射性物質管理を含む) “0212”：2次予約情報の修正(処分)(放射性物質管理を含む) “0403”：マニフェスト情報の登録(予約情報利用)(放射性物質管理を含む) “0404”：2次マニフェスト情報の登録(予約情報利用)(放射性物質管理を含む) “0503”：マニフェスト情報の登録(新規)(放射性物質管理を含む) “0504”：2次マニフェスト情報の登録(新規)(放射性物質管理を含む) “0605”：マニフェスト情報の修正(放射性物質管理を含む) “0607”：2次マニフェスト情報の修正(放射性物質管理を含む)
3	有害物質コード	◎	9	2	99	3	有害物質コード表参照
4	改行コード (CR/LF)	◎		2		-	レコード区切り文字CR+LF (“0D0A”：1 6 進)

D03 収集運搬情報

項番	項目名称	設定可否			属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		0401 0402 0403 0404 0501 0502 0503 0504 0601 0603 0605 0607	0101 0102 0103 0104 0201 0204 0207 0210	0202 0203 0205 0206 0208 0209 0211 0212					
1	レイアウト番号	◎	◎	◎	C	3	○	1	本レイアウト番号を設定 “D03”固定
2	機能番号	◎	◎	◎	9	4	99	2	要求する機能の機能番号を設定 “0101”：予約情報の登録 “0102”：2次予約情報の登録 “0201”：予約情報の修正(排出) “0202”：予約情報の修正(運搬) “0203”：予約情報の修正(処分) “0204”：2次予約情報の修正(排出) “0205”：2次予約情報の修正(運搬) “0206”：2次予約情報の修正(処分) “0401”：マニフェスト情報の登録(予約情報利用) “0402”：2次マニフェスト情報の登録(予約情報利用) “0501”：マニフェスト情報の登録(新規) “0502”：2次マニフェスト情報の登録(新規) “0601”：マニフェスト情報の修正 “0603”：2次マニフェスト情報の修正 放射性物質管理を含む追加機能 “0103”：予約情報の登録(放射性物質管理を含む) “0104”：2次予約情報の登録(放射性物質管理を含む) “0207”：予約情報の修正(排出)(放射性物質管理を含む) “0208”：予約情報の修正(運搬)(放射性物質管理を含む) “0209”：予約情報の修正(処分)(放射性物質管理を含む) “0210”：2次予約情報の修正(排出)(放射性物質管理を含む) “0211”：2次予約情報の修正(運搬)(放射性物質管理を含む) “0212”：2次予約情報の修正(処分)(放射性物質管理を含む) “0403”：マニフェスト情報の登録(予約情報利用)(放射性物質管理を含む) “0404”：2次マニフェスト情報の登録(予約情報利用)(放射性物質管理を含む) “0503”：マニフェスト情報の登録(新規)(放射性物質管理を含む) “0504”：2次マニフェスト情報の登録(新規)(放射性物質管理を含む) “0605”：マニフェスト情報の修正(放射性物質管理を含む) “0607”：2次マニフェスト情報の修正(放射性物質管理を含む)
3	区間番号	◎	◎	◎	9	2	Z9	3	区間を区切った運搬の委託を行う場合、最大5区間まで設定することができる

D 0 3 収集運搬情報

項番	項目名称	設定可否			属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		0401 0402 0403 0404 0501 0502 0503 0504 0601 0603 0605 0607	0101 0102 0103 0104 0201 0204 0207 0210	0202 0203 0205 0206 0208 0209 0211 0212					
4	収集運搬業者加入者番号	◎	○	—	C	7	○	4	運搬を委託する収集運搬業者の加入者番号を設定 初期値 : 収集運搬業者が未定 "0000000" : 収集運搬業者が報告不要であることを表す その他 : 収集運搬業者は通常の加入者（排出事業者の加入者番号と等しい場合は自己運搬） （本番システム利用時は数字、デモシステム利用時は英数字）
5	運搬終了報告不要収集運搬業者情報							—	収集運搬業者加入者番号が"0000000"の場合に場合に設定
6	収集運搬業者名	◇	◇	—	C	260	G○	5	収集運搬業者の名称を設定
7	収集運搬業者の郵便番号	○	○	—	9	8	〒	6	収集運搬業者の連絡先郵便番号を設定
8	収集運搬業者所在地 1	◇	◇	—	C	8	G	7	収集運搬業者の都道府県名を設定
9	収集運搬業者所在地 2	◇	◇	—	C	40	G	8	収集運搬業者の市区町村名を設定
10	収集運搬業者所在地 3	○	○	—	C	80	G	9	収集運搬業者の町域名を設定
11	収集運搬業者所在地 4	○	○	—	C	100	G○	10	収集運搬業者所在地 1 ～ 3 で設定されている所在地以降の所在地を設定
12	収集運搬業者電話番号	○	○	—	9	15	TEL	11	収集運搬業者の電話番号を設定

D 0 3 収集運搬情報

項番	項目名称	設定可否			属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		0401 0402 0403 0404 0501 0502 0503 0504 0601 0603 0605 0607	0101 0102 0103 0104 0201 0204 0207 0210	0202 0203 0205 0206 0208 0209 0211 0212					
13	収集運搬業者FAX	○	○	—	9	15	TEL	12	収集運搬業者のFAX番号を設定
14	収集運搬業者統一許可番号	○	○	—	9	6	99	13	収集運搬業者の統一許可番号を設定
15	再委託先収集運搬業者加入者番号	○	○	—	C	7	○	14	運搬を再委託する場合、再委託先収集運搬業者の加入者番号を設定 初期値 : 再委託しない "0000000" : 再委託先収集運搬業者が報告不要であることを表す その他 : 再委託先収集運搬業者は通常の加入者（排出事業者の加入者番号と等しい場合は自己運搬） (本番システム利用時は数字、デモシステム利用時は英数字)
16	運搬終了報告不要再委託処分業者情報							—	再委託先収集運搬業者加入者番号が"0000000"の場合に設定
17	再委託先収集運搬業者名	◇	◇	—	C	260	G○	15	再委託先収集運搬業者の名称を設定
18	再委託先収集運搬業者の郵便番号	○	○	—	9	8	〒	16	再委託先収集運搬業者の連絡先郵便番号を設定
19	再委託先収集運搬業者所在地 1	◇	◇	—	C	8	G	17	再委託先収集運搬業者の都道府県名を設定
20	再委託先収集運搬業者所在地 2	◇	◇	—	C	40	G	18	再委託先収集運搬業者の市区町村名を設定
21	再委託先収集運搬業者所在地 3	○	○	—	C	80	G	19	再委託先収集運搬業者の町域名を設定
22	再委託先収集運搬業者所在地 4	○	○	—	C	100	G○	20	再委託先収集運搬業者所在地 1 ～ 3 で設定されている所在地以降の所在地を設定
23	再委託先収集運搬業者電話番号	○	○	—	9	15	TEL	21	再委託先収集運搬業者の電話番号を設定
24	再委託先収集運搬業者FAX	○	○	—	9	15	TEL	22	再委託先収集運搬業者のFAX番号を設定
25	再委託先収集運搬業者統一許可番号	○	○	—	9	6	99	23	再委託先収集運搬業者の統一許可番号を設定
26	運搬方法コード	○	○	○	9	1	99	24	運搬方法を設定（運搬方法コード表）
27	運搬担当者	○	○	○	C	24	G○	25	廃棄物を搬出した運搬担当者の氏名を設定
28	車両番号	○	○	○	C	30	G○	26	廃棄物を搬出した車両の車両番号を設定

D 0 3 収集運搬情報

項番	項目名称	設定可否			属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		0401 0402 0403 0404 0501 0502 0503 0504 0601 0603 0605 0607	0101 0102 0103 0104 0201 0204 0207 0210	0202 0203 0205 0206 0208 0209 0211 0212					
29	運搬先加入者番号	◎	○	—	C	7	●	27	運搬先事業場（積替・保管施設、処分事業場）を所有する加入者の加入者番号を設定、途中区間の場合は、積替・保管施設を所有する収集運搬業者の加入者番号、最終区間の場合は、処分事業場を所有する処分業者の加入者番号を設定 初期値：運搬先事業者が未定 "0000000"：運搬先事業者が報告不要であることを表す その他：運搬先事業者は通常の加入者（排出事業者の加入者番号と等しい場合は自己の所有する事業場） （本番システム利用時は数字、デモシステム利用時は英数字）
30	運搬先事業場番号	◇	○	—	9	3	99	28	運搬先加入者番号が"0000000"または排出事業者以外の加入者番号の場合に必須となる。途中区間の場合は積替・保管施設、最終区間の場合は処分事業場の事業場番号を設定運搬先加入者番号に設定した加入者が所有する事業場番号を設定 ※「8. よくあるお問い合わせ（1）」参照
31	報告不要運搬先情報							—	運搬先加入者番号が"0000000"または排出事業者加入者番号の場合に設定
32	運搬先事業者名	◇	◇	—	C	260	G●	29	運搬先事業場（積替・保管施設、処分事業場）を所有する事業者の名称を設定途中区間の場合は、積替・保管施設を所有する収集運搬業者名、最終区間の場合は、処分事業場を所有する処分業者名を設定 初期値：運搬先事業者名は通常の加入者 その他：自己または通常の加入者以外が保有する事業場の場合は、運搬先事業者名を設定
33	運搬先事業場区分	◇	◇	—	9	1	99	30	"1"：積替・保管施設、"2"：処分（中間）、 "3"：処分（最終）、"4"：処分（中間＋最終）
34	運搬先事業場名	◇	◇	—	C	120	G●	31	運搬先事業場の名称を設定
35	運搬先事業場の郵便番号	○	○	—	9	8	T	32	運搬先事業場の連絡先郵便番号を設定
36	運搬先事業場所在地 1	◇	◇	—	C	8	G	33	運搬先事業場の都道府県名を設定
37	運搬先事業場所在地 2	◇	◇	—	C	40	G	34	運搬先事業場の市区町村名を設定
38	運搬先事業場所在地 3	○	○	—	C	80	G	35	運搬先事業場の町域名を設定

D 0 3 収集運搬情報

項番	項目名称	設定可否			属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		0401 0402 0403 0404 0501 0502 0503 0504 0601 0603 0605 0607	0101 0102 0103 0104 0201 0204 0207 0210	0202 0203 0205 0206 0208 0209 0211 0212					
39	運搬先事業場所在地 4	○	○	—	C	100	G○	36	運搬先事業場所在地 1 ～ 3 で設定されている所在地以降の所在地を設定
40	運搬先事業場電話番号	○	○	—	9	15	TEL	37	運搬先事業場の電話番号を設定
41	改行コード (CR/LF)	◎	◎	◎		2		—	レコード区切り文字CR+LF (“0D0A” : 1 6 進)

D04 最終処分事業場（予定）情報

項番	項目名称	設定可否	属性	バリエーション数	編集	CSV位置	項目説明
1	レイアウト番号	◎	C	3	●	1	本レイアウト番号を設定 “D04”固定
2	機能番号	◎	9	4	99	2	要求する機能の機能番号を設定 “0101”：予約情報の登録 “0102”：2次予約情報の登録 “0201”：予約情報の修正（排出） “0202”：予約情報の修正（運搬） “0203”：予約情報の修正（処分） “0204”：2次予約情報の修正（排出） “0205”：2次予約情報の修正（運搬） “0206”：2次予約情報の修正（処分） “0401”：マニフェスト情報の登録（予約情報利用） “0402”：2次マニフェスト情報の登録（予約情報利用） “0501”：マニフェスト情報の登録（新規） “0502”：2次マニフェスト情報の登録（新規） “0601”：マニフェスト情報の修正 “0603”：2次マニフェスト情報の修正 放射性物質管理を含む追加機能 “0103”：予約情報の登録（放射性物質管理を含む） “0104”：2次予約情報の登録（放射性物質管理を含む） “0207”：予約情報の修正（排出）（放射性物質管理を含む） “0208”：予約情報の修正（運搬）（放射性物質管理を含む） “0209”：予約情報の修正（処分）（放射性物質管理を含む） “0210”：2次予約情報の修正（排出）（放射性物質管理を含む） “0211”：2次予約情報の修正（運搬）（放射性物質管理を含む） “0212”：2次予約情報の修正（処分）（放射性物質管理を含む） “0403”：マニフェスト情報の登録（予約情報利用）（放射性物質管理を含む） “0404”：2次マニフェスト情報の登録（予約情報利用）（放射性物質管理を含む） “0503”：マニフェスト情報の登録（新規）（放射性物質管理を含む） “0504”：2次マニフェスト情報の登録（新規）（放射性物質管理を含む） “0605”：マニフェスト情報の修正（放射性物質管理を含む） “0607”：2次マニフェスト情報の修正（放射性物質管理を含む）
3	最終処分事業場名称	◎	C	120	G●	3	最終処分事業場の名称を設定
4	最終処分事業場所在地の郵便番号	○	9	8	T	4	最終処分事業場所在地の郵便番号を設定
5	最終処分事業場所在地 1	◎	C	8	G	5	最終処分事業場所在地の都道府県名を設定
6	最終処分事業場所在地 2	◎	C	40	G	6	最終処分事業場所在地の市区町村名を設定
7	最終処分事業場所在地 3	○	C	80	G	7	最終処分事業場所在地の町域名を設定
8	最終処分事業場所在地 4	○	C	100	G●	8	最終処分事業場所在地 1～3 で設定されている所在地以降の所在地を設定
9	最終処分事業場電話番号	○	9	15	TEL	9	最終処分事業場の電話番号を設定
10	改行コード（CR/LF）	◎		2		-	レコード区切り文字CR/LF（“0D0A”：1 6 進）

D 0 5 連絡番号情報

項番	項目名称	設定可否	属性	バ ー 数	編集	CSV 位置	項目説明
1	レイアウト番号	◎	C	3	◎	1	本レイアウト番号を設定 “D05”固定
2	機能番号	◎	9	4	99	2	要求する機能の機能番号を設定 “0101”：予約情報の登録 “0102”：2次予約情報の登録 “0201”：予約情報の修正(排出) “0202”：予約情報の修正(運搬) “0203”：予約情報の修正(処分) “0204”：2次予約情報の修正(排出) “0205”：2次予約情報の修正(運搬) “0206”：2次予約情報の修正(処分) “0401”：マニフェスト情報の登録(予約情報利用) “0402”：2次マニフェスト情報の登録(予約情報利用) “0501”：マニフェスト情報の登録(新規) “0502”：2次マニフェスト情報の登録(新規) “0601”：マニフェスト情報の修正 “0603”：2次マニフェスト情報の修正 放射性物質管理を含む追加機能 “0103”：予約情報の登録(放射性物質管理を含む) “0104”：2次予約情報の登録(放射性物質管理を含む) “0207”：予約情報の修正(排出)(放射性物質管理を含む) “0208”：予約情報の修正(運搬)(放射性物質管理を含む) “0209”：予約情報の修正(処分)(放射性物質管理を含む) “0210”：2次予約情報の修正(排出)(放射性物質管理を含む) “0211”：2次予約情報の修正(運搬)(放射性物質管理を含む) “0212”：2次予約情報の修正(処分)(放射性物質管理を含む) “0403”：マニフェスト情報の登録(予約情報利用)(放射性物質管理を含む) “0404”：2次マニフェスト情報の登録(予約情報利用)(放射性物質管理を含む) “0503”：マニフェスト情報の登録(新規)(放射性物質管理を含む) “0504”：2次マニフェスト情報の登録(新規)(放射性物質管理を含む) “0605”：マニフェスト情報の修正(放射性物質管理を含む) “0607”：2次マニフェスト情報の修正(放射性物質管理を含む)
3	連絡番号No	◎	9	2	Z9	3	連絡番号のマニフェスト内での表示順を設定
4	連絡番号	◎	C	20	◎	4	登録するマニフェスト情報を特定するキーとして加入者が自由に 付与できる番号(半角英数のみ可)を設定する ※行政報告不要とする場合、項番3(連絡番号No)に“3”を設定し、当項目に、999を先頭に含む数 値を設定(詳細は、7-10、行政報告不要機能の仕様を参照)
5	改行コード(CR/LF)	◎		2		-	レコード区切り文字CR+LF (“0DOA”：16進)

D06 備考情報

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
1	レイアウト番号	◎	C	3	○	1	本レイアウト番号を設定 “D06”固定
2	機能番号	◎	9	4	99	2	要求する機能の機能番号を設定 “0101”：予約情報の登録 “0102”：2次予約情報の登録 “0201”：予約情報の修正(排出) “0202”：予約情報の修正(運搬) “0203”：予約情報の修正(処分) “0204”：2次予約情報の修正(排出) “0205”：2次予約情報の修正(運搬) “0206”：2次予約情報の修正(処分) “0401”：マニフェスト情報の登録(予約情報利用) “0402”：2次マニフェスト情報の登録(予約情報利用) “0501”：マニフェスト情報の登録(新規) “0502”：2次マニフェスト情報の登録(新規) “0601”：マニフェスト情報の修正 “0603”：2次マニフェスト情報の修正 放射性物質管理を含む追加機能 “0103”：予約情報の登録(放射性物質管理を含む) “0104”：2次予約情報の登録(放射性物質管理を含む) “0207”：予約情報の修正(排出)(放射性物質管理を含む) “0208”：予約情報の修正(運搬)(放射性物質管理を含む) “0209”：予約情報の修正(処分)(放射性物質管理を含む) “0210”：2次予約情報の修正(排出)(放射性物質管理を含む) “0211”：2次予約情報の修正(運搬)(放射性物質管理を含む) “0212”：2次予約情報の修正(処分)(放射性物質管理を含む) “0403”：マニフェスト情報の登録(予約情報利用)(放射性物質管理を含む) “0404”：2次マニフェスト情報の登録(予約情報利用)(放射性物質管理を含む) “0503”：マニフェスト情報の登録(新規)(放射性物質管理を含む) “0504”：2次マニフェスト情報の登録(新規)(放射性物質管理を含む) “0605”：マニフェスト情報の修正(放射性物質管理を含む) “0607”：2次マニフェスト情報の修正(放射性物質管理を含む)
3	備考No	◎	9	2	Z9	3	備考のマニフェスト内での表示順を設定
4	備考	◎	C	50	G○	4	収集運搬業者、処分業者に連絡する内容などを自由に設定
5	改行コード (CR/LF)	◎		2		-	レコード区切り文字CR+LF (“0D0A”：16進)

D 0 7 中間処理産業廃棄物情報件数

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
1	レイアウト番号	◎	C	3	◎	1	本レイアウト番号を設定 “D07”固定
2	機能番号	◎	9	4	99	2	要求する機能の機能番号を設定 “2300”固定
3	マニフェスト番号	◎	9	11	99	3	2次マニフェストの番号を設定
4	簡易情報取得フラグ	◎	9	1	99	4	簡易結果情報(K O 1)を結果ファイルとして取得するか否かを指定 “1”：通常結果ファイル要求 “2”：簡易結果ファイル要求
5	中間処理産業廃棄物情報件数	◎	9	4	Z9	5	1次マニフェスト情報レコード(D 0 8)の件数を設定。最低1以上 を設定しなければならない
6	改行コード (CR/LF)	◎		2		-	レコード区切り文字CR+LF (“0D0A”：1 6進)

D08 1次マニフェスト情報

項番	項目名称	設定可否		属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		1：電子	2：紙					
1	レイアウト番号	◎	◎	C	3	○	1	本レイアウト番号を設定 “D08”固定
2	機能番号	◎	◎	9	4	99	2	要求する機能の機能番号を設定 “0402”：2次マニフェスト情報の登録(予約情報利用) “0502”：2次マニフェスト情報の登録(新規) “0603”：2次マニフェスト情報の修正 “2300”：中間処理産業廃棄物情報の修正 “2400”：中間処理産業廃棄物情報管理方法の修正 放射性物質管理を含む追加機能 “0404”：2次マニフェスト情報の登録(予約情報利用)(放射性物質管理を含む) “0504”：2次マニフェスト情報の登録(新規)(放射性物質管理を含む) “0607”：2次マニフェスト情報の修正(放射性物質管理を含む)
3	電子／紙区分	◎	◎	9	1	99	3	中間処理産業廃棄物として設定するマニフェストの区分を設定 “1”：電子 “2”：紙
4	マニフェスト番号	◎	—	9	11	99	4	項番3「電子／紙区分」が“1”の場合に中間処理産業廃棄物となる電子マニフェストのマニフェスト番号を設定
5	交付番号	—	◎	9	11	Z9	5	項番3「電子／紙区分」が“2”の場合に中間処理産業廃棄物となる紙マニフェストの交付番号を設定
6	連絡番号	—	○	C	20	○	6	加入者が自由に付与できる番号(半角英数のみ可)を設定する
7	交付年月日	—	○	9	8	YYYYMMDD	7	紙マニフェストの交付年月日を設定
8	処分終了日	—	○	9	8	YYYYMMDD	8	紙マニフェストの処分終了日を設定
9	排出事業者名称	—	◎	C	260	G○	9	紙マニフェストの排出事業者の名称
10	排出事業場名称	—	○	C	120	G○	10	処分業者の立場で運用した紙マニフェストの排出事業場の名称
11	廃棄物の種類	—	○	C	60	G○	11	廃棄物の種類を設定
12	廃棄物の数量	—	○	9	9	Z9.999	12	廃棄物の数量を設定 整数部5桁＋小数点1桁＋小数部3桁で設定
13	廃棄物の数量単位コード	—	◇	9	1	99	13	廃棄物の単位を設定(数量単位コード表) 廃棄物の数量を設定した場合に必須
14	改行コード(CR/LF)	◎	◎		2		—	レコード区切り文字CR+LF (“0D0A”：16進)

D 0 9 運搬終了報告情報

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
1	レイアウト番号	◎	C	3	●	1	本レイアウト番号を設定 “D09”固定
2	機能番号	◎	9	4	99	2	要求する機能の機能番号を設定 “1000”：運搬終了報告 “1100”：運搬終了報告の修正
3	マニフェスト番号	◎	9	11	99	3	運搬終了報告、運搬終了報告の修正を行うマニフェスト番号を設定
4	区間番号	◎	9	2	Z9	4	運搬終了報告、運搬終了報告の修正を行う運搬区間を設定
5	簡易情報取得フラグ	◎	9	1	99	5	簡易結果情報(K 0 1)を結果ファイルとして取得するか否かを指定 “1”：通常結果ファイル要求 “2”：簡易結果ファイル要求
6	運搬終了日	◎	9	8	YYYYMMDD	6	運搬が終了した日付を設定
7	車両番号	○	C	30	G●	7	運搬に使用した車両の車両番号を設定
8	運搬量	○	9	9	Z9.999	8	運搬量を設定 整数部 5 桁＋小数点 1 桁＋小数部 3 桁で設定
9	運搬量の単位コード	◇	9	1	99	9	運搬量の単位を設定（数量単位コード表） 運搬量を設定した場合に必須
10	有価物拾集量	○	9	9	Z9.999	10	有価物拾集量を設定 整数部 5 桁＋小数点 1 桁＋小数部 3 桁で設定
11	有価物拾集量の単位コード	◇	9	1	99	11	有価物拾集量の単位を設定（但し、“5”（個・台）は設定不可） 有価物拾集量を設定した場合に必須
12	報告担当者	○	C	24	G●	12	運搬終了報告を行う担当者を設定
13	運搬担当者	◎	C	24	G●	13	運搬を行った担当者を設定
14	備考	○	C	256	G●	14	排出事業者に連絡する内容などを自由に設定
15	改行コード（CR/LF）	◎		2		-	レコード区切り文字CR+LF（“0D0A”：1 6 進）

D 1 0 処分終了報告情報

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
1	レイアウト番号	◎	C	3	●	1	本レイアウト番号を設定 “D10”固定
2	機能番号	◎	9	4	99	2	要求する機能の機能番号を設定 “1500”：処分終了報告 “1600”：処分終了報告の修正
3	マニフェスト番号	◎	9	11	99	3	処分終了報告、処分終了報告の修正を行うマニフェスト番号を設定
4	簡易情報取得フラグ	◎	9	1	99	4	簡易結果情報(K 0 1)を結果ファイルとして取得するか否かを指定 “1”：通常結果ファイル要求 “2”：簡易結果ファイル要求
5	処分終了日	◎	9	8	YYYYMMDD	5	処分が終了した日付を設定
6	廃棄物の受領日	○	9	8	YYYYMMDD	6	廃棄物を受領した日付を設定
7	受入量	○	9	9	Z9.999	7	受け入れた廃棄物の数量を設定 整数部 5 桁＋小数点 1 桁＋小数部 3 桁で設定
8	受入量の単位コード	◇	9	1	99	8	受入量の単位を設定（数量単位コード表） 受入量を設定した場合に必須
9	運搬担当者	○	C	24	G●	9	運搬を行った担当者を設定
10	車両番号	○	C	30	G●	10	運搬に使用した車両の車両番号を設定
11	報告担当者	○	C	24	G●	11	処分終了報告を行う担当者を設定
12	処分担当者	◎	C	24	G●	12	処分を行った担当者を設定
13	備考	○	C	256	G●	13	排出事業者に連絡する内容などを自由に設定
14	報告区分	◎	9	1	99	14	処分終了報告の区分を設定 “1”：中間処理 “2”：最終処分
15	改行コード（CR／LF）	◎		2		-	レコード区切り文字CR+LF（“0D0A”：1 6 進）

D 1 1 最終処分終了報告情報

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
1	レイアウト番号	◎	C	3	◎	1	本レイアウト番号を設定 “D11”固定
2	機能番号	◎	9	4	99	2	要求する機能の機能番号を設定 “2000”固定
3	マニフェスト番号	◎	9	11	99	3	最終処分終了報告を行うマニフェスト番号を設定
4	簡易情報取得フラグ	◎	9	1	99	4	簡易結果情報(K O 1)を結果ファイルとして取得するか否かを指定 “1”：通常結果ファイル要求 “2”：簡易結果ファイル要求
5	2次マニフェスト情報件数	◎	9	3	Z9	5	2次マニフェスト情報レコード“D12”の件数を設定
6	改行コード (CR/LF)	◎		2		-	レコード区切り文字CR+LF (“0D0A”：1 6進)

D 1 2 2 次マニフェスト情報

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
1	レイアウト番号	◎	C	3	●	1	本レイアウト番号を設定 “D12”固定
2	機能番号	◎	9	4	99	2	要求する機能の機能番号を設定 “2000”固定
3	交付番号／マニフェスト番号	○	9	11	Z9	3	・ 2 次マニフェストが紙の場合、当該 2 次マニフェストの交付番号を設定 ・ 2 次マニフェストが電子マニフェストの場合、当該 2 次マニフェスト情報の マニフェスト番号を設定
4	-	-	-	-	-	4	初期値を設定する
5	-	-	-	-	-	5	初期値を設定する
6	-	-	-	-	-	6	初期値を設定する
7	-	-	-	-	-	7	初期値を設定する
8	-	-	-	-	-	8	初期値を設定する
9	-	-	-	-	-	9	初期値を設定する
10	最終処分終了日・事業場情報件数	◎	9	3	Z9	10	2 次マニフェスト情報に対する、最終処分終了日・事業場情報（D 1 3）の 件数を設定 1 以上を設定する
11	改行コード（CR／LF）	◎		2		-	レコード区切り文字CR+LF（“0D0A”： 1 6 進）

※ 最終処分終了報告

機能番号“2000”「最終処分終了報告」では、最終処分終了報告の対象となる 1 次マニフェストを中間処理産業廃棄物とする全ての 2 次マニフェストの情報を設定してください。

※項番 4～9 について

項番 4～9 は平成22年5月4日稼働のシステムより使用しなくなった項目です。値を設定することはできませんので必ず初期値（””（NULL））を設定してください。

D 1 3 最終処分終了日・事業場情報

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
1	レイアウト番号	◎	C	3	○	1	本レイアウト番号を設定 “D13”固定
2	機能番号	◎	9	4	99	2	要求する機能の機能番号を設定 “2000”固定
3	最終処分事業場名称	◎	C	120	G○	3	最終処分事業場の名称を設定
4	最終処分事業場所在地の郵便番号	○	9	8	T	4	最終処分事業場所在地の郵便番号を設定
5	最終処分事業場所在地 1	◎	C	8	G	5	最終処分事業場所在地の都道府県名を設定
6	最終処分事業場所在地 2	◎	C	40	G	6	最終処分事業場所在地の市区町村名を設定
7	最終処分事業場所在地 3	○	C	80	G	7	最終処分事業場所在地の町域名を設定
8	最終処分事業場所在地 4	○	C	100	G○	8	最終処分事業場所在地 1 ～ 3 で設定されている所在地以降の所在地を設定
9	最終処分事業場電話番号	○	9	15	TEL	9	最終処分事業場所在地の電話番号を設定
10	最終処分終了日	◎	9	8	YYYYMMDD	10	最終処分終了日をセットする
11	改行コード (CR/LF)	◎		2		-	レコード区切り文字CR+LF (“0D0A”：1 6進)

D 1 4 取消情報

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
1	レイアウト番号	◎	C	3	○	1	本レイアウト番号を設定 “D14”固定
2	機能番号	◎	9	4	99	2	要求する機能の機能番号を設定 “0300”：予約情報の取消 “0800”：マニフェスト情報の取消 “1300”：運搬終了報告の取消 “1800”：処分終了報告の取消 “2100”：最終処分終了報告取消
3	マニフェスト番号	◎	9	11	99	3	取消を行うマニフェスト番号を設定
4	区間番号	◇	9	2	Z9	4	機能番号が“1300”の場合その収集運搬における区間を設定
5	改行コード (CR/LF)	◎		2		-	レコード区切り文字CR+LF (“0D0A”：1 6 進)

D 1 5 修正・取消の承認／否認

項番	項目名称	設定可否			属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		1200	0701	0702					
1	レイアウト番号	◎	◎	◎	C	3	○	1	本レイアウト番号を設定 “D15”固定
2	機能番号	◎	◎	◎	9	4	99	2	要求する機能の機能番号を設定 “0701”：修正・取消の承認／否認(運搬) “0702”：修正・取消の承認／否認(処分) “1200”：修正・取消の承認／否認(排出)
3	マニフェスト番号	◎	◎	◎	9	11	99	3	承認否認を行う対象となるマニフェスト番号を設定
4	区間番号	—	◎	—	9	2	Z9	4	収集運搬業者の運搬区間番号 収集運搬業者が承認／否認を行う場合には必須
5	承認／否認フラグ	◎	◎	◎	9	1	99	5	承認／否認を設定 “1”：承認 “2”：否認
6	改行コード (CR／LF)	◎	◎	◎		2		—	レコード区切り文字CR+LF (“OD0A”：1 6進)

D 1 6 マニフェスト情報照会(番号指定)

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
1	レイアウト番号	◎	C	3	●	1	本レイアウト番号を設定 “D16”固定
2	機能番号	◎	9	4	99	2	要求する機能の機能番号を設定 “3100”固定
3	条件区分	◎	9	1	99	3	照会する検索条件を設定する。 “1”：マニフェスト番号複数指定 “2”：マニフェスト番号範囲指定
4	マニフェスト番号（予約情報では予約番号）範囲					-	照会マニフェスト番号の範囲を指定 複数指定の場合は初期値
5	開始番号 (FROM)	◇	9	11	99	4	項番 3 が“2”：マニフェスト番号範囲指定の場合 検索開始 (F R O M) マニフェスト番号を設定
6	終了番号 (TO)	◇	9	11	99	5	項番 3 が“2”：マニフェスト番号範囲指定の場合 検索終了 (T O) マニフェスト番号を設定
7	マニフェスト情報基本情報	◎	9	1	99	6	マニフェスト情報基本情報のレコードの照会を設定 “0”：照会情報不要 “1”：照会情報必要
8	マニフェスト情報有害物質情報	◎	9	1	99	7	マニフェスト情報有害物質情報のレコードの照会を設定 “0”：照会情報不要 “1”：照会情報必要
9	マニフェスト情報収集運搬情報	◎	9	1	99	8	マニフェスト情報収集運搬情報のレコードの照会を設定 “0”：照会情報不要 “1”：照会情報必要
10	マニフェスト情報最終処分事業場 （予定）情報	◎	9	1	99	9	マニフェスト情報最終処分事業場（予定）情報のレコードの照会を設定 “0”：照会情報不要 “1”：照会情報必要
11	最終処分終了日・事業場情報	◎	9	1	99	10	最終処分終了日・事業場情報のレコードの照会を設定 “0”：照会情報不要 “1”：照会情報必要
12	マニフェスト情報連絡番号情報	◎	9	1	99	11	マニフェスト情報連絡番号情報のレコードの照会を設定 “0”：照会情報不要 “1”：照会情報必要
13	マニフェスト情報備考情報	◎	9	1	99	12	マニフェスト情報備考情報のレコードの照会を設定 “0”：照会情報不要 “1”：照会情報必要
14	中間処理産業廃棄物情報	◎	9	1	99	13	1 次マニフェスト情報のレコードの照会を設定 “0”：照会情報不要 “1”：照会情報必要

D 1 6 マニフェスト情報照会(番号指定)

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
15	取消有無区分	◎	9	1	99	14	照会の対象に取消データを含むか否かを設定 "0"：取消データを含まず "1"：取消データを含む
16	登録区分	◎	9	1	99	15	照会するマニフェスト情報の登録区分を設定 "1"：本登録のみ "2"：予約登録のみ "3"：本登録および予約登録
17	承認待ち情報フラグ	◎	9	1	99	16	マニフェスト情報 承認待ちデータ取得設定 "0"：通常データ取得依頼 "1"：承認待ちデータ取得依頼
18	マニフェスト情報照会 (番号複数指定) 件数	◎	9	3	29	17	条件区分が"1"の場合 マニフェスト情報照会 (番号複数指定) (D25) の件数を設定 条件区分が"2"の場合 "0"を設定
19	改行コード (CR/LF)	◎		2		-	レコード区切り文字CR+LF ("0D0A"：1 6進)

D 1 7 マニフェスト情報照会（条件検索）

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
1	レイアウト番号	◎	C	3	●	1	本レイアウト番号を設定 “D17”固定
2	機能番号	◎	9	4	99	2	要求する機能の機能番号を設定 “3200”固定
3	抽出日区分	◎	9	1	99	3	照会するマニフェスト抽出日を設定 “0”：抽出日を指定しない “1”：引渡し日 “2”：登録日 “3”：最終更新日 “4”：課金発生日
4	抽出日（FROM）	◇	9	8	YYYYMMDD	4	項番3の日付に対する抽出日のFROMを設定 抽出日区分が“0”：抽出日を指定しない場合は初期値を設定
5	抽出日（TO）	◇	9	8	YYYYMMDD	5	項番4の日付に対する抽出日のTOを設定 抽出日区分が“0”：抽出日を指定しない場合は初期値を設定
6	登録区分	◎	9	1	99	6	照会するマニフェスト情報の登録区分を設定 “1”：本登録のみ “2”：予約登録のみ “3”：本登録および予約登録
7	対象マニフェスト情報	◎	9	1	99	7	次の照会条件を設定 “1”：すべてのマニフェスト情報 “2”：運搬終了 未報告／報告済み “3”：処分終了 未報告／報告済み “4”：最終処分終了 未報告／報告済み
8	報告区分	◇	9	1	99	8	項番7の対象マニフェスト情報で、2か3か4を指定した場合のみ報告区分を設定 “1”：報告済 “2”：未報告
9	マニフェスト情報基本情報	◎	9	1	99	9	マニフェスト情報基本情報のレコードの照会を設定 “0”：照会情報不要 “1”：照会情報必要
10	マニフェスト情報有害物質情報	◎	9	1	99	10	マニフェスト情報有害物質情報のレコードの照会を設定 “0”：照会情報不要 “1”：照会情報必要
11	マニフェスト情報収集運搬情報	◎	9	1	99	11	マニフェスト情報収集運搬情報のレコードの照会を設定 “0”：照会情報不要 “1”：照会情報必要
12	マニフェスト情報最終処分事業場（予定）情報	◎	9	1	99	12	マニフェスト情報最終処分事業場（予定）情報のレコードの照会を設定 “0”：照会情報不要 “1”：照会情報必要

D 1 7 マニフェスト情報照会（条件検索）

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
13	最終処分終了日・事業場情報	◎	9	1	99	13	最終処分終了日・事業場情報のレコードの照会を設定 "0"：照会情報不要 "1"：照会情報必要
14	マニフェスト情報連絡番号情報	◎	9	1	99	14	マニフェスト情報連絡番号情報のレコードの照会を設定 "0"：照会情報不要 "1"：照会情報必要
15	マニフェスト情報備考情報	◎	9	1	99	15	マニフェスト情報備考情報のレコードの照会を設定 "0"：照会情報不要 "1"：照会情報必要
16	中間処理産業廃棄物情報	◎	9	1	99	16	1 次マニフェスト情報のレコードの照会を設定 "0"：照会情報不要 "1"：照会情報必要
17	取消有無区分	◎	9	1	99	17	照会の対象に取消データを含むか否かを設定 "0"：取消データを含まず "1"：取消データを含む
18	改行コード（CR／LF）	◎		2		-	レコード区切り文字CR+LF（"0D0A"：1 6 進）

D 2 1 事業場情報照会

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
1	レイアウト番号	◎	C	3	◎	1	本レイアウト番号を設定 “D21”固定
2	機能番号	◎	9	4	99	2	要求する機能の機能番号を設定 “3400”固定
3	事業場情報照会（事業場複数指定）件数	◎	9	3	Z9	3	事業場情報照会（加入者番号複数指定）（D26）の件数を設定
4	改行コード（CR／LF）	◎		2		-	レコード区切り文字CR+LF（“0D0A”：1 6 進）

D 2 3 通知情報照会

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
1	レイアウト番号	◎	C	3	●	1	本レイアウト番号を設定 “D23”固定
2	機能番号	◎	9	4	99	2	要求する機能の機能番号を設定 “3000”固定
3	照会通知情報	◎	9	1	99	3	照会済み通知情報を含むか含まないかを設定 “1”：照会済み通知情報を含む “2”：照会済み通知情報を含まない
4	通知情報ステータス	◎	9	1	99	4	通知内容のステータスを設定 1：重要 2：お知らせ 3：すべて
5	通知日（FROM）	◎	9	8	YYYYMMDD	5	情報処理センターが通知情報を作成した日（通知日）の範囲を設定（FROM） 最大1ヶ月前の通知情報を照会することが可能
6	通知日（TO）	◎	9	8	YYYYMMDD	6	通知日の範囲を設定（TO） 最大1ヶ月前の通知情報を照会することが可能
7	改行コード（CR／LF）	◎		2		-	レコード区切り文字CR+LF（“0D0A”：16進）

D 2 5 マニフェスト情報照会(番号複数指定)

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
1	レイアウト番号	◎	C	3	○	1	本レイアウト番号を設定 “D25”固定
2	機能番号	◎	9	4	99	2	要求する機能の機能番号を設定 “3100”：マニフェスト情報・予約情報の照会（番号指定） “3101”：マニフェスト情報・予約情報の照会（番号指定）（放射性物質管理を含む） “3102”：再資源化等情報の照会（番号指定）
3	照会マニフェスト番号	◎	9	11	99	3	照会を行うマニフェスト（又は予約）情報のマニフェスト番号を設定
4	改行コード（CR／LF）	◎		2		-	レコード区切り文字CR+LF（“0D0A”：1 6 進）

D 2 6 事業場情報照会(加入者番号複数指定)

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
1	レイアウト番号	◎	C	3	○	1	本レイアウト番号を設定 “D26”固定
2	機能番号	◎	9	4	99	2	要求する機能の機能番号を設定 “3400”固定
3	事業場保有者の加入者番号	◎	C	7	○	3	事業場を保有する加入者の加入者番号を設定 (本番システム利用時は数字、デモシステム利用時は英数字)
4	事業場保有者の公開確認番号	◎	C	6	○	4	事業場を保有する加入者の公開確認番号を設定
5	改行コード (CR/LF)	◎		2		-	レコード区切り文字CR+LF (“0D0A” : 1 6 進)

D 3 1 -01 マニフェスト情報／予約情報（排出事業者機能）（放射性物質管理を含む）

項番	項目名称	設定可否					属性	バリエーション数	編集	CSV位置	項目説明
		0103	0207	0403	0503	0605					
1	レイアウト番号	◎	◎	◎	◎	◎	C	3	○	1	本レイアウト番号を設定 “D31”固定
2	機能番号	◎	◎	◎	◎	◎	9	4	99	2	要求する機能の機能番号を設定 “0103”：予約情報の登録(放射性物質管理を含む) “0207”：予約情報の修正(排出)(放射性物質管理を含む) “0403”：マニフェスト情報の登録(予約情報利用)(放射性物質管理を含む) “0503”：マニフェスト情報の登録(新規)(放射性物質管理を含む) “0605”：マニフェスト情報の修正(放射性物質管理を含む)
3	マニフェスト番号	—	◎	◎	—	◎	9	11	99	3	マニフェスト番号を設定 機能番号が“0103”、“0503”の場合、結果レコードには情報処理センターが発番したマニフェスト番号が設定される
4	簡易情報取得フラグ	◎	◎	◎	◎	◎	9	1	99	4	簡易結果情報(K O 1)を結果ファイルとして取得するか否かを指定 “1”：通常結果ファイル要求 “2”：簡易結果ファイル要求
5	E D I レコード識別番号	◇	—	—	◇	—	9	10	Z9	5	E D I レコード識別番号。加入者側が任意に設定できるコード 簡易情報取得フラグが“2”、かつ、要求にマニフェスト番号が含まれない（機能番号が“0103”、“0503”）の場合に必須となる 情報処理センターは本欄に設定された要求コードを結果情報のE D I レコード識別番号欄にそのまま設定 加入者は、結果ファイル受信時にどの要求レコードに対するものか判断するために使用することができる
6	予約登録発行件数	◎	—	—	—	—	9	3	Z9	6	予約登録の発行件数を指定。最大100件を設定可能。 本項目が設定されている場合、結果レコードは件数分返される。 結果レコードに本項目は含まれない
7	引渡し日	○	○	◎	◎	◎	9	8	YYYYMMDD	7	廃棄物の引渡し日の日付を設定
8	排出事業場情報									—	
9	排出事業場名称	○	○	◎	◎	◎	C	120	G○	8	産業廃棄物を排出した事業場の名称を設定
10	排出事業場所在地の郵便番号	○	○	○	○	○	9	8	〒	9	排出事業場所在地の郵便番号を設定
11	排出事業場所在地 1	◇	◇	◎	◎	◎	C	8	G	10	排出事業場所在地の都道府県名を設定
12	排出事業場所在地 2	◇	◇	◎	◎	◎	C	40	G	11	排出事業場所在地の市区町村名を設定
13	排出事業場所在地 3	○	○	○	○	○	C	80	G	12	排出事業場所在地の町域名を設定
14	排出事業場所在地 4	○	○	○	○	○	C	100	G○	13	排出事業場所在地 1 ～ 3 で設定されている所在地以降の所在地を設定
15	排出事業場電話番号	○	○	○	○	○	9	15	TEL	14	排出事業場の電話番号を設定
16	登録担当者	○	○	○	○	○	C	24	G○	15	登録する担当者を設定
17	引渡し担当者	○	○	◎	◎	◎	C	24	G○	16	産業廃棄物を引渡しした担当者を設定

D 3 1 -01 マニフェスト情報／予約情報（排出事業者機能）（放射性物質管理を含む）

項番	項目名称	設定可否					属性	バリエーション数	編集	CSV位置	項目説明
		0103	0207	0403	0503	0605					
18	廃棄物情報									-	
19	大分類コード	○	○	◎	◎	◎	9	2	99	17	廃棄物の大分類コードを設定（廃棄物分類コード表）
20	中分類コード	○	○	◎	◎	◎	9	1	99	18	廃棄物の中分類コードを設定（廃棄物分類コード表）
21	小分類コード	○	○	◎	◎	◎	9	1	99	19	廃棄物の小分類コードを設定（廃棄物分類コード表）
22	細分類コード	○	○	◎	◎	◎	9	3	99	20	独自の廃棄物分類を使用する場合、“001”～“999”の範囲で設定 独自名称を使用しない場合は“000”を設定
23	廃棄物の種類	○	○	◇	◇	◇	C	60	G○	21	項番22の細分類コードを“001”～“999”で独自名称を設定した場合はその名称を設定し必須となる 項番22の細分類コードを“000”と設定した場合は初期値を設定
24	廃棄物の名称	○	○	○	○	○	C	60	G○	22	廃棄物の一般的な名称などを設定
25	廃棄物の数量	○	○	◎	◎	◎	9	9	Z9. 999	23	廃棄物の数量を設定 整数部 5 桁＋小数点 1 桁＋小数部 3 桁で設定
26	廃棄物の数量単位コード	◇	◇	◎	◎	◎	9	1	99	24	廃棄物の単位を設定（数量単位コード表） 廃棄物の数量を設定した場合に必須
27	数量確定者コード	○	○	◎	◎	◎	9	2	99	25	排出事業者（廃棄物の数量）、収集運搬業者（運搬量）、処分業者（受入量）のうち、どの加入者が 入力した数値を確定数量とするかを設定。 “01”：排出事業者 “02”：処分業者 “03”：収集運搬業者(区間1) “04”：収集運搬業者(区間2) “05”：収集運搬業者(区間3) “06”：収集運搬業者(区間4) “07”：収集運搬業者(区間5)
28	荷姿コード	○	○	◎	◎	◎	9	2	99	26	荷姿を設定（荷姿コード表）
29	荷姿の数量	○	○	○	○	○	9	5	Z9	27	荷姿の数量を設定 整数部 5 桁
30	処分業者情報									-	機能番号“0207”、“0403”または“0605”では、処分業者情報が 設定済みの場合には、同じ情報を設定しなければなりません。
31	処分業者加入者番号	○	○	◎	◎	◎	C	7	○	28	処分を委託する処分業者の加入者番号を設定 初期値：処分業者が未定 “0000000”：処分業者が報告不要であることを表す その他：処分業者は通常の加入者（排出事業者の加入者番号と等しい 場合は自己処分） （本番システム利用時は数字、デモシステム利用時は英数字）
32	処分報告不要処分業者情報									-	処分業者加入者番号が“0000000”の場合に設定
33	処分業者名	◇	◇	◇	◇	◇	C	260	G○	29	処分業者の名称を設定
34	処分業者の郵便番号	○	○	○	○	○	9	8	〒	30	処分業者の連絡先郵便番号を設定
35	処分業者所在地 1	◇	◇	◇	◇	◇	C	8	G	31	処分業者の都道府県名を設定
36	処分業者所在地 2	◇	◇	◇	◇	◇	C	40	G	32	処分業者の市区町村名を設定

D 3 1 -01 マニフェスト情報／予約情報（排出事業者機能）（放射性物質管理を含む）

項番	項目名称	設定可否					属性	バリエーション数	編集	CSV位置	項目説明
		0103	0207	0403	0503	0605					
37	処分業者所在地 3	○	○	○	○	○	C	80	G	33	処分業者の町域名を設定
38	処分業者所在地 4	○	○	○	○	○	C	100	G	34	処分業者所在地 1 ～ 3 で設定されている所在地以降の所在地を設定
39	処分業者電話番号	○	○	○	○	○	9	15	TEL	35	処分業者の電話番号を設定
40	処分業者FAX	○	○	○	○	○	9	15	TEL	36	処分業者のFAX番号を設定
41	処分業者統一許可番号	○	○	○	○	○	9	6	99	37	処分業者の統一許可番号を設定
42	再委託先処分業者加入者番号	○	○	○	○	○	C	7	○	38	処分を再委託する場合、再委託する処分業者の加入者番号を設定 初期値 : 再委託しない "0000000" : 再委託先処分業者が報告不要であることを表す その他 : 再委託先処分業者は通常の加入者（排出事業者の加入者番号と等しい場合は自己処分） （本番システム利用時は数字、デモシステム利用時は英数字）
43	処分報告不要再委託処分業者情報									-	再委託先処分業者加入者番号が"0000000"の場合に設定
44	再委託先処分業者名	◇	◇	◇	◇	◇	C	260	G	39	再委託先処分業者の名称を設定
45	再委託先処分業者の郵便番号	○	○	○	○	○	9	8	T	40	再委託先処分業者の連絡先郵便番号を設定
46	再委託先処分業者所在地 1	◇	◇	◇	◇	◇	C	8	G	41	再委託先処分業者の都道府県名を設定
47	再委託先処分業者所在地 2	◇	◇	◇	◇	◇	C	40	G	42	再委託先処分業者の市区町村名を設定
48	再委託先処分業者所在地 3	○	○	○	○	○	C	80	G	43	再委託先処分業者の町域名を設定
49	再委託先処分業者所在地 4	○	○	○	○	○	C	100	G	44	再委託先処分業者所在地1～3で設定されている所在地以降の所在地を設定
50	再委託先処分業者電話番号	○	○	○	○	○	9	15	TEL	45	再委託先処分業者の電話番号を設定
51	再委託先処分業者FAX	○	○	○	○	○	9	15	TEL	46	再委託先処分業者のFAX番号を設定
52	再委託先処分業者統一許可番号	○	○	○	○	○	9	6	99	47	再委託先処分業者の統一許可番号を設定
53	処分方法コード	○	○	○	○	○	9	3	99	48	処分方法を設定（処分方法コード表）
54	予約登録マニフェスト修正権限コード	◎	◎	—	—	—	9	1	99	49	予約情報の修正権限を収集運搬業者、処分業者に付与するか否かを設定 予約情報は必須になる "1" : 許可しない、"2" : 収集運搬業者に修正許可 "3" : 処分業者に修正許可、"4" : 収集運搬業者、処分業者に修正許可
55	最終処分事業場記載フラグ	○	○	◎	◎	◎	9	1	99	50	"0" : 委託契約書記載のとおり "1" : 最終処分事業場（予定）を記載する
56	中間処理産業廃棄物情報管理方法フラグ	—	—	—	—	—	9	1	99	51	排出事業者機能では初期値を設定する
57	有害物質情報件数	◎	◎	◎	◎	◎	9	2	29	52	廃棄物情報（大分類コード、中分類コード、小分類コード、細分類コード）に「特別管理産業廃棄物のコード」を設定する場合、有害物質情報レコード（D 0 2）を登録できる 有害物質情報レコード（D 0 2）を使用する場合、その件数を設定 使用しない場合は0を設定する

D 3 1-01 マニフェスト情報／予約情報（排出事業者機能）（放射性物質管理を含む）

項番	項目名称	設定可否					属性	バリエーション数	編集	CSV位置	項目説明
		0103	0207	0403	0503	0605					
58	収集運搬情報件数	◎	◎	◎	◎	◎	9	2	Z9	53	収集運搬情報レコード（D 0 3）の件数を設定 機能番号が“0503”、“0403”、“0605”の場合は最低1件は設定しなければならない。 予約情報の修正（機能番号“0207”）では収集運搬業者を追加することのみ可能。設定済みの収集運搬業者情報の修正は不可 予約情報の場合、収集運搬情報を登録しない場合は“0”を設定する
59	最終処分事業場（予定）情報件数	◎	◎	◎	◎	◎	9	3	Z9	54	最終処分事業場（予定）情報レコード（D 0 4）の件数を設定 最終処分事業場記載フラグが1の場合、機能番号が“0503”、“0403”、“0605”のときは1以上を設定しなければならない。“0103”、“0207”で“0”が設定されている場合、データレコードなしの判断となる
60	連絡番号情報件数	◎	◎	◎	◎	◎	9	2	Z9	55	連絡番号情報レコード（D 0 5）の件数を設定 連絡番号情報を使用しない場合は“0”を設定する
61	備考情報件数	◎	◎	◎	◎	◎	9	2	Z9	56	備考情報レコード（D 0 6）の件数を設定 備考情報を使用しない場合は“0”を設定する
62	中間処理産業廃棄物情報件数	—	—	—	—	—	9	4	Z9	57	排出事業者機能では初期値を設定する
63	放射性物質情報件数	◎	◎	◎	◎	◎	9	2	Z9	58	放射性物質情報レコード（D 3 2）の件数を設定 放射性物質情報を使用しない場合は“0”を設定する
64	その他 1（旧：行政報告不要区分）	○	○	○	○	○	9	1	Z9	59	マニフェスト情報の行政報告可否を“0”（報告する）、“1”（報告しない）で指定する。 （※平成28年3月31日をもって、当項目を廃止する。詳細は、7－10．行政報告不要機能の仕様を参照）
65	その他 2	—	—	—	—	—	C	1	○	60	その他 2
66	その他 3	—	—	—	—	—	C	1	○	61	その他 3
67	改行コード（CR／LF）	◎	◎	◎	◎	◎		2		—	レコード区切り文字CR+LF（“0D0A”：16進）

D 3 1-02 マニフェスト情報／予約情報（収集運搬業者機能）（放射性物質管理を含む）

項番	項目名称	設定可否		属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		0208	0211					
1	レイアウト番号	◎	◎	C	3	○	1	本レイアウト番号を設定 “D31”固定
2	機能番号	◎	◎	9	4	99	2	要求する機能の機能番号を設定 “0208”：予約情報の修正（運搬）（放射性物質管理を含む） “0211”：2次予約情報の修正（運搬）（放射性物質管理を含む）
3	マニフェスト番号（予約情報では予約番号）	◎	◎	9	11	99	3	マニフェスト番号を設定
4	簡易情報取得フラグ	◎	◎	9	1	99	4	簡易結果情報(K O 1)を結果ファイルとして取得するか否かを指定 “1”：通常結果ファイル要求 “2”：簡易結果ファイル要求
5	E D I レコード識別番号	—	—	9	10	Z9	5	収集運搬業者機能では初期値を設定
6	予約登録発行件数	—	—	9	3	Z9	6	収集運搬業者機能では初期値を設定
7	引渡し日	○	○	9	8	YYYYMMDD	7	廃棄物の引渡し日の日付を設定
8	排出事業場情報						—	
9	排出事業場名称	○	—	C	120	G○	8	産業廃棄物を排出した事業場の名称を設定
10	排出事業場所在地の郵便番号	○	—	9	8	〒	9	排出事業場所在地の郵便番号を設定
11	排出事業場所在地 1	◇	—	C	8	G	10	排出事業場所在地の都道府県名を設定
12	排出事業場所在地 2	◇	—	C	40	G	11	排出事業場所在地の市区町村名を設定
13	排出事業場所在地 3	○	—	C	80	G	12	排出事業場所在地の町域名を設定
14	排出事業場所在地 4	○	—	C	100	G○	13	排出事業場所在地 1～3 で設定されている所在地以降の所在地を設定
15	排出事業場電話番号	○	—	9	15	TEL	14	排出事業場の電話番号を設定
16	登録担当者	○	○	C	24	G○	15	登録する担当者を設定
17	引渡し担当者	○	○	C	24	G○	16	産業廃棄物を引渡しした担当者を設定
18	廃棄物情報						—	
19	大分類コード	○	○	9	2	99	17	廃棄物の大分類コードを設定（廃棄物分類コード表）
20	中分類コード	○	○	9	1	99	18	廃棄物の中分類コードを設定（廃棄物分類コード表）
21	小分類コード	○	○	9	1	99	19	廃棄物の小分類コードを設定（廃棄物分類コード表）
22	細分類コード	○	○	9	3	99	20	独自の廃棄物分類を使用する場合、“001～”999”の範囲で設定 独自名称を使用しない場合は“000”を設定
23	廃棄物の種類	○	○	C	60	G○	21	項番22の細分類コードを“001～”999”で独自名称を設定した場合はその名称を設定し必須となる 項番22の細分類コードを“000”と設定した場合は初期値を設定
24	廃棄物の名称	○	○	C	60	G○	22	廃棄物の一般的な名称などを設定
25	廃棄物の数量	○	○	9	9	Z9.999	23	廃棄物の数量を設定 整数部 5 桁＋小数点 1 桁＋小数部 3 桁で設定
26	廃棄物の数量単位コード	◇	◇	9	1	99	24	廃棄物の単位を設定（数量単位コード表） 廃棄物の数量を設定した場合に必須

D 3 1-02 マニフェスト情報／予約情報（収集運搬業者機能）（放射性物質管理を含む）

項番	項目名称	設定可否		属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		0208	0211					
27	数量確定者コード	○	○	9	2	99	25	排出事業者（廃棄物の数量）、収集運搬業者（運搬量）、処分業者（受入量）のうち、どの加入者が入力した数値を確定数量とするかを設定。 "01"：排出事業者 "02"：処分業者 "03"：収集運搬業者(区間1) "04"：収集運搬業者(区間2) "05"：収集運搬業者(区間3) "06"：収集運搬業者(区間4) "07"：収集運搬業者(区間5)
28	荷姿コード	○	○	9	2	99	26	荷姿を設定（荷姿コード表）
29	荷姿の数量	○	○	9	5	Z9	27	荷姿の数量を設定 整数部 5 桁
30	処分業者情報						-	収集運搬業者機能では初期値を設定
31	処分業者加入者番号	-	-	C	7	○	28	収集運搬業者機能では初期値を設定
32	処分報告不要処分業者情報						-	収集運搬業者機能では初期値を設定
33	処分業者名	-	-	C	260	G○	29	収集運搬業者機能では初期値を設定
34	処分業者の郵便番号	-	-	9	8	〒	30	収集運搬業者機能では初期値を設定
35	処分業者所在地 1	-	-	C	8	G	31	収集運搬業者機能では初期値を設定
36	処分業者所在地 2	-	-	C	40	G	32	収集運搬業者機能では初期値を設定
37	処分業者所在地 3	-	-	C	80	G	33	収集運搬業者機能では初期値を設定
38	処分業者所在地 4	-	-	C	100	G○	34	収集運搬業者機能では初期値を設定
39	処分業者電話番号	-	-	9	15	TEL	35	収集運搬業者機能では初期値を設定
40	処分業者FAX	-	-	9	15	TEL	36	収集運搬業者機能では初期値を設定
41	処分業者統一許可番号	-	-	9	6	99	37	収集運搬業者機能では初期値を設定
42	再委託先処分業者加入者番号	-	-	C	7	○	38	収集運搬業者機能では初期値を設定
43	処分報告不要再委託処分業者情報						-	収集運搬業者機能では初期値を設定
44	再委託先処分業者名	-	-	C	260	G○	39	収集運搬業者機能では初期値を設定
45	再委託先処分業者の郵便番号	-	-	9	8	〒	40	収集運搬業者機能では初期値を設定
46	再委託先処分業者所在地 1	-	-	C	8	G	41	収集運搬業者機能では初期値を設定
47	再委託先処分業者所在地 2	-	-	C	40	G	42	収集運搬業者機能では初期値を設定
48	再委託先処分業者所在地 3	-	-	C	80	G	43	収集運搬業者機能では初期値を設定
49	再委託先処分業者所在地 4	-	-	C	100	G○	44	収集運搬業者機能では初期値を設定
50	再委託先処分業者電話番号	-	-	9	15	TEL	45	収集運搬業者機能では初期値を設定

D 3 1-02 マニフェスト情報／予約情報（収集運搬業者機能）（放射性物質管理を含む）

項番	項目名称	設定可否		属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		0208	0211					
51	再委託先処分業者FAX	—	—	9	15	TEL	46	収集運搬業者機能では初期値を設定
52	再委託先処分業者統一許可番号	—	—	9	6	99	47	収集運搬業者機能では初期値を設定
53	処分方法コード	○	○	9	3	99	48	処分方法を設定（処分方法コード表）
54	予約登録マニフェスト修正権限コード	—	—	9	1	99	49	収集運搬業者機能では初期値を設定
55	最終処分事業場記載フラグ	○	○	9	1	99	50	“0”：委託契約書記載のとおり “1”：最終処分事業場（予定）を記載する
56	中間処理産業廃棄物情報管理方法フラグ	—	—	9	1	99	51	収集運搬業者機能では初期値を設定
57	有害物質情報件数	◎	◎	9	2	Z9	52	廃棄物情報（大分類コード、中分類コード、小分類コード、細分類コード）に「特別管理産業廃棄物のコード」を設定する場合、有害物質情報レコード（D 0 2）を登録できる 有害物質情報レコード（D 0 2）を使用する場合、その件数を設定 使用しない場合は0を設定する
58	収集運搬情報件数	◎	◎	9	2	Z9	53	収集運搬情報レコード（D 0 3）の件数を設定 設定済みの収集運搬業者情報の修正は不可 予約情報の場合、収集運搬情報を登録しない場合は“0”を設定する
59	最終処分事業場（予定）情報件数	◎	◎	9	3	Z9	54	最終処分事業場（予定）情報レコード（D 0 4）の件数を設定 “0208”で“0”が設定されている場合、データレコードなしの判断となる
60	連絡番号情報件数	◎	◎	9	2	Z9	55	連絡番号情報レコード（D 0 5）の件数を設定 連絡番号情報を使用しない場合は“0”を設定する
61	備考情報件数	◎	◎	9	2	Z9	56	備考情報レコード（D 0 6）の件数を設定 備考情報を使用しない場合は“0”を設定する
62	中間処理産業廃棄物情報件数	—	—	9	4	Z9	57	収集運搬業者機能では初期値を設定
63	放射性物質情報件数	◎	◎	9	2	Z9	58	放射性物質情報レコード（D 3 2）の件数を設定 放射性物質情報を使用しない場合は“0”を設定する
64	その他 1（旧：行政報告不要区分）	—	—	9	1	Z9	59	収集運搬業者機能では初期値を設定
65	その他 2	—	—	C	1	○	60	その他 2
66	その他 3	—	—	C	1	○	61	その他 3
67	改行コード（CR／LF）	◎	◎		2		—	レコード区切り文字CR+LF（“0D0A”：1 6進）

D 3 1-03 マニフェスト情報／予約情報（処分業者[報告]機能）（放射性物質管理を含む）

項番	項目名称	設定可否		属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		0209	0212					
1	レイアウト番号	◎	◎	C	3	●	1	本レイアウト番号を設定 “D31”固定
2	機能番号	◎	◎	9	4	99	2	要求する機能の機能番号を設定 “0209”：予約情報の修正(処分)(放射性物質管理を含む) “0212”：2次予約情報の修正(処分)(放射性物質管理を含む)
3	マニフェスト番号	◎	◎	9	11	99	3	マニフェスト番号を設定
4	簡易情報取得フラグ	◎	◎	9	1	99	4	簡易結果情報(K 0 1)を結果ファイルとして取得するか否かを指定 “1”：通常結果ファイル要求 “2”：簡易結果ファイル要求
5	E D I レコード識別番号	—	—	9	10	Z9	5	処分業者[報告]機能では初期値を設定
6	予約登録発行件数	—	—	9	3	Z9	6	処分業者[報告]機能では初期値を設定
7	引渡し日	○	○	9	8	YYYYMMDD	7	廃棄物の引渡し日の日付を設定
8	排出事業場情報						—	
9	排出事業場名称	○	—	C	120	G●	8	産業廃棄物を排出した事業場の名称を設定
10	排出事業場所在地の郵便番号	○	—	9	8	〒	9	排出事業場所在地の郵便番号を設定
11	排出事業場所在地 1	◇	—	C	8	G	10	排出事業場所在地の都道府県名を設定
12	排出事業場所在地 2	◇	—	C	40	G	11	排出事業場所在地の市区町村名を設定
13	排出事業場所在地 3	○	—	C	80	G	12	排出事業場所在地の町域名を設定
14	排出事業場所在地 4	○	—	C	100	G●	13	排出事業場所在地 1 ～ 3 で設定されている所在地以降の所在地を設定
15	排出事業場電話番号	○	—	9	15	TEL	14	排出事業場の電話番号を設定
16	登録担当者	○	○	C	24	G●	15	登録する担当者を設定
17	引渡し担当者	○	○	C	24	G●	16	産業廃棄物を引渡した担当者を設定
18	廃棄物情報						—	
19	大分類コード	○	○	9	2	99	17	廃棄物の大分類コードを設定（廃棄物分類コード表）
20	中分類コード	○	○	9	1	99	18	廃棄物の中分類コードを設定（廃棄物分類コード表）
21	小分類コード	○	○	9	1	99	19	廃棄物の小分類コードを設定（廃棄物分類コード表）
22	細分類コード	○	○	9	3	99	20	独自の廃棄物分類を使用する場合、“001”～“999”の範囲で設定 独自名称を使用しない場合は“000”を設定
23	廃棄物の種類	○	○	C	60	G●	21	項番22の細分類コードを“001”～“999”で独自名称を設定した場合はその名称を設定し必須となる 項番22の細分類コードを“000”と設定した場合は初期値を設定
24	廃棄物の名称	○	○	C	60	G●	22	廃棄物の一般的な名称などを設定
25	廃棄物の数量	○	○	9	9	Z9.999	23	廃棄物の数量を設定 整数部 5 桁＋小数点 1 桁＋小数部 3 桁で設定

D 3 1-03 マニフェスト情報／予約情報（処分業者[報告]機能）（放射性物質管理を含む）

項番	項目名称	設定可否		属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		0209	0212					
26	廃棄物の数量単位コード	◇	◇	9	1	99	24	廃棄物の単位を設定（数量単位コード表） 廃棄物の数量を設定した場合に必須
27	数量確定者コード	○	○	9	2	99	25	排出事業者（廃棄物の数量）、収集運搬業者（運搬量）、処分業者（受入量）のうち、どの加入者が入力した数値を確定数量とするかを設定。 "01"：排出事業者 "02"：処分業者 "03"：収集運搬業者(区間1) "04"：収集運搬業者(区間2) "05"：収集運搬業者(区間3) "06"：収集運搬業者(区間4) "07"：収集運搬業者(区間5)
28	荷姿コード	○	○	9	2	99	26	荷姿を設定（荷姿コード表）
29	荷姿の数量	○	○	9	5	Z9	27	荷姿の数量を設定。整数部5桁
30	処分業者情報						-	処分業者[報告]機能では初期値を設定
31	処分業者加入者番号	-	-	C	7	◎	28	処分業者[報告]機能では初期値を設定
32	処分報告不要処分業者情報						-	処分業者[報告]機能では初期値を設定
33	処分業者名	-	-	C	260	G◎	29	処分業者[報告]機能では初期値を設定
34	処分業者の郵便番号	-	-	9	8	〒	30	処分業者[報告]機能では初期値を設定
35	処分業者所在地1	-	-	C	8	G	31	処分業者[報告]機能では初期値を設定
36	処分業者所在地2	-	-	C	40	G	32	処分業者[報告]機能では初期値を設定
37	処分業者所在地3	-	-	C	80	G	33	処分業者[報告]機能では初期値を設定
38	処分業者所在地4	-	-	C	100	G◎	34	処分業者[報告]機能では初期値を設定
39	処分業者電話番号	-	-	9	15	TEL	35	処分業者[報告]機能では初期値を設定
40	処分業者FAX	-	-	9	15	TEL	36	処分業者[報告]機能では初期値を設定
41	処分業者統一許可番号	-	-	9	6	99	37	処分業者[報告]機能では初期値を設定
42	再委託先処分業者加入者番号	-	-	C	7	◎	38	処分業者[報告]機能では初期値を設定
43	処分報告不要再委託処分業者情報						-	処分業者[報告]機能では初期値を設定。
44	再委託先処分業者名	-	-	C	260	G◎	39	処分業者[報告]機能では初期値を設定
45	再委託先処分業者の郵便番号	-	-	9	8	〒	40	処分業者[報告]機能では初期値を設定
46	再委託先処分業者所在地1	-	-	C	8	G	41	処分業者[報告]機能では初期値を設定
47	再委託先処分業者所在地2	-	-	C	40	G	42	処分業者[報告]機能では初期値を設定
48	再委託先処分業者所在地3	-	-	C	80	G	43	処分業者[報告]機能では初期値を設定
49	再委託先処分業者所在地4	-	-	C	100	G◎	44	処分業者[報告]機能では初期値を設定
50	再委託先処分業者電話番号	-	-	9	15	TEL	45	処分業者[報告]機能では初期値を設定

D 3 1-03 マニフェスト情報／予約情報（処分業者[報告]機能）（放射性物質管理を含む）

項番	項目名称	設定可否		属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		0209	0212					
51	再委託先処分業者FAX	—	—	9	15	TEL	46	処分業者[報告]機能では初期値を設定
52	再委託先処分業者統一許可番号	—	—	9	6	99	47	処分業者[報告]機能では初期値を設定
53	処分方法コード	○	○	9	3	99	48	処分方法を設定（処分方法コード表）
54	予約登録マニフェスト修正権限コード	—	—	9	1	99	49	処分業者[報告]機能では初期値を設定
55	最終処分事業場記載フラグ	○	○	9	1	99	50	“0”：委託契約書記載のとおり “1”：最終処分事業場（予定）を記載する
56	中間処理産業廃棄物情報管理方法フラグ	—	—	9	1	99	51	処分業者[報告]機能では初期値を設定
57	有害物質情報件数	◎	◎	9	2	Z9	52	廃棄物情報（大分類コード、中分類コード、小分類コード、細分類コード）に「特別管理産業廃棄物のコード」を設定する場合、有害物質情報レコード（D 0 2）を登録できる 有害物質情報レコード（D 0 2）を使用する場合、その件数を設定 使用しない場合は0を設定する
58	収集運搬情報件数	◎	◎	9	2	Z9	53	収集運搬情報レコード（D 0 3）の件数を設定 予約情報の場合、収集運搬情報を登録しない場合は“0”を設定する
59	最終処分事業場（予定）情報件数	◎	◎	9	3	Z9	54	最終処分事業場（予定）情報レコード（D 0 4）の件数を設定 最終処分事業場記載フラグが1の場合、機能番号が、“0209”で“0”が設定されている場合、データレコードなしの判断となる
60	連絡番号情報件数	◎	◎	9	2	Z9	55	連絡番号情報レコード（D 0 5）の件数を設定 連絡番号情報を使用しない場合は“0”を設定する
61	備考情報件数	◎	◎	9	2	Z9	56	備考情報レコード（D 0 6）の件数を設定 備考情報を使用しない場合は“0”を設定する
62	中間処理産業廃棄物情報件数	—	—	9	4	Z9	57	処分業者[報告]機能では初期値を設定
63	放射性物質情報件数	◎	◎	9	2	Z9	58	放射性物質情報レコード（D 3 2）の件数を設定 放射性物質情報を使用しない場合は“0”を設定する
64	その他 1（旧：行政報告不要区分）	—	—	9	1	Z9	59	処分業者[報告]機能では初期値を設定
65	その他 2	—	—	C	1	●	60	その他 2
66	その他 3	—	—	C	1	●	61	その他 3
67	改行コード（CR／LF）	◎	◎		2		—	レコード区切り文字CR+LF（“0D0A”：1 6 進）

D 3 1-04 マニフェスト情報／予約情報（処分業者[登録]機能）（放射性物質管理を含む）

項番	項目名称	設定可否					属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		0104	0210	0404	0504	0607					
1	レイアウト番号	◎	◎	◎	◎	◎	C	3	○	1	本レイアウト番号を設定 “D31”固定
2	機能番号	◎	◎	◎	◎	◎	9	4	99	2	要求する機能の機能番号を設定 “0104”：2次予約情報の登録(放射性物質管理を含む) “0210”：2次予約情報の修正（排出）(放射性物質管理を含む) “0404”：2次マニフェスト情報の登録(予約情報利用)(放射性物質管理を含む) “0504”：2次マニフェスト情報の登録(新規)(放射性物質管理を含む) “0607”：2次マニフェスト情報の修正(放射性物質管理を含む)
3	マニフェスト番号	—	◎	◎	—	◎	9	11	99	3	マニフェスト番号を設定 機能番号が“0104”、“0504”の場合、結果レコードには情報処理センターが発番したマニフェスト番号が設定される
4	簡易情報取得フラグ	◎	◎	◎	◎	◎	9	1	99	4	簡易結果情報(K 0 1)を結果ファイルとして取得するか否かを指定 “1”：通常結果ファイル要求 “2”：簡易結果ファイル要求
5	E D I レコード識別番号	◇	—	—	◇	—	9	10	Z9	5	E D I レコード識別番号。加入者側が任意に設定できるコード 簡易情報取得フラグが“2”、かつ、要求にマニフェスト番号が含まれない（機能番号が“0104”、“0504”）の場合に必須となる 情報処理センターは本欄に設定された要求コードを結果情報のE D I レコード識別番号欄にそのまま設定 加入者は、結果ファイル受信時にどの要求レコードに対するものか判断するために使用することができる
6	予約登録発行件数	◎	—	—	—	—	9	3	Z9	6	予約登録の発行件数を指定。最大100件を設定可能。 本項目が設定されている場合、結果レコードは件数分返される。結果レコードに本項目は含まれない
7	引渡し日	○	○	◎	◎	◎	9	8	YYYYMMDD	7	廃棄物の引渡し日の日付を設定
8	排出事業場情報									—	処分業者[登録]機能では初期値を設定
9	排出事業場名称	—	—	—	—	—	C	120	G○	8	処分業者[登録]機能では初期値を設定
10	排出事業場所在地の郵便番号	—	—	—	—	—	9	8	〒	9	処分業者[登録]機能では初期値を設定
11	排出事業場所在地 1	—	—	—	—	—	C	8	G	10	処分業者[登録]機能では初期値を設定
12	排出事業場所在地 2	—	—	—	—	—	C	40	G	11	処分業者[登録]機能では初期値を設定
13	排出事業場所在地 3	—	—	—	—	—	C	80	G	12	処分業者[登録]機能では初期値を設定
14	排出事業場所在地 4	—	—	—	—	—	C	100	G○	13	処分業者[登録]機能では初期値を設定
15	排出事業場電話番号	—	—	—	—	—	9	15	TEL	14	処分業者[登録]機能では初期値を設定
16	登録担当者	○	○	○	○	○	C	24	G○	15	登録する担当者を設定

D 3 1-04 マニフェスト情報／予約情報（処分業者[登録]機能）（放射性物質管理を含む）

項番	項目名称	設定可否					属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		0104	0210	0404	0504	0607					
17	引渡し担当者	○	○	◎	◎	◎	C	24	G○	16	産業廃棄物を引渡しした担当者を設定
18	廃棄物情報									-	
19	大分類コード	○	○	◎	◎	◎	9	2	99	17	廃棄物の大分類コードを設定（廃棄物分類コード表）
20	中分類コード	○	○	◎	◎	◎	9	1	99	18	廃棄物の中分類コードを設定（廃棄物分類コード表）
21	小分類コード	○	○	◎	◎	◎	9	1	99	19	廃棄物の小分類コードを設定（廃棄物分類コード表）
22	細分類コード	○	○	◎	◎	◎	9	3	99	20	独自の廃棄物分類を使用する場合、“001”～“999”の範囲で設定 独自名称を使用しない場合は“000”を設定
23	廃棄物の種類	○	○	◇	◇	◇	C	60	G○	21	項番22の細分類コードを“001”～“999”で独自名称を設定した場合はその名称を設定 し必須となる 項番22の細分類コードを“000”と設定した場合は初期値を設定
24	廃棄物の名称	○	○	○	○	○	C	60	G○	22	廃棄物の一般的な名称などを設定
25	廃棄物の数量	○	○	◎	◎	◎	9	9	Z9.999	23	廃棄物の数量を設定 整数部 5 桁＋小数点 1 桁＋小数部 3 桁で設定
26	廃棄物の数量単位コード	◇	◇	◎	◎	◎	9	1	99	24	廃棄物の単位を設定（数量単位コード表） 廃棄物の数量を設定した場合に必須
27	数量確定者コード	○	○	◎	◎	◎	9	2	99	25	排出事業者（廃棄物の数量）、収集運搬業者（運搬量）、処分業者（受入量）のう ち、どの加入者が入力した数値を確定数量とするかを設定。 “01”：排出事業者 “02”：処分業者 “03”：収集運搬業者(区間1) “04”：収集運搬業者(区間2) “05”：収集運搬業者(区間3) “06”：収集運搬業者(区間4) “07”：収集運搬業者(区間5)
28	荷姿コード	○	○	◎	◎	◎	9	2	99	26	荷姿を設定（荷姿コード表）
29	荷姿の数量	○	○	○	○	○	9	5	Z9	27	荷姿の数量を設定 整数部 5 桁

D 3 1-04 マニフェスト情報／予約情報（処分業者[登録]機能）（放射性物質管理を含む）

項番	項目名称	設定可否					属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		0104	0210	0404	0504	0607					
30	処分業者情報									-	機能番号“0210”、“0404”または“0607”では、処分業者情報が設定済みの場合には、同じ情報を設定しなければなりません
31	処分業者加入者番号	○	○	◎	◎	◎	C	7	○	28	処分を委託する処分業者の加入者番号を設定 初期値 : 処分業者が未定 “0000000” : 処分業者が報告不要であることを表す その他 : 処分業者は通常の加入者（排出事業者の加入者番号と等しい場合は自己処分） （本番システム利用時は数字、デモシステム利用時は英数字）
32	処分報告不要処分業者情報									-	処分業者加入者番号が“0000000”の場合に設定
33	処分業者名	◇	◇	◇	◇	◇	C	260	G○	29	処分業者の名称を設定
34	処分業者の郵便番号	○	○	○	○	○	9	8	〒	30	処分業者の連絡先郵便番号を設定
35	処分業者所在地 1	◇	◇	◇	◇	◇	C	8	G	31	処分業者の都道府県名を設定
36	処分業者所在地 2	◇	◇	◇	◇	◇	C	40	G	32	処分業者の市区町村名を設定
37	処分業者所在地 3	○	○	○	○	○	C	80	G	33	処分業者の町域名を設定
38	処分業者所在地 4	○	○	○	○	○	C	100	G○	34	処分業者所在地 1～3 で設定されている所在地以降の所在地を設定
39	処分業者電話番号	○	○	○	○	○	9	15	TEL	35	処分業者の電話番号を設定
40	処分業者FAX	○	○	○	○	○	9	15	TEL	36	処分業者のFAX番号を設定
41	処分業者統一許可番号	○	○	○	○	○	9	6	99	37	処分業者の統一許可番号を設定
42	再委託先処分業者加入者番号	○	○	○	○	○	C	7	○	38	処分を再委託する場合、再委託する処分業者の加入者番号を設定 初期値 : 再委託しない “0000000” : 再委託先処分業者が報告不要であることを表す その他 : 再委託先処分業者は通常の加入者（排出事業者の加入者番号と等しい場合は自己処分） （本番システム利用時は数字、デモシステム利用時は英数字）
43	処分報告不要再委託処分業者情報									-	再委託先処分業者加入者番号が“0000000”の場合に設定
44	再委託先処分業者名	◇	◇	◇	◇	◇	C	260	G○	39	再委託先処分業者の名称を設定
45	再委託先処分業者の郵便番号	○	○	○	○	○	9	8	〒	40	再委託先処分業者の連絡先郵便番号を設定
46	再委託先処分業者所在地 1	◇	◇	◇	◇	◇	C	8	G	41	再委託先処分業者の都道府県名を設定
47	再委託先処分業者所在地 2	◇	◇	◇	◇	◇	C	40	G	42	再委託先処分業者の市区町村名を設定
48	再委託先処分業者所在地 3	○	○	○	○	○	C	80	G	43	再委託先処分業者の町域名を設定
49	再委託先処分業者所在地 4	○	○	○	○	○	C	100	G○	44	再委託先処分業者所在地1～3で設定されている所在地以降の所在地を設定
50	再委託先処分業者電話番号	○	○	○	○	○	9	15	TEL	45	再委託先処分業者の電話番号を設定
51	再委託先処分業者FAX	○	○	○	○	○	9	15	TEL	46	再委託先処分業者のFAX番号を設定

D 3 1 -04 マニフェスト情報／予約情報（処分業者[登録]機能）（放射性物質管理を含む）

項番	項目名称	設定可否					属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		0104	0210	0404	0504	0607					
52	再委託先処分業者統一許可番号	○	○	○	○	○	9	6	99	47	再委託先処分業者の統一許可番号を設定
53	処分方法コード	○	○	○	○	○	9	3	99	48	処分方法を設定（処分方法コード表）
54	予約登録マニフェスト修正権限コード	◎	◎	—	—	—	9	1	99	49	予約情報の修正権限を収集運搬業者、処分業者に付与するか否かを設定 予約情報は必須になる "1"：許可しない、"2"：収集運搬業者に修正許可 "3"：処分業者に修正許可、"4"：収集運搬業者、処分業者に修正許可
55	最終処分事業場記載フラグ	○	○	◎	◎	◎	9	1	99	50	"0"：委託契約書記載のとおり "1"：最終処分事業場（予定）を記載する
56	中間処理産業廃棄物情報管理方法フラグ	◎	◎	◎	◎	◎	9	1	99	51	中間処理産業廃棄物情報の管理方法を設定 "1"：当欄指定のとおり 当該マニフェストの中間処理産業廃棄物情報となる電子、または紙のマニフェストの情報を情報処理センターのデータベースに登録する場合（従来の「1"：通常運用」と同じ） "2"：1次不要 1次マニフェストが不要である場合（法律等で規定する条件を充たして） "3"：帳簿記載のとおり 当該マニフェストの中間処理産業廃棄物情報となる電子、または紙のマニフェストの情報を加入者が管理する帳簿のみで管理し、情報処理センターのデータベースに登録しない場合 機能番号が"0104"、"0210"の場合、「2"：1次不要」は選択不可 Web-EDI機能を利用する場合、「1"：当欄指定のとおり」は選択不可
57	有害物質情報件数	◎	◎	◎	◎	◎	9	2	Z9	52	廃棄物情報（大分類コード、中分類コード、小分類コード、細分類コード）に「特別管理産業廃棄物のコード」を設定する場合、有害物質情報レコード（D 0 2）に登録できる 有害物質情報レコード（D 0 2）を使用する場合、その件数を設定 使用しない場合は0を設定する
58	収集運搬情報件数	◎	◎	◎	◎	◎	9	2	Z9	53	収集運搬情報レコード（D 0 3）の件数を設定 機能番号が"0504"、"0404"、"0607"の場合は最低1件は設定しなければならない。 予約情報の修正（機能番号"0210"）では収集運搬業者を追加することのみ可能。設定済みの収集運搬業者情報の修正は不可 予約情報の場合、収集運搬情報を登録しない場合は"0"を設定する
59	最終処分事業場（予定）情報件数	◎	◎	◎	◎	◎	9	3	Z9	54	最終処分事業場（予定）情報レコード（D 0 4）の件数を設定 最終処分事業場記載フラグが1の場合、機能番号が"0404"、"0504"、"0607"のときは1以上を設定しなければならない。"0104"、"0210"で"0"が設定されている場合、データレコードなしの判断となる

D 3 1-04 マニフェスト情報／予約情報（処分業者[登録]機能）（放射性物質管理を含む）

項番	項目名称	設定可否					属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		0104	0210	0404	0504	0607					
60	連絡番号情報件数	◎	◎	◎	◎	◎	9	2	Z9	55	連絡番号情報レコード（D 0 5）の件数を設定 連絡番号情報を使用しない場合は“0”を設定する
61	備考情報件数	◎	◎	◎	◎	◎	9	2	Z9	56	備考情報レコード（D 0 6）の件数を設定 備考情報を使用しない場合は“0”を設定する
62	中間処理産業廃棄物情報件数	—	—	◇	◇	◇	9	4	Z9	57	1次マニフェスト情報レコード（D 0 8）の件数を設定 当該マニフェストが2次マニフェストである場合、 中間処理産業廃棄物情報管理フラグにより下記のとおり設定 “1”：当欄指定のとおり 1以上を設定しなければならない “2”：1次不要 初期値以外設定不可 “3”：帳簿記載のとおり 初期値以外設定不可
63	放射性物質情報件数	◎	◎	◎	◎	◎	9	2	Z9	58	放射性物質情報レコード（D 3 2）の件数を設定 放射性物質情報を使用しない場合は“0”を設定する
64	その他 1（旧：行政報告不要区分）	○	○	○	○	○	9	1	Z9	59	マニフェスト情報の行政報告可否を“0”（報告する）、“1”（報告しない）で指定する。 （※平成28年3月31日をもって、当項目を廃止する。詳細は、7－1 0．行政報告不要機能の仕様を参照）
65	その他 2	—	—	—	—	—	C	1	◦	60	その他 2
66	その他 3	—	—	—	—	—	C	1	◦	61	その他 3
67	改行コード（CR／LF）	◎	◎	◎	◎	◎		2		—	レコード区切り文字CR+LF（“0D0A”：1 6進）

D 3 2 放射性物質情報

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
1	レイアウト番号	◎	C	3	○	1	本レイアウト番号を設定 “D32”固定
2	機能番号	◎	9	4	99	2	要求する機能の機能番号を設定 “0103”：予約情報の登録（放射性物質管理を含む） “0104”：2次予約情報の登録（放射性物質管理を含む） “0207”：予約情報の修正（排出）（放射性物質管理を含む） “0208”：予約情報の修正（運搬）（放射性物質管理を含む） “0209”：予約情報の修正（処分）（放射性物質管理を含む） “0210”：2次予約情報の修正（排出）（放射性物質管理を含む） “0211”：2次予約情報の修正（運搬）（放射性物質管理を含む） “0212”：2次予約情報の修正（処分）（放射性物質管理を含む） “0403”：マニフェスト情報の登録（予約情報利用）（放射性物質管理を含む） “0404”：2次マニフェスト情報の登録（予約情報利用）（放射性物質管理を含む） “0503”：マニフェスト情報の登録（新規）（放射性物質管理を含む） “0504”：2次マニフェスト情報の登録（新規）（放射性物質管理を含む） “0605”：マニフェスト情報の修正（放射性物質管理を含む） “0607”：2次マニフェスト情報の修正（放射性物質管理を含む）
3	放射性物質コード	◎	C	2	○	3	放射性物質マスタ参照
4	放射性物質検出区分	◎	9	1	99	4	放射線濃度/放射線量の検出結果区分を設定 “1”：検出 “2”：未検出 ※放射性物質コードが表面線量率（“A0”）の場合は、未検出（“2”）は設定不可。
5	放射線値	◇	9	10	Z9.99 又はZ9	5	放射性物質検出区分が検出（“1”）の場合、必須 放射性物質コードにより入力桁が異なる。 ・表面線量率 整数部3桁＋小数点1桁＋小数部2桁で設定 ・放射性セシウム総量、セシウム134、セシウム137 整数部7桁で設定 放射性物質検出区分が未検出（“2”）の場合、初期値を設定
6	放射線値単位CD	◇	9	1	99	6	放射線の単位を設定（放射線値単位マスタ） 放射線値に放射性セシウム総量、セシウム134、セシウム137又は表面線量率の値を設定した場合に必須 表面線量率は、 μ Sv/h（“1”）を設定 放射性セシウム総量、セシウム134、セシウム137は、Bq/Kg（“2”）を設定
7	備考	○※	C	100	G○	7	※放射線物質コード及び放射性物質検出区分により初期値を設定 備考の入力例（下記条件の場合のみ設定可能。） ①放射性物質コードが表面線量率（“A0”） ・放射性物質検出区分が検出（“1”） ” 「測定位置：表面から○cm、バックグラウンドの測定値：○ μ Sv/h」を設定 ②放射性物質コードが放射性セシウム総量（“B0”）、セシウム134（“C1”）又はセシウム137（“C2”） ・放射性物質検出区分が未検出（“2”） ” 「○未満」と入力。（○=検出下限値）を設定
8	改行コード（CR/LF）	◎		2		-	レコード区切り文字CR+LF（“0D0A”：16進）

D 3 3 マニフェスト情報照会(番号指定)(放射性物質管理を含む)

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
1	レイアウト番号	◎	C	3	●	1	本レイアウト番号を設定 “D33”固定
2	機能番号	◎	9	4	99	2	要求する機能の機能番号を設定 “3101”固定
3	条件区分	◎	9	1	99	3	照会する検索条件を設定する。 “1”：マニフェスト番号複数指定 “2”：マニフェスト番号範囲指定
4	マニフェスト番号（予約情報では予約番号）範囲					-	照会マニフェスト番号の範囲を指定 複数指定の場合は初期値
5	開始番号(FROM)	◇	9	11	99	4	項番3が“2”：マニフェスト番号範囲指定の場合 検索開始（FROM）マニフェスト番号を設定
6	終了番号(TO)	◇	9	11	99	5	項番3が“2”：マニフェスト番号範囲指定の場合 検索終了（TO）マニフェスト番号を設定
7	マニフェスト情報基本情報	◎	9	1	99	6	マニフェスト情報基本情報のレコードの照会を設定 “0”：照会情報不要 “1”：照会情報必要
8	マニフェスト情報有害物質情報	◎	9	1	99	7	マニフェスト情報有害物質情報のレコードの照会を設定 “0”：照会情報不要 “1”：照会情報必要
9	マニフェスト情報収集運搬情報	◎	9	1	99	8	マニフェスト情報収集運搬情報のレコードの照会を設定 “0”：照会情報不要 “1”：照会情報必要
10	マニフェスト情報最終処分事業場 （予定）情報	◎	9	1	99	9	マニフェスト情報最終処分事業場（予定）情報のレコードの照会を設定 “0”：照会情報不要 “1”：照会情報必要
11	最終処分終了日・事業場情報	◎	9	1	99	10	最終処分終了日・事業場情報のレコードの照会を設定 “0”：照会情報不要 “1”：照会情報必要
12	マニフェスト情報連絡番号情報	◎	9	1	99	11	マニフェスト情報連絡番号情報のレコードの照会を設定 “0”：照会情報不要 “1”：照会情報必要
13	マニフェスト情報備考情報	◎	9	1	99	12	マニフェスト情報備考情報のレコードの照会を設定 “0”：照会情報不要 “1”：照会情報必要
14	中間処理産業廃棄物情報	◎	9	1	99	13	1次マニフェスト情報のレコードの照会を設定 “0”：照会情報不要 “1”：照会情報必要

D 3 3 マニフェスト情報照会(番号指定)(放射性物質管理を含む)

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
15	取消有無区分	◎	9	1	99	14	照会の対象に取消データを含むか否かを設定 "0": 取消データを含まず "1": 取消データを含む
16	登録区分	◎	9	1	99	15	照会するマニフェスト情報の登録区分を設定 "1": 本登録のみ "2": 予約登録のみ "3": 本登録および予約登録
17	承認待ち情報フラグ	◎	9	1	99	16	マニフェスト情報 承認待ちデータ取得設定 "0": 通常データ取得依頼 "1": 承認待ちデータ取得依頼
18	マニフェスト情報照会 (番号複数指定) 件数	◎	9	3	29	17	条件区分が"1"の場合 マニフェスト情報照会 (番号複数指定) (D25) の件数を設定 条件区分が"2"の場合 "0"を設定
19	放射性物質情報	◎	9	1	99	18	放射性物質情報のレコードの照会を設定 "0": 照会情報不要 "1": 照会情報必要
20	改行コード (CR/LF)	◎		2		-	レコード区切り文字CR+LF ("0D0A": 1 6 進)

D 3 4 マニフェスト情報照会（条件検索）（放射性物質管理を含む）

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
1	レイアウト番号	◎	C	3	●	1	本レイアウト番号を設定 “D34”固定
2	機能番号	◎	9	4	99	2	要求する機能の機能番号を設定 “3201”固定
3	抽出日区分	◎	9	1	99	3	照会するマニフェスト抽出日を設定 “0”：抽出日を指定しない “1”：引渡し日 “2”：登録日 “3”：最終更新日 “4”：課金発生日
4	抽出日（FROM）	◇	9	8	YYYYMMDD	4	項番3の日付に対する抽出日のFROMを設定 抽出日区分が“0”：抽出日を指定しない場合は初期値を設定
5	抽出日（TO）	◇	9	8	YYYYMMDD	5	項番4の日付に対する抽出日のTOを設定 抽出日区分が“0”：抽出日を指定しない場合は初期値を設定
6	登録区分	◎	9	1	99	6	照会するマニフェスト情報の登録区分を設定 “1”：本登録のみ “2”：予約登録のみ “3”：本登録および予約登録
7	対象マニフェスト情報	◎	9	1	99	7	次の照会条件を設定 “1”：すべてのマニフェスト情報 “2”：運搬終了 未報告／報告済み “3”：処分終了 未報告／報告済み “4”：最終処分終了 未報告／報告済み
8	報告区分	◇	9	1	99	8	項番7の対象マニフェスト情報で、2か3か4を指定した場合のみ報告区分を設定 “1”：報告済 “2”：未報告
9	マニフェスト情報基本情報	◎	9	1	99	9	マニフェスト情報基本情報のレコードの照会を設定 “0”：照会情報不要 “1”：照会情報必要
10	マニフェスト情報有害物質情報	◎	9	1	99	10	マニフェスト情報有害物質情報のレコードの照会を設定 “0”：照会情報不要 “1”：照会情報必要
11	マニフェスト情報収集運搬情報	◎	9	1	99	11	マニフェスト情報収集運搬情報のレコードの照会を設定 “0”：照会情報不要 “1”：照会情報必要
12	マニフェスト情報最終処分事業場（予定）情報	◎	9	1	99	12	マニフェスト情報最終処分事業場（予定）情報のレコードの照会を設定 “0”：照会情報不要 “1”：照会情報必要

D 3 4 マニフェスト情報照会（条件検索）（放射性物質管理を含む）

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
13	最終処分終了日・事業場情報	◎	9	1	99	13	最終処分終了日・事業場情報のレコードの照会を設定 "0"：照会情報不要 "1"：照会情報必要
14	マニフェスト情報連絡番号情報	◎	9	1	99	14	マニフェスト情報連絡番号情報のレコードの照会を設定 "0"：照会情報不要 "1"：照会情報必要
15	マニフェスト情報備考情報	◎	9	1	99	15	マニフェスト情報備考情報のレコードの照会を設定 "0"：照会情報不要 "1"：照会情報必要
16	中間処理産業廃棄物情報	◎	9	1	99	16	1 次マニフェスト情報のレコードの照会を設定 "0"：照会情報不要 "1"：照会情報必要
17	取消有無区分	◎	9	1	99	17	照会の対象に取消データを含むか否かを設定 "0"：取消データを含まず "1"：取消データを含む
18	放射性物質情報	◎	9	1	99	18	放射性物質情報のレコードの照会を設定 "0"：照会情報不要 "1"：照会情報必要
19	改行コード（CR／LF）	◎		2		-	レコード区切り文字CR+LF（"0D0A"：1 6 進）

D 4 1 マニフェスト情報登録（W e b方式C S Vフォーマット対応）

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
1	レイアウト番号	◎	C	3	○	1	本レイアウト番号を設定 “D41”固定
2	機能番号	◎	9	4	99	2	送信する機能の機能番号を設定 “0505”：マニフェスト情報の登録(新規：CSVフォーマット対応)
3	マニフェスト番号	—	9	11	99	3	マニフェスト番号を設定 機能番号が“0505”の場合、結果レコードには情報処理センターが発番したマニフェスト番号が設定される
4	連絡番号1	○	C	20	○	4	
5	連絡番号2	○	C	20	○	5	
6	連絡番号3	○	C	20	○	6	
7	引渡し日	◎	9	10	YYYY/MM/DD	7	廃棄物の引渡し日の日付を設定
8	排出事業場（コード）（要基本設定）	◎	9	10	Z9	8	[排出事業場設定]に設定した排出事業場コード
9	引渡し担当者	◎	C	24	G○	9	産業廃棄物を引渡しした担当者を設定
10	登録担当者	○	C	24	G○	10	登録する担当者を設定
11	廃棄物の種類（コード）（要基本設定）	◎	9	7	99	11	[廃棄物の種類設定]に設定した廃棄物の分類コード（大+中+小+細）
12	廃棄物の名称	○	C	60	G○	12	廃棄物の一般的な名称などを設定
13	廃棄物の数量	◎	9	9	Z9.999	13	廃棄物の数量を設定 整数部5桁＋小数点1桁＋小数部3桁で設定
14	廃棄物の数量単位（コード）	◎	9	1	99	14	廃棄物の単位を設定（数量単位コード表） 廃棄物の数量を設定した場合に必須
15	荷姿（コード）	◎	9	2	99	15	荷姿を設定（荷姿コード表）
16	荷姿の数量	○	9	5	Z9	16	荷姿の数量を設定 整数部5桁
17	数量の確定者（コード）	◎	9	2	99	17	排出事業者（廃棄物の数量）、収集運搬業者（運搬量）、処分業者（受入量）のうち、どの加入者が入力した数値を確定数量とするかを設定。 “01”：排出事業者 “02”：処分業者 “03”：収集運搬業者(区間1) “04”：収集運搬業者(区間2) “05”：収集運搬業者(区間3) “06”：収集運搬業者(区間4) “07”：収集運搬業者(区間5)
18	有害物質1（コード）	○	9	2	99	18	【有害物質マスタ】から設定（01～24）
19	有害物質2（コード）	○	9	2	99	19	【有害物質マスタ】から設定（01～24）
20	有害物質3（コード）	○	9	2	99	20	【有害物質マスタ】から設定（01～24）
21	有害物質4（コード）	○	9	2	99	21	【有害物質マスタ】から設定（01～24）

D 4 1 マニフェスト情報登録（W e b 方式C S V フォーマット対応）

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
22	有害物質5（コード）	○	9	2	99	22	【有害物質マスタ】から設定（01～24）
23	有害物質6（コード）	○	9	2	99	23	【有害物質マスタ】から設定（01～24）
24	〔区間1〕収集運搬業者加入者番号（要基本設定）	◎	C	7	◎	24	[収集運搬業者設定]に設定した加入者番号 （本番システム利用時は数字、デモシステム利用時は英数字）
25	〔区間1〕再委託収集運搬業者加入者番号（要基本設定）	○	C	7	◎	25	[収集運搬業者設定]に設定した加入者番号 （本番システム利用時は数字、デモシステム利用時は英数字）
26	〔区間1〕運搬方法（コード）	○	9	1	99	26	【運搬方法マスタ】から設定（1～4）
27	〔区間1〕車両番号	○	C	30	G◎	27	
28	〔区間1〕運搬担当者	○	C	24	G◎	28	
29	〔区間1〕運搬先事業場加入者番号（要基本設定）	○	C	7	◎	29	【区間分割の運用を行う場合】積替・保管施設を保有する加入者の加入者番号（最終区間は設定が不要です） （本番システム利用時は数字、デモシステム利用時は英数字）
30	〔区間1〕運搬先事業場（コード）（要基本設定）	○	9	3※	99	30	【区間分割の運用を行う場合】№26収集運搬業者が保有する積替・保管施設の事業場番号（最終区間は設定が不要です） ※自己積替・保管施設または、報告不要業者積替・保管施設または、公共積替・保管施設を使用する場合は、10byte
31	〔区間2〕収集運搬業者加入者番号（要基本設定）	○	C	7	◎	31	[収集運搬業者設定]に設定した加入者番号 （本番システム利用時は数字、デモシステム利用時は英数字）
32	〔区間2〕再委託収集運搬業者加入者番号（要基本設定）	○	C	7	◎	32	[収集運搬業者設定]に設定した加入者番号 （本番システム利用時は数字、デモシステム利用時は英数字）
33	〔区間2〕運搬方法（コード）	○	9	1	99	33	【運搬方法マスタ】から設定（1～4）
34	〔区間2〕車両番号	○	C	30	G◎	34	
35	〔区間2〕運搬担当者	○	C	24	G◎	35	
36	〔区間2〕運搬先事業場加入者番号（要基本設定）	○	C	7	◎	36	【区間分割の運用を行う場合】積替・保管施設を保有する加入者の加入者番号（最終区間は設定が不要です） （本番システム利用時は数字、デモシステム利用時は英数字）
37	〔区間2〕運搬先事業場（コード）（要基本設定）	○	9	3※	99	37	【区間分割の運用を行う場合】№26収集運搬業者が保有する積替・保管施設の事業場番号（最終区間は設定が不要です） ※自己積替・保管施設または、報告不要業者積替・保管施設または、公共積替・保管施設を使用する場合は、10byte
38	〔区間3〕収集運搬業者加入者番号（要基本設定）	○	C	7	◎	38	[収集運搬業者設定]に設定した加入者番号 （本番システム利用時は数字、デモシステム利用時は英数字）
39	〔区間3〕再委託収集運搬業者加入者番号（要基本設定）	○	C	7	◎	39	[収集運搬業者設定]に設定した加入者番号 （本番システム利用時は数字、デモシステム利用時は英数字）
40	〔区間3〕運搬方法（コード）	○	9	1	99	40	【運搬方法マスタ】から設定（1～4）
41	〔区間3〕車両番号	○	C	30	G◎	41	
42	〔区間3〕運搬担当者	○	C	24	G◎	42	

D 4 1 マニフェスト情報登録（Web方式CSVフォーマット対応）

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
43	〔区間3〕 運搬先事業場加入者番号（要基本設定）	○	C	7	◎	43	【区間分割の運用を行う場合】 積替・保管施設を保有する加入者の加入者番号（最終区間は設定が不要です） （本番システム利用時は数字、デモシステム利用時は英数字）
44	〔区間3〕 運搬先事業場（コード）（要基本設定）	○	9	3※	99	44	【区間分割の運用を行う場合】 No.26収集運搬業者が保有する積替・保管施設の事業場番号（最終区間は設定が不要です） ※自己積替・保管施設または、報告不要業者積替・保管施設または、公共積替・保管施設を使用する場合は、10byte
45	〔区間4〕 収集運搬業者加入者番号（要基本設定）	○	C	7	◎	45	〔収集運搬業者設定〕に設定した加入者番号 （本番システム利用時は数字、デモシステム利用時は英数字）
46	〔区間4〕 再委託収集運搬業者加入者番号（要基本設定）	○	C	7	◎	46	〔収集運搬業者設定〕に設定した加入者番号 （本番システム利用時は数字、デモシステム利用時は英数字）
47	〔区間4〕 運搬方法（コード）	○	9	1	99	47	【運搬方法マスタ】から設定（1～4）
48	〔区間4〕 車両番号	○	C	30	G◎	48	
49	〔区間4〕 運搬担当者	○	C	24	G◎	49	
50	〔区間4〕 運搬先事業場加入者番号（要基本設定）	○	C	7	◎	50	【区間分割の運用を行う場合】 積替・保管施設を保有する加入者の加入者番号（最終区間は設定が不要です） （本番システム利用時は数字、デモシステム利用時は英数字）
51	〔区間4〕 運搬先事業場（コード）（要基本設定）	○	9	3※	99	51	【区間分割の運用を行う場合】 No.26収集運搬業者が保有する積替・保管施設の事業場番号（最終区間は設定が不要です） ※自己積替・保管施設または、報告不要業者積替・保管施設または、公共積替・保管施設を使用する場合は、10byte
52	〔区間5〕 収集運搬業者加入者番号（要基本設定）	○	C	7	◎	52	〔収集運搬業者設定〕に設定した加入者番号 （本番システム利用時は数字、デモシステム利用時は英数字）
53	〔区間5〕 再委託収集運搬業者加入者番号（要基本設定）	○	C	7	◎	53	〔収集運搬業者設定〕に設定した加入者番号 （本番システム利用時は数字、デモシステム利用時は英数字）
54	〔区間5〕 運搬方法（コード）	○	9	1	99	54	【運搬方法マスタ】から設定（1～4）
55	〔区間5〕 車両番号	○	C	30	G◎	55	
56	〔区間5〕 運搬担当者	○	C	24	G◎	56	
57	〔区間5〕 運搬先事業場加入者番号（要基本設定）	○	C	7	◎	57	【区間分割の運用を行う場合】 積替・保管施設を保有する加入者の加入者番号（最終区間は設定が不要です） （本番システム利用時は数字、デモシステム利用時は英数字）
58	〔区間5〕 運搬先事業場（コード）（要基本設定）	○	9	3※	99	58	【区間分割の運用を行う場合】 No.26収集運搬業者が保有する積替・保管施設の事業場番号（最終区間は設定が不要です） ※自己積替・保管施設または、報告不要業者積替・保管施設または、公共積替・保管施設を使用する場合は、10byte
59	処分業者加入者番号（要基本設定）	◎	C	7	◎	59	〔処分業者設定〕に設定した加入者番号 （本番システム利用時は数字、デモシステム利用時は英数字）
60	再委託処分業者加入者番号（要基本設定）	○	C	7	◎	60	〔処分業者設定〕に設定した加入者番号 （本番システム利用時は数字、デモシステム利用時は英数字）

D 4 1 マニフェスト情報登録（W e b 方式C S Vフォーマット対応）

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
61	処分事業場（コード）（要基本設定）	◎	9	3※	99	61	[処分業者設定]に設定した処分事業場番号 ※自己処分事業場または、報告不要処分事業場を使用する場合は、10byte
62	処分方法（コード）	○	9	3	99	62	処分方法を設定（処分方法コード表）
63	最終処分事業場登録区分	◎	9	1	99	63	“0”：委託契約書記載のとおり “1”：最終処分事業場（予定）を記載する
64	最終処分事業場1（コード）（要基本設定）	○	9	10	99	64	[最終処分事業場設定]に設定した最終処分事業場コード
65	最終処分事業場2（コード）（要基本設定）	○	9	10	99	65	[最終処分事業場設定]に設定した最終処分事業場コード
66	最終処分事業場3（コード）（要基本設定）	○	9	10	99	66	[最終処分事業場設定]に設定した最終処分事業場コード
67	最終処分事業場4（コード）（要基本設定）	○	9	10	99	67	[最終処分事業場設定]に設定した最終処分事業場コード
68	最終処分事業場5（コード）（要基本設定）	○	9	10	99	68	[最終処分事業場設定]に設定した最終処分事業場コード
69	最終処分事業場6（コード）（要基本設定）	○	9	10	99	69	[最終処分事業場設定]に設定した最終処分事業場コード
70	最終処分事業場7（コード）（要基本設定）	○	9	10	99	70	[最終処分事業場設定]に設定した最終処分事業場コード
71	最終処分事業場8（コード）（要基本設定）	○	9	10	99	71	[最終処分事業場設定]に設定した最終処分事業場コード
72	最終処分事業場9（コード）（要基本設定）	○	9	10	99	72	[最終処分事業場設定]に設定した最終処分事業場コード
73	最終処分事業場10（コード）（要基本設定）	○	9	10	99	73	[最終処分事業場設定]に設定した最終処分事業場コード
74	備考1	○	C	50	G☉	74	
75	備考2	○	C	50	G☉	75	
76	備考3	○	C	50	G☉	76	
77	備考4	○	C	50	G☉	77	
78	備考5	○	C	50	G☉	78	
79	改行コード（CR/LF）	◎		2		-	レコード区切り文字CR+LF（“0D0A”：1 6 進）

D 5 1 電子契約情報の登録・削除・閲覧

項番	項目名称	設定可否			属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		4100	4200	4300					
1	レイアウト番号	◎	◎	◎	C	3	○	1	本レイアウト番号を設定 “D51”固定
2	機能番号	◎	◎	◎	9	4	99	2	要求する機能の機能番号を設定 “4100”：電子契約情報の登録 “4200”：電子契約情報の削除 “4300”：電子契約情報の照会
3	電子契約キー情報	◎	◎	◎	C	20	○	3	電子契約のキー情報（A S P 事業者とのリンク情報、ユニークとすること）
4	契約種別	◎	-	-	9	1	99	4	契約内容の種別を示す “1”：排出事業者と収集運搬業者との契約 “2”：排出事業者と処分業者との契約 “3”：排出事業者と収集運搬・処分業者との契約 “4”：処分（登録）と収集運搬業者との契約 “5”：処分（登録）と処分業者との契約 “6”：処分（登録）と収集運搬・処分業者との契約
5	保管期間	◎	-	-	9	2	99	5	JWNET内の電子契約情報の保存期間（年）。1～11の範囲で値を記入する ※保管期間を経過しても、電子契約情報はJWサーバーから削除されません。 削除する場合は、機能番号「4300」にて要求ファイルを送信する必要があります。 本項目は、管理用の項目として使用してください。
6	電子契約データ	◎	-	-	xml 形式1	-	-	6	機能番号が“4100”の時、記入する
7	電子契約ファイル	◎	-	-	xml 形式2	-	-	7	機能番号が“4100”の時、PDFの契約ファイルをbase64Encode変換したテキストを記入する
8	改行コード（CR/LF）	◎	◎	◎		2		-	レコード区切り文字CR+LF（“0D0A”：1 6 進）

※レイアウト番号“D51”を使用する要求ファイルにおいては、1要求ファイルにつき1処理件数としてください。（「HD2 加入者情報」の項番5の処理情報レコード件数を1件とすること）

一度に大量のデータの送受信を行うと、E D I 方式全体の処理負荷が増大するため、1要求ファイルには必ず1件の処理データとしてください。

D 6 0 処分終了報告情報(再資源化等情報含む)

項番	項目名称	設定可否		属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		1501 1601	1700					
1	レイアウト番号	◎	◎	C	3	●	1	本レイアウト番号を設定 “D60”固定
2	機能番号	◎	◎	9	4	99	2	要求する機能の機能番号を設定 “1501”：処分終了報告（再資源化等情報を含む） “1601”：処分終了報告の修正（再資源化等情報を含む） “1700”：再資源化等情報の修正
3	マニフェスト番号	◎	◎	9	11	99	3	報告及び修正を行うマニフェスト番号を設定
4	簡易情報取得フラグ	◎	◎	9	1	99	4	簡易結果情報(K 0 1)を結果ファイルとして取得するか否かを指定 “1”：通常結果ファイル要求 “2”：簡易結果ファイル要求
5	処分終了日	◎	—	9	8	YYYYMMDD	5	処分が終了した日付を設定
6	廃棄物の受領日	○	—	9	8	YYYYMMDD	6	廃棄物を受領した日付を設定
7	受入量	○	—	9	9	Z9. 999	7	受け入れた廃棄物の数量を設定 整数部 5 桁＋小数点 1 桁＋小数部 3 桁で設定
8	受入量の単位コード	◇	—	9	1	99	8	受入量の単位を設定（数量単位コード表） 受入量を設定した場合に必須
9	運搬担当者	○	—	C	24	G●	9	運搬を行った担当者を設定
10	車両番号	○	—	C	30	G●	10	運搬に使用した車両の車両番号を設定
11	報告担当者	○	—	C	24	G●	11	処分終了報告を行う担当者を設定
12	処分担当者	◎	—	C	24	G●	12	処分を行った担当者を設定
13	備考	○	—	C	256	G●	13	排出事業者に連絡する内容などを自由に設定
14	報告区分	◎	—	9	1	99	14	処分終了報告の区分を設定 “1”：中間処理 “2”：最終処分
15	再資源化等情報件数	◎	◎	9	3	Z9	15	機能番号：“1501”の場合 ・報告区分が“2”：最終処分の場合 再資源化等情報のレコード（D62）の件数に“1”以上を設定 ・報告区分が“1”：中間処理の場合 “0”を設定する 機能番号：“1601”の場合 ・報告区分を“1”：中間処理 から “2”：最終処分 に変更の場合 再資源化等情報のレコード（D62）の件数に“1”以上を設定 ・上記以外の場合 “0”を設定する※ （※再資源化等情報の修正を行いたい場合は、「1700：再資源化等情報の修正」で行ってくだ さい。） 機能番号：“1700”の場合 ・再資源化等情報のレコード（D62）の件数に“1”以上を設定
16	基準重量	◇	◎	9	14	Z9. 999	16	再資源化等情報件数に“1”以上を設定した場合に必須 再資源化等情報のレコード（D62）のマニフェスト区分が“1”の各処分量の合算値と等しい値を 設定 整数部 1 0 桁＋小数点 1 桁＋小数部 3 桁で設定
17	基準重量単位コード	◇	◎	9	1	99	17	基準重量を設定した場合に必須 基準重量の単位 “3”：kg 固定
18	改行コード（CR/LF）	◎	◎		2		—	レコード区切り文字CR+LF（“0D0A”：1 6 進）

D 6 1 最終処分終了報告情報(再資源化等情報含む)

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
1	レイアウト番号	◎	C	3	○	1	本レイアウト番号を設定 “D61”固定
2	機能番号	◎	9	4	99	2	要求する機能の機能番号を設定 “2001”固定
3	マニフェスト番号	◎	9	11	99	3	最終処分終了報告を行うマニフェスト番号を設定
4	簡易情報取得フラグ	◎	9	1	99	4	簡易結果情報(K 0 1)を結果ファイルとして取得するか否かを指定 “1”：通常結果ファイル要求 “2”：簡易結果ファイル要求
5	再資源化等情報件数	◎	9	3	Z9	5	再資源化等情報のレコード (D62) の件数に“1”以上を設定
6	基準重量	◎	9	14	Z9. 999	6	再資源化等情報のレコード (D62) のマニフェスト区分が“1”の各処分量の合算値と等しい値を設定 整数部 1 0 桁＋小数点 1 桁＋小数部 3 桁で設定
7	基準重量単位コード	◎	9	1	99	7	基準重量を設定した場合に必須 基準重量の単位 “3”：kg 固定
8	改行コード (CR／LF)	◎		2		-	レコード区切り文字CR+LF (“0D0A”： 1 6 進)

D 6 2 再資源化等情報

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
1	レイアウト番号	◎	C	3	○	1	本レイアウト番号を設定 “D62”固定
2	機能番号	◎	9	4	99	2	要求する機能の機能番号を設定 “1501”：処分終了報告（再資源化等情報を含む） “1601”：処分終了報告の修正（再資源化等情報を含む） “1700”：再資源化等情報の修正※ “2001”：最終処分終了報告（再資源化等情報を含む） ※最終処分終了報告後の再資源化等情報の修正は不可 最終処分終了報告の取消後、再度、最終処分終了報告と共に再資源化等情報の登録が必要
3	マニフェスト番号	◎	9	11	99	3	処分終了報告、最終処分終了報告、再資源化等情報の修正を行うマニフェスト番号を設定
4	マニフェスト区分	◎	9	2	Z9	4	“1”：1次マニフェスト、“2”：2次マニフェスト、“3”：3次マニフェスト… “1”～“99”までの値を設定
5	処分業者情報					-	
6	許可番号	◎	9	6	99	5	産業廃棄物処理業の許可証記載の許可番号の下6桁 報告不要業者の場合は“999999”を設定
7	処分業者名称	◎	C	260	G○	6	処分業者の名称を設定
8	処分事業場名称	◎	C	120	G○	7	処分事業場の名称を設定
9	処分事業場の郵便番号	○	9	8	T	8	処分事業場所在地の郵便番号を設定
10	処分事業場所在地 1	◎	C	8	G	9	処分事業場所在地の都道府県名を設定
11	処分事業場所在地 2	◎	C	40	G	10	処分事業場所在地の市区町村名を設定
12	処分事業場所在地 3	○	C	80	G	11	処分事業場所在地の町域名を設定
13	処分事業場所在地 4	○	C	100	G○	12	処分事業場所在地 1～3 で設定されている所在地以降の所在地を設定
14	処分事業場電話番号	○	9	15	TEL	13	処分事業場所在地の電話番号を設定
15	処分事業場予備項目1	—	C	100	G○	14	初期値を設定する
16	処分事業場予備項目2	—	C	10	G○	15	初期値を設定する
17	処理前廃棄物情報					-	※マニフェスト区分が “2”：2次マニフェスト 以降の場合に設定（必須） ※紐づき元の処理後物分類コードと共通の値を設定する
18	処理前廃棄物名称	◇	C	100	G○	16	項番23の処理前廃棄物細分類コードを“000”と設定した場合は、初期値を設定 項番23の処理前廃棄物細分類コードを“001”～“999”と設定した場合は、処理前の中間処理後廃棄物の種類を示す独自名称を設定（必須）
19	処理前廃棄物種類種別	◇	9	1	99	17	処理前廃棄物の種別 “1”：廃棄物 固定
20	処理前廃棄物大分類コード	◇	9	2	99	18	処理前廃棄物の大分類コードを設定（処理後物分類コードと共通）
21	処理前廃棄物中分類コード	◇	9	2	99	19	処理前廃棄物の中分類コードを設定（処理後物分類コードと共通）
22	処理前廃棄物小分類コード	◇	9	2	99	20	処理前廃棄物の小分類コードを設定（処理後物分類コードと共通）
23	処理前廃棄物細分類コード	◇	9	3	99	21	独自の処理前廃棄物の分類を使用する場合、“001”～“999”の範囲で設定 独自名称を使用しない場合は“000”を設定

D 6 2 再資源化等情報

項番	項目名称	設定可否	属性	バ ー 数	編集	CSV 位置	項目説明
24	処分方法情報					-	
25	処分方法表示名	◎	C	260	G○	22	処分方法の表示用名称 処分方法コード1～4の名称を「/」（全角スラッシュ）で連結した文字列、または任意名称
26	処分方法コード1	◎	9	3	99	23	処分の工程を構成する1つ目の処分方法を示すコード（処分方法コード表） 1つ目のコードは設定必須
27	処分方法コード2	◎	9	3	99	24	処分の工程を構成する2つ目の処分方法を示すコード（処分方法コード表） 処分方法コード2がなければ、処分方法コード2～4全てに“000”を設定
28	処分方法コード3	◎	9	3	99	25	処分の工程を構成する3つ目の処分方法を示すコード（処分方法コード表） 処分方法コード3がなければ、処分方法コード3、4には“000”を設定
29	処分方法コード4	◎	9	3	99	26	処分の工程を構成する4つ目の処分方法を示すコード（処分方法コード表） 処分方法コード4がなければ“000”を設定
30	処分方法コード5（予備項目）	—	9	3	99	27	初期値を設定する
31	主たる処分方法コード	◎	9	3	99	28	処分方法コード1～4のうち、主たる処分方法のコード
32	処分方法予備項目1	—	C	100	G○	29	初期値を設定する
33	処分方法予備項目2	—	C	10	G○	30	初期値を設定する
34	処分量情報					-	
35	処分量	◎	9	14	Z9.999	31	当該処分方法で処分した廃棄物の数量を設定 整数部10桁＋小数点1桁＋小数部3桁で設定
36	処分量単位コード	◎	9	1	99	32	処分量の単位 “3”:kg 固定 処分量を設定した場合は設定必須
37	処理後物情報					-	
38	処理後物種類名称	◇	C	100	G○	33	項番43の処理後物細分類コードを“000”と設定した場合は、初期値を設定 項番43の処理後物細分類コードを“001”～“999”と設定した場合は、再資源化物（中間処理後廃棄物）の種類を示す処理後物の独自名称を設定（必須）
39	処理後物種類種別	◎	9	1	99	34	処理後物の種別 “1”:廃棄物、“2”:再資源化物
40	処理後物大分類コード	◎	9	2	99	35	処理後物の大分類コードを設定（処理後物分類コード表）
41	処理後物中分類コード	◎	9	2	99	36	処理後物の中分類コードを設定（処理後物分類コード表）
42	処理後物小分類コード	◎	9	2	99	37	処理後物の小分類コードを設定（処理後物分類コード表）
43	処理後物細分類コード	◎	9	3	99	38	独自の処理後物の分類を使用する場合、“001”～“999”の範囲で設定 独自名称を使用しない場合は“000”を設定
44	処理後物量	◎	9	15	Z9.999	39	当該中間処理により生じた処理後物の数量を設定 整数部11桁＋小数点1桁＋小数部3桁で設定
45	処理後物量単位コード	◎	9	1	99	40	処理後物量の単位 “3”:kg 固定 処理後物量を設定した場合は設定必須
46	処理後物予備項目1	—	C	100	G○	41	初期値を設定する
47	処理後物予備項目2	—	C	10	G○	42	初期値を設定する

D 6 2 再資源化等情報

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV位置	項目説明
48	最終処分終了報告フラグ	◎	9	1	99	43	機能番号が“1501”、“1601”、“1700”の場合 ・“0”:報告未対象 を設定 機能番号が“2001”の場合 ・報告対象が中間処理の場合は“0”:報告未対象 を設定 ・報告対象が最終処分終了報告の場合は“1”:報告対象 を設定 (※処分方法コード1～処分方法コード4に「最終処分系(9XX)」を含む場合は、最終処分終了報告フラグは必ず“1”:報告対象 を設定しなければなりません)
49	最終処分終了日	◇	9	8	YYYYMMDD	44	最終処分終了報告フラグが“1”:報告対象 の場合は、最終処分終了日を設定(必須)
50	マニフェスト番号/交付番号	○	9	11	99	45	最終処分終了報告フラグが“1”:報告対象 の場合 ・2次マニフェストが紙の場合 当該2次マニフェストの交付番号を設定 ・2次マニフェストが電子マニフェストの場合 当該2次マニフェスト情報のマニフェスト番号を設定
51	再資源化情報備考	○	C	100	G○	46	再資源化情報に関する内容などを自由に設定
52	改行コード(CR/LF)	◎		2		-	レコード区切り文字CR+LF(“0D0A”:16進)

D 6 3 再資源化等情報の照会（番号指定）

項番	項目名称	設定可否	属性	バ ー ン 数	編集	CSV 位置	項目説明
1	レイアウト番号	◎	C	3	○	1	本レイアウト番号を設定 “D63”固定
2	機能番号	◎	9	4	99	2	要求する機能の機能番号を設定 “3102”固定
3	条件区分	◎	9	1	99	3	照会する検索条件を設定する。 “1”：マニフェスト番号複数指定 “2”：マニフェスト番号範囲指定
4	マニフェスト番号範囲					-	
5	開始番号（FROM）	◇	9	11	99	4	条件区分が“2”：マニフェスト番号範囲指定の場合 検索開始（FROM）マニフェスト番号を設定
6	終了番号（TO）	◇	9	11	99	5	条件区分が“2”：マニフェスト番号範囲指定の場合 検索終了（TO）マニフェスト番号を設定
7	マニフェスト情報照会（番号複数指定）件数	◎	9	3	Z9	6	条件区分が“1”：マニフェスト番号複数指定の場合 マニフェスト情報照会（番号複数指定）（D25）の件数を設定 条件区分が“2”：マニフェスト番号範囲指定の場合 “0”を設定
8	改行コード（CR／LF）	◎		2		-	レコード区切り文字CR+LF（“0D0A”：1 6 進）

D 6 4 再資源化等情報の照会（条件検索）

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
1	レイアウト番号	◎	C	3	○	1	本レイアウト番号を設定 “D64”固定
2	機能番号	◎	9	4	99	2	要求する機能の機能番号を設定 “3202”固定
3	抽出日区分	◎	9	1	99	3	照会するマニフェスト抽出日を設定 “1”：引渡し日 “2”：登録日 “3”：最終更新日
4	抽出日（FROM）	◇	9	8	YYYYMMDD	4	項番3の日付に対する抽出日のFROMを設定
5	抽出日（TO）	◇	9	8	YYYYMMDD	5	項番4の日付に対する抽出日のTOを設定
6	改行コード（CR/LF）	◎		2		-	レコード区切り文字CR+LF（“0D0A”：16進）

5-4. 結果ファイルレイアウトの項目説明

項番	項目に対する番号を表します。																											
項目名称	項目に対する名称を表します。																											
設定可否	<table><tr><td>●</td><td>加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す</td></tr><tr><td>◎</td><td>情報処理センターで設定する（データベースに値がない場合は初期値を返す）</td></tr><tr><td>—</td><td>初期値設定項目</td></tr></table>			●	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す	◎	情報処理センターで設定する（データベースに値がない場合は初期値を返す）	—	初期値設定項目																			
●	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す																											
◎	情報処理センターで設定する（データベースに値がない場合は初期値を返す）																											
—	初期値設定項目																											
属性	各項目に設定する文字の属性を表します。 <table><tr><td>9</td><td>数字 初期値は""（NULL）を設定</td></tr><tr><td>C</td><td>半角英数字（半角カタカナは不可）又は全角文字 初期値は""（NULL）を設定</td></tr><tr><td>XML形式1</td><td>レイアウトはXML形式レイアウトに定める</td></tr><tr><td>XML形式2</td><td>PDFファイルをbase64Encode変換したファイル</td></tr></table>			9	数字 初期値は""（NULL）を設定	C	半角英数字（半角カタカナは不可）又は全角文字 初期値は""（NULL）を設定	XML形式1	レイアウトはXML形式レイアウトに定める	XML形式2	PDFファイルをbase64Encode変換したファイル																	
9	数字 初期値は""（NULL）を設定																											
C	半角英数字（半角カタカナは不可）又は全角文字 初期値は""（NULL）を設定																											
XML形式1	レイアウトはXML形式レイアウトに定める																											
XML形式2	PDFファイルをbase64Encode変換したファイル																											
バイト数	各項目の最大バイト数を表します。 必要なバイト数を設定するが、項目によっては規定の文字数を埋める必要があるものがあります。																											
編集	<table><tr><th>属性</th><th>表記</th><th>編集方法</th></tr><tr><td rowspan="7">9</td><td>YYYYMMDD</td><td>日付項目 西暦年月日</td></tr><tr><td>HHMMSS</td><td>時刻項目 24時間表記時分秒</td></tr><tr><td>99</td><td>値の無い桁に0を埋める 例) 8 -> 08</td></tr><tr><td>Z9</td><td>最大バイト数以内の必要な桁数だけセットする 例) 8 -> 8</td></tr><tr><td>Z9.999</td><td>整数部 5 桁＋小数点 1 桁＋小数部 3 桁で設定 例) 50->50.000</td></tr><tr><td>〒</td><td>999-9999 “-”は半角</td></tr><tr><td>TEL</td><td>市外局番-局番-加入番号 “-”は半角</td></tr><tr><td rowspan="3">C</td><td>◦</td><td>半角英数字設定</td></tr><tr><td>G</td><td>全角設定</td></tr><tr><td>G◦</td><td>全角（半角英数字可）設定</td></tr></table>			属性	表記	編集方法	9	YYYYMMDD	日付項目 西暦年月日	HHMMSS	時刻項目 24時間表記時分秒	99	値の無い桁に0を埋める 例) 8 -> 08	Z9	最大バイト数以内の必要な桁数だけセットする 例) 8 -> 8	Z9.999	整数部 5 桁＋小数点 1 桁＋小数部 3 桁で設定 例) 50->50.000	〒	999-9999 “-”は半角	TEL	市外局番-局番-加入番号 “-”は半角	C	◦	半角英数字設定	G	全角設定	G◦	全角（半角英数字可）設定
属性	表記	編集方法																										
9	YYYYMMDD	日付項目 西暦年月日																										
	HHMMSS	時刻項目 24時間表記時分秒																										
	99	値の無い桁に0を埋める 例) 8 -> 08																										
	Z9	最大バイト数以内の必要な桁数だけセットする 例) 8 -> 8																										
	Z9.999	整数部 5 桁＋小数点 1 桁＋小数部 3 桁で設定 例) 50->50.000																										
	〒	999-9999 “-”は半角																										
	TEL	市外局番-局番-加入番号 “-”は半角																										
C	◦	半角英数字設定																										
	G	全角設定																										
	G◦	全角（半角英数字可）設定																										
項目説明	各項目に設定する内容を説明します。																											

※デモシステム利用時の加入者番号が設定される項目について

本番システムの加入者番号は数字7桁のため、以降のページの加入者番号が設定される項目は属性「9」、編集「99」となっています。ただし、デモシステムの加入者番号（デモシステム用ログインID）は「D」+数字6桁となりますので、デモシステム利用時の加入者番号の欄については、属性「C」、編集「◦」としてご覧ください。

5-5. 結果ファイルレイアウト

HR1 接続情報

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
1	レイアウト番号	●	C	3	○	1	本レイアウト番号を設定 "HR1"固定
2	機能番号	●	9	4	99	2	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
3	要求コード	●	C	10	○	3	〃
4	接続登録番号	●	C	8	○	4	〃
5	接続登録番号枝番	●	9	6	99	5	〃
6	利用区分	●	9	1	99	6	〃
7	加入者情報件数	●	9	3	Z9	7	〃
8	作成日付	●	9	8	YYYYMMDD	8	〃
9	作成時間	●	9	6	HHMMSS	9	〃
10	結果情報					-	
11	リターンコード	◎	9	1	99	10	処理結果のリターンコードを設定
12	エラー件数	◎	9	3	Z9	11	要求レコードにおいて発生したエラーの件数(後続するE01のレコード数)
13	作成日付	◎	9	8	YYYYMMDD	12	結果ファイルを作成した日付を設定
14	作成時間	◎	9	6	HHMMSS	13	結果ファイルを作成した時間を設定
15	改行コード (CR/LF)	◎		2		-	レコード区切り文字CR+LF ("0D0A" : 1 6 進)

H R 2 加入者情報

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
1	レイアウト番号	●	C	3	○	1	本レイアウト番号を設定 “HR2”固定
2	機能番号	●	9	4	99	2	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
3	加入者番号	●	C	7	○	3	〃
4	E D I 方式利用確認キー	●	C	8	○	4	〃
5	処理情報レコード件数	●	9	5	Z9	5	〃
6	結果情報					-	
7	リターンコード	◎	9	1	99	6	処理結果のリターンコードを設定
8	エラー件数	◎	9	3	Z9	7	要求レコードにおいて発生したエラーの件数(後続するE01のレコード数)
9	改行コード (CR/LF)	◎		2		-	レコード区切り文字CR+LF (“0D0A”：1 6進)

K O 1 簡易結果情報

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
1	レイアウト番号	◎	C	3	○	1	本レイアウト番号を設定 “K01”固定
2	機能番号	◎	9	4	99	2	“0101” : 予約情報の登録 “0102” : 2次予約情報の登録 “0103” : 予約情報の登録 (放射性物質管理を含む) “0104” : 2次予約情報の登録 (放射性物質管理を含む) “0201” : 予約情報の修正(排出) “0202” : 予約情報の修正(運搬) “0203” : 予約情報の修正(処分) “0204” : 2次予約情報の修正(排出) “0205” : 2次予約情報の修正(運搬) “0206” : 2次予約情報の修正(処分) “0207” : 予約情報の修正(排出) (放射性物質管理を含む) “0208” : 予約情報の修正(運搬) (放射性物質管理を含む) “0209” : 予約情報の修正(処分) (放射性物質管理を含む) “0210” : 2次予約情報の修正(排出) (放射性物質管理を含む) “0211” : 2次予約情報の修正(運搬) (放射性物質管理を含む) “0212” : 2次予約情報の修正(処分) (放射性物質管理を含む) “0401” : マニフェスト情報の登録(予約情報利用) “0402” : 2次マニフェスト情報の登録(予約情報利用) “0403” : マニフェスト情報の登録(予約情報利用) (放射性物質管理を含む) “0404” : 2次マニフェスト情報の登録(予約情報利用) (放射性物質管理を含む) “0501” : マニフェスト情報の登録(新規) “0502” : 2次マニフェスト情報の登録(新規) “0503” : マニフェスト情報の登録(新規) (放射性物質管理を含む) “0504” : 2次マニフェスト情報の登録(新規) (放射性物質管理を含む) “0601” : マニフェスト情報の修正 “0603” : 2次マニフェスト情報の修正 “0605” : マニフェスト情報の修正 (放射性物質管理を含む) “0607” : 2次マニフェスト情報の修正 (放射性物質管理を含む) “1000” : 運搬終了報告 “1100” : 運搬終了報告の修正 “1500” : 処分終了報告 “1600” : 処分終了報告の修正 “2000” : 最終処分終了報告 “2300” : 中間処理産業廃棄物情報の修正
3	マニフェスト番号	◎	9	11	99	3	要求レコードに処理対象として記載されていたマニフェストのマニフェスト番号を設定 (機能番号が“0501”, “0502”, “0101”, “0102”, “0503”, “0504”, “0103”, “0104”の場合は情報 処理センターで発番したマニフェスト番号を設定)
4	区間番号	◎	9	2	Z9	4	要求レコードに処理対象として記載されていた区間の区間番号を設定 (機能番号が“1000”, “1100”の場合にのみ設定)
5	E D I レコード識別番号	◎	9	10	Z9	5	加入者が要求時に下記のレイアウトに設定した内容を設定 D01 及び D31 : マニフェスト情報
6	結果情報					-	

K 0 1 簡易結果情報

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
7	エラー件数	◎	9	3	Z9	6	要求レコードにおいて発生したエラーの件数(後続するE01のレコード数)
8	改行コード (CR/LF)	◎		2		-	レコード区切り文字CR+LF (“0D0A” : 1 6 進)

※ 下記のレコードの簡易情報取得フラグが“2”の場合に情報処理センターはそれぞれのレコードレイアウトを使用せず、“K01”に必要な情報を設定して返す。

D01 : マニフェスト情報

D10 : 処分終了報告情報

D07 : 中間処理産業廃棄物情報件数

D11 : 最終処分終了報告情報

D09 : 運搬終了報告情報

D31 : マニフェスト情報 (放射性物質管理を含む)

R01-01 マニフェスト情報／予約情報（排出事業者機能）

項番	項目名称	設定可否					属性	バ ー ン 数	編集	CSV 位置	項目説明
		0101	0201	0401	0501	0601					
1	レイアウト番号	●	●	●	●	●	C	3	●	1	本レイアウト番号を設定 “R01”固定
2	機能番号	●	●	●	●	●	9	4	99	2	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
3	マニフェスト番号	◎	●	●	◎	●	9	11	99	3	機能番号が“0101”、“0501”の場合、結果レコードには 情報処理センターが発番したマニフェスト番号が設定される 上記以外の機能番号の場合、加入者が要求時に設定した内容 をそのまま返す
4	予備項目	—	—	—	—	—	9	11	99	4	初期値が設定される
5	簡易情報取得フラグ	●	●	●	●	●	9	1	99	5	要求レコードで当該項目に“2”：簡易結果ファイル要求が設定 されている場合は、当該レコードは返らず“K01:簡易結果情報” レコードが設定される
6	E D I レコード識別番号	●	—	—	●	—	9	10	Z9	6	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
7	引渡し日	●	●	●	●	●	9	8	YYYYMMDD	7	〃
8	排出事業場情報									—	
9	排出事業場名称	●	●	●	●	●	C	120	G●	8	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
10	排出事業場所在地の郵便番号	●	●	●	●	●	9	8	〒	9	〃
11	排出事業場所在地 1	●	●	●	●	●	C	8	G	10	〃
12	排出事業場所在地 2	●	●	●	●	●	C	40	G	11	〃
13	排出事業場所在地 3	●	●	●	●	●	C	80	G	12	〃
14	排出事業場所在地 4	●	●	●	●	●	C	100	G●	13	〃
15	排出事業場電話番号	●	●	●	●	●	9	15	TEL	14	〃
16	登録担当者	●	●	●	●	●	C	24	G●	15	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
17	引渡し担当者	●	●	●	●	●	C	24	G●	16	〃
18	廃棄物情報									—	
19	大分類コード	●	●	●	●	●	9	2	99	17	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
20	中分類コード	●	●	●	●	●	9	1	99	18	〃
21	小分類コード	●	●	●	●	●	9	1	99	19	〃
22	細分類コード	●	●	●	●	●	9	3	99	20	〃
23	廃棄物の種類	●	●	●	●	●	C	60	G●	21	〃
24	廃棄物の名称	●	●	●	●	●	C	60	G●	22	〃
25	廃棄物の数量	●	●	●	●	●	9	9	Z9.999	23	〃
26	廃棄物の数量単位コード	●	●	●	●	●	9	1	99	24	〃

R O 1-01 マニフェスト情報／予約情報（排出事業者機能）

項番	項目名称	設定可否					属性	バ ー 数	編集	CSV 位置	項目説明
		0101	0201	0401	0501	0601					
27	数量確定者コード	●	●	●	●	●	9	2	99	25	〃
28	荷姿コード	●	●	●	●	●	9	2	99	26	〃
29	荷姿の数量	●	●	●	●	●	9	5	Z9	27	〃
30	処分業者情報									－	
31	処分業者加入者番号	●	●	●	●	●	C	7	◎	28	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
32	処分報告不要処分業者情報									－	
33	処分業者名	●	●	●	●	●	C	260	G◎	29	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
34	処分業者の郵便番号	●	●	●	●	●	9	8	〒	30	〃
35	処分業者所在地 1	●	●	●	●	●	C	8	G	31	〃
36	処分業者所在地 2	●	●	●	●	●	C	40	G	32	〃
37	処分業者所在地 3	●	●	●	●	●	C	80	G	33	〃
38	処分業者所在地 4	●	●	●	●	●	C	100	G◎	34	〃
39	処分業者電話番号	●	●	●	●	●	9	15	TEL	35	〃
40	処分業者FAX	●	●	●	●	●	9	15	TEL	36	〃
41	処分業者統一許可番号	●	●	●	●	●	9	6	99	37	〃
42	再委託先処分業者加入者番号	●	●	●	●	●	C	7	◎	38	〃
43	処分報告不要再委託処分業者情報									－	
44	再委託先処分業者名	●	●	●	●	●	C	260	G◎	39	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
45	再委託先処分業者の郵便番号	●	●	●	●	●	9	8	〒	40	〃
46	再委託先処分業者所在地 1	●	●	●	●	●	C	8	G	41	〃
47	再委託先処分業者所在地 2	●	●	●	●	●	C	40	G	42	〃
48	再委託先処分業者所在地 3	●	●	●	●	●	C	80	G	43	〃
49	再委託先処分業者所在地 4	●	●	●	●	●	C	100	G◎	44	〃
50	再委託先処分業者電話番号	●	●	●	●	●	9	15	TEL	45	〃
51	再委託先処分業者FAX	●	●	●	●	●	9	15	TEL	46	〃
52	再委託先処分業者統一許可番号	●	●	●	●	●	9	6	99	47	〃
53	処分方法コード	●	●	●	●	●	9	3	99	48	〃
54	予約登録マニフェスト修正権限コード	●	●	－	－	－	9	1	99	49	〃
55	最終処分事業場記載フラグ	●	●	●	●	●	9	1	99	50	〃
56	中間処理産業廃棄物情報管理方法フラグ	－	－	－	－	－	9	1	99	51	初期値が設定される

R 0 1 -01 マニフェスト情報／予約情報（排出事業者機能）

項番	項目名称	設定可否					属性	バ 1 数	編集	CSV 位置	項目説明
		0101	0201	0401	0501	0601					
57	有害物質情報件数	●	●	●	●	●	9	2	Z9	52	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
58	収集運搬情報件数	●	●	●	●	●	9	2	Z9	53	〃
59	最終処分事業場（予定）情報件数	●	●	●	●	●	9	3	Z9	54	〃
60	連絡番号情報件数	●	●	●	●	●	9	2	Z9	55	〃
61	備考情報件数	●	●	●	●	●	9	2	Z9	56	〃
62	中間処理産業廃棄物情報件数	—	—	—	—	—	9	4	Z9	57	初期値が設定される
63	結果情報									—	
64	エラー件数	◎	◎	◎	◎	◎	9	3	Z9	58	要求レコードにおいて発生したエラーの件数(後続するE01のレコード数)
65	改行コード（CR／LF）	◎	◎	◎	◎	◎		2		—	レコード区切り文字CR+LF（"0D0A"：1 6進）

R O 1-02 マニフェスト情報／予約情報（収集運搬業者機能）

項番	項目名称	設定可否		属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		0202	0205					
1	レイアウト番号	●	●	C	3	○	1	本レイアウト番号を設定 “R01”固定
2	機能番号	●	●	9	4	99	2	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
3	マニフェスト番号	●	●	9	11	99	3	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
4	予備項目	—	—	9	11	99	4	初期値が設定される
5	簡易情報取得フラグ	●	●	9	1	99	5	要求レコードで当該項目に“2”：簡易結果ファイル要求が設定されている場合は、当該レコードは返らず“K01:簡易結果情報”レコードが設定される
6	E D I レコード識別番号	—	—	9	10	Z9	6	初期値が設定される
7	引渡し日	●	●	9	8	YYYYMMDD	7	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
8	排出事業場情報						—	
9	排出事業場名称	●	◎	C	120	G○	8	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す ただし、機能番号が“0205”の2次マニフェスト情報処理の場合、1次マニフェスト情報の処分事業場情報が設定される
10	排出事業場所在地の郵便番号	●	◎	9	8	T	9	〃
11	排出事業場所在地 1	●	◎	C	8	G	10	〃
12	排出事業場所在地 2	●	◎	C	40	G	11	〃
13	排出事業場所在地 3	●	◎	C	80	G	12	〃
14	排出事業場所在地 4	●	◎	C	100	G○	13	〃
15	排出事業場電話番号	●	◎	9	15	TEL	14	〃
16	登録担当者	●	●	C	24	G○	15	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
17	引渡し担当者	●	●	C	24	G○	16	〃
18	廃棄物情報						—	
19	大分類コード	●	●	9	2	99	17	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
20	中分類コード	●	●	9	1	99	18	〃
21	小分類コード	●	●	9	1	99	19	〃
22	細分類コード	●	●	9	3	99	20	〃
23	廃棄物の種類	●	●	C	60	G○	21	〃
24	廃棄物の名称	●	●	C	60	G○	22	〃
25	廃棄物の数量	●	●	9	9	Z9.999	23	〃
26	廃棄物の数量単位コード	●	●	9	1	99	24	〃
27	数量確定者コード	●	●	9	2	99	25	〃
28	荷姿コード	●	●	9	2	99	26	〃
29	荷姿の数量	●	●	9	5	Z9	27	〃

R O 1-02 マニフェスト情報／予約情報（収集運搬業者機能）

項番	項目名称	設定可否		属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		0202	0205					
30	処分業者情報						-	初期値が設定される
31	処分業者加入者番号	-	-	C	7	◎	28	初期値が設定される
32	処分報告不要処分業者情報						-	初期値が設定される
33	処分業者名	-	-	C	260	G◎	29	初期値が設定される
34	処分業者の郵便番号	-	-	9	8	〒	30	〃
35	処分業者所在地 1	-	-	C	8	G	31	〃
36	処分業者所在地 2	-	-	C	40	G	32	〃
37	処分業者所在地 3	-	-	C	80	G	33	〃
38	処分業者所在地 4	-	-	C	100	G◎	34	〃
39	処分業者電話番号	-	-	9	15	TEL	35	〃
40	処分業者FAX	-	-	9	15	TEL	36	〃
41	処分業者統一許可番号	-	-	9	6	99	37	〃
42	再委託先処分業者加入者番号	-	-	C	7	◎	38	〃
43	処分報告不要再委託処分業者情報						-	初期値が設定される
44	再委託先処分業者名	-	-	C	260	G◎	39	初期値が設定される
45	再委託先処分業者の郵便番号	-	-	9	8	〒	40	〃
46	再委託先処分業者所在地 1	-	-	C	8	G	41	〃
47	再委託先処分業者所在地 2	-	-	C	40	G	42	〃
48	再委託先処分業者所在地 3	-	-	C	80	G	43	〃
49	再委託先処分業者所在地 4	-	-	C	100	G◎	44	〃
50	再委託先処分業者電話番号	-	-	9	15	TEL	45	〃
51	再委託先処分業者FAX	-	-	9	15	TEL	46	〃
52	再委託先処分業者統一許可番号	-	-	9	6	99	47	〃
53	処分方法コード	●	●	9	3	99	48	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
54	予約登録マニフェスト修正権限コード	-	-	9	1	99	49	初期値が設定される
55	最終処分事業場記載フラグ	●	●	9	1	99	50	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
56	中間処理産業廃棄物情報管理方法フラグ	-	-	9	1	99	51	初期値が設定される
57	有害物質情報件数	●	●	9	2	Z9	52	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
58	収集運搬情報件数	●	●	9	2	Z9	53	〃
59	最終処分事業場（予定）情報件数	●	●	9	3	Z9	54	〃
60	連絡番号情報件数	●	●	9	2	Z9	55	〃

R 0 1 -02 マニフェスト情報／予約情報（収集運搬業者機能）

項番	項目名称	設定可否		属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		0202	0205					
61	備考情報件数	●	●	9	2	Z9	56	〃
62	中間処理産業廃棄物情報件数	－	－	9	4	Z9	57	初期値が設定される
63	結果情報						－	
64	エラー件数	◎	◎	9	3	Z9	58	要求レコードにおいて発生したエラーの件数(後続するE01のレコード数)
65	改行コード（CR／LF）	◎	◎		2		－	レコード区切り文字CR+LF（"0D0A"：1 6進）

R 0 1-03 マニフェスト情報／予約情報（処分業者業者[報告]機能）

項番	項目名称	設定可否		属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		0203	0206					
1	レイアウト番号	●	●	C	3	○	1	本レイアウト番号を設定 “R01”固定
2	機能番号	●	●	9	4	99	2	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
3	マニフェスト番号	●	●	9	11	99	3	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
4	予備項目	—	—	9	11	99	4	初期値が設定される
5	簡易情報取得フラグ	●	●	9	1	99	5	要求レコードで当該項目に“2”：簡易結果ファイル要求が設定されている場合は、当該レコードは返らず“K01:簡易結果情報”レコードが設定される
6	E D I レコード識別番号	—	—	9	10	Z9	6	初期値が設定される
7	引渡し日	●	●	9	8	YYYYMMDD	7	〃
8	排出事業場情報						—	
9	排出事業場名称	●	◎	C	120	G○	8	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す ただし、機能番号が“0206”2次マニフェスト情報処理の場合、1次マニフェスト情報の処分事業場情報が設定される
10	排出事業場所在地の郵便番号	●	◎	9	8	〒	9	〃
11	排出事業場所在地 1	●	◎	C	8	G	10	〃
12	排出事業場所在地 2	●	◎	C	40	G	11	〃
13	排出事業場所在地 3	●	◎	C	80	G	12	〃
14	排出事業場所在地 4	●	◎	C	100	G○	13	〃
15	排出事業場電話番号	●	◎	9	15	TEL	14	〃
16	登録担当者	●	●	C	24	G○	15	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
17	引渡し担当者	●	●	C	24	G○	16	〃
18	廃棄物情報						—	
19	大分類コード	●	●	9	2	99	17	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
20	中分類コード	●	●	9	1	99	18	〃
21	小分類コード	●	●	9	1	99	19	〃
22	細分類コード	●	●	9	3	99	20	〃
23	廃棄物の種類	●	●	C	60	G○	21	〃
24	廃棄物の名称	●	●	C	60	G○	22	〃
25	廃棄物の数量	●	●	9	9	Z9.999	23	〃
26	廃棄物の数量単位コード	●	●	9	1	99	24	〃
27	数量確定者コード	●	●	9	2	99	25	〃
28	荷姿コード	●	●	9	2	99	26	〃
29	荷姿の数量	●	●	9	5	Z9	27	〃

R O 1-03 マニフェスト情報／予約情報（処分業者業者[報告]機能）

項番	項目名称	設定可否		属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		0203	0206					
30	処分業者情報						-	初期値が設定される
31	処分業者加入者番号	-	-	C	7	○	28	初期値が設定される
32	処分報告不要処分業者情報						-	初期値が設定される
33	処分業者名	-	-	C	260	G○	29	初期値が設定される
34	処分業者の郵便番号	-	-	9	8	〒	30	〃
35	処分業者所在地 1	-	-	C	8	G	31	〃
36	処分業者所在地 2	-	-	C	40	G	32	〃
37	処分業者所在地 3	-	-	C	80	G	33	〃
38	処分業者所在地 4	-	-	C	100	G○	34	〃
39	処分業者電話番号	-	-	9	15	TEL	35	〃
40	処分業者FAX	-	-	9	15	TEL	36	〃
41	処分業者統一許可番号	-	-	9	6	99	37	〃
42	再委託先処分業者加入者番号	-	-	C	7	○	38	〃
43	処分報告不要再委託処分業者情報						-	初期値が設定される
44	再委託先処分業者名	-	-	C	260	G○	39	初期値が設定される
45	再委託先処分業者の郵便番号	-	-	9	8	〒	40	〃
46	再委託先処分業者所在地 1	-	-	C	8	G	41	〃
47	再委託先処分業者所在地 2	-	-	C	40	G	42	〃
48	再委託先処分業者所在地 3	-	-	C	80	G	43	〃
49	再委託先処分業者所在地 4	-	-	C	100	G○	44	〃
50	再委託先処分業者電話番号	-	-	9	15	TEL	45	〃
51	再委託先処分業者FAX	-	-	9	15	TEL	46	〃
52	再委託先処分業者統一許可番号	-	-	9	6	99	47	〃
53	処分方法コード	●	●	9	3	99	48	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
54	予約登録マニフェスト修正権限コード	-	-	9	1	99	49	初期値が設定される
55	最終処分事業場記載フラグ	●	●	9	1	99	50	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
56	中間処理産業廃棄物情報管理方法フラグ	-	-	9	1	99	51	初期値が設定される
57	有害物質情報件数	●	●	9	2	Z9	52	〃
58	収集運搬情報件数	●	●	9	2	Z9	53	〃
59	最終処分事業場（予定）情報件数	●	●	9	3	Z9	54	〃
60	連絡番号情報件数	●	●	9	2	Z9	55	〃

R 0 1 -03 マニフェスト情報／予約情報（処分業者業者[報告]機能）

項番	項目名称	設定可否		属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		0203	0206					
61	備考情報件数	●	●	9	2	Z9	56	〃
62	中間処理産業廃棄物情報件数	－	－	9	4	Z9	57	初期値が設定される
63	結果情報						－	
64	エラー件数	◎	◎	9	3	Z9	58	要求レコードにおいて発生したエラーの件数(後続するE01のレコード数)
65	改行コード（CR／LF）	◎	◎		2		－	レコード区切り文字CR+LF（"0D0A"：1 6 進）

R 0 1-04 マニフェスト情報／予約情報（処分業者[登録]機能）

項番	項目名称	設定可否						属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		0102	0204	0402	0502	0603	2400					
1	レイアウト番号	●	●	●	●	●	●	C	3	○	1	本レイアウト番号を設定 “R01”固定
2	機能番号	●	●	●	●	●	●	9	4	99	2	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
3	マニフェスト番号	◎	●	●	◎	●	●	9	11	99	3	機能番号が “0102”, “0502” の場合、結果レコードには 情報処理センターが発番したマニフェスト番号が設定される 上記以外の機能番号の場合、加入者が要求時に設定した内容を そのまま返す
4	予備項目	—	—	—	—	—	—	9	11	99	4	初期値が設定される
5	簡易情報取得フラグ	●	●	●	●	●	●	9	1	99	5	要求レコードで当該項目に “2” : 簡易結果ファイル要求が設定 されている場合は、当該レコードは返らず “K01: 簡易結果情報” レコードが設定される
6	E D I レコード識別番号	●	—	—	●	—	—	9	10	Z9	6	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
7	引渡し日	●	●	●	●	●	—	9	8	YYYYMMDD	7	〃
8	排出事業場情報										—	
9	排出事業場名称	◎	◎	◎	◎	◎	—	C	120	G○	8	1 次マニフェスト情報の処分事業場情報が設定される
10	排出事業場所在地の郵便番号	◎	◎	◎	◎	◎	—	9	8	〒	9	〃
11	排出事業場所在地 1	◎	◎	◎	◎	◎	—	C	8	G	10	〃
12	排出事業場所在地 2	◎	◎	◎	◎	◎	—	C	40	G	11	〃
13	排出事業場所在地 3	◎	◎	◎	◎	◎	—	C	80	G	12	〃
14	排出事業場所在地 4	◎	◎	◎	◎	◎	—	C	100	G○	13	〃
15	排出事業場電話番号	◎	◎	◎	◎	◎	—	9	15	TEL	14	〃
16	登録担当者	●	●	●	●	●	—	C	24	G○	15	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
17	引渡し担当者	●	●	●	●	●	—	C	24	G○	16	〃
18	廃棄物情報										—	
19	大分類コード	●	●	●	●	●	—	9	2	99	17	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
20	中分類コード	●	●	●	●	●	—	9	1	99	18	〃
21	小分類コード	●	●	●	●	●	—	9	1	99	19	〃
22	細分類コード	●	●	●	●	●	—	9	3	99	20	〃
23	廃棄物の種類	●	●	●	●	●	—	C	60	G○	21	〃
24	廃棄物の名称	●	●	●	●	●	—	C	60	G○	22	〃
25	廃棄物の数量	●	●	●	●	●	—	9	9	Z9, 999	23	〃
26	廃棄物の数量単位コード	●	●	●	●	●	—	9	1	99	24	〃

R O 1-04 マニフェスト情報／予約情報（処分業者[登録]機能）

項番	項目名称	設定可否						属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		0102	0204	0402	0502	0603	2400					
27	数量確定者コード	●	●	●	●	●	—	9	2	99	25	〃
28	荷姿コード	●	●	●	●	●	—	9	2	99	26	〃
29	荷姿の数量	●	●	●	●	●	—	9	5	Z9	27	〃
30	処分業者情報										—	
31	処分業者加入者番号	●	●	●	●	●	—	C	7	○	28	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
32	処分報告不要処分業者情報										—	
33	処分業者名	●	●	●	●	●	—	C	260	G○	29	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
34	処分業者の郵便番号	●	●	●	●	●	—	9	8	〒	30	〃
35	処分業者所在地 1	●	●	●	●	●	—	C	8	G	31	〃
36	処分業者所在地 2	●	●	●	●	●	—	C	40	G	32	〃
37	処分業者所在地 3	●	●	●	●	●	—	C	80	G	33	〃
38	処分業者所在地 4	●	●	●	●	●	—	C	100	G○	34	〃
39	処分業者電話番号	●	●	●	●	●	—	9	15	TEL	35	〃
40	処分業者FAX	●	●	●	●	●	—	9	15	TEL	36	〃
41	処分業者統一許可番号	●	●	●	●	●	—	9	6	99	37	〃
42	再委託先処分業者加入者番号	●	●	●	●	●	—	C	7	○	38	〃
43	処分報告不要再委託処分業者情報										—	
44	再委託先処分業者名	●	●	●	●	●	—	C	260	G○	39	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
45	再委託先処分業者の郵便番号	●	●	●	●	●	—	9	8	〒	40	〃
46	再委託先処分業者所在地 1	●	●	●	●	●	—	C	8	G	41	〃
47	再委託先処分業者所在地 2	●	●	●	●	●	—	C	40	G	42	〃
48	再委託先処分業者所在地 3	●	●	●	●	●	—	C	80	G	43	〃
49	再委託先処分業者所在地 4	●	●	●	●	●	—	C	100	G○	44	〃
50	再委託先処分業者電話番号	●	●	●	●	●	—	9	15	TEL	45	〃
51	再委託先処分業者FAX	●	●	●	●	●	—	9	15	TEL	46	〃
52	再委託先処分業者統一許可番号	●	●	●	●	●	—	9	6	99	47	〃
53	処分方法コード	●	●	●	●	●	—	9	3	99	48	〃
54	予約登録マニフェスト修正権限コード	●	●	—	—	—	—	9	1	99	49	〃
55	最終処分事業場記載フラグ	●	●	●	●	●	—	9	1	99	50	〃
56	中間処理産業廃棄物情報管理方法フラグ	●	●	●	●	●	●	9	1	99	51	〃

R 0 1-04 マニフェスト情報／予約情報（処分業者[登録]機能）

項番	項目名称	設定可否						属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		0102	0204	0402	0502	0603	2400					
57	有害物質情報件数	●	●	●	●	●	—	9	2	Z9	52	〃
58	収集運搬情報件数	●	●	●	●	●	—	9	2	Z9	53	〃
59	最終処分事業場（予定）情報件数	●	●	●	●	●	—	9	3	Z9	54	〃
60	連絡番号情報件数	●	●	●	●	●	—	9	2	Z9	55	〃
61	備考情報件数	●	●	●	●	●	—	9	2	Z9	56	〃
62	中間処理産業廃棄物情報件数	—	—	●	●	●	●	9	4	Z9	57	〃
63	結果情報										—	
64	エラー件数	◎	◎	◎	◎	◎	◎	9	3	Z9	58	要求レコードにおいて発生したエラーの件数(後続するE01のレコード数)
65	改行コード（CR／LF）	◎	◎	◎	◎	◎	◎		2		—	レコード区切り文字CR+LF（"0D0A"：16進）

R 0 2 有害物質情報

項番	項目名称	設定可否				属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		0101	0103							
		0102	0104							
		0201	0207							
		0202	0208							
		0203	0210							
		0204	0211							
		0205	0403							
		0206	0404							
		0401	0503							
		0402	0504							
		0501	0605							
		0502	0607							
		0601								
		0603								
		1	レイアウト番号							
2	機能番号	●	◎	9	4	99	2	“0101”：予約情報の登録 “0102”：2次予約情報の登録 “0201”：予約情報の修正(排出) “0202”：予約情報の修正(運搬) “0203”：予約情報の修正(処分) “0204”：2次予約情報の修正(排出) “0205”：2次予約情報の修正(運搬) “0206”：2次予約情報の修正(処分) “0401”：マニフェスト情報の登録(予約情報利用) “0402”：2次マニフェスト情報の登録(予約情報利用) “0501”：マニフェスト情報の登録(新規) “0502”：2次マニフェスト情報の登録(新規) “0601”：マニフェスト情報の修正 “0603”：2次マニフェスト情報の修正 “3100”：マニフェスト情報・予約情報の照会(番号指定) “3200”：マニフェスト情報・予約情報の照会(条件検索) 放射性廃棄物を含む追加機能 “0103”：予約情報の登録(放射性物質管理を含む) “0104”：2次予約情報の登録(放射性物質管理を含む) “0207”：予約情報の修正(排出)(放射性物質管理を含む) “0208”：予約情報の修正(運搬)(放射性物質管理を含む) “0209”：予約情報の修正(処分)(放射性物質管理を含む) “0210”：2次予約情報の修正(排出)(放射性物質管理を含む) “0211”：2次予約情報の修正(運搬)(放射性物質管理を含む) “0212”：2次予約情報の修正(処分)(放射性物質管理を含む) “0403”：マニフェスト情報の登録(予約情報利用)(放射性物質管理を含む) “0404”：2次マニフェスト情報の登録(予約情報利用)(放射性物質管理を含む) “0503”：マニフェスト情報の登録(新規)(放射性物質管理を含む) “0504”：2次マニフェスト情報の登録(新規)(放射性物質管理を含む) “0605”：マニフェスト情報の修正(放射性物質管理を含む) “0607”：2次マニフェスト情報の修正(放射性物質管理を含む) “3101”：マニフェスト情報・予約情報の照会(番号指定)(放射性物質管理を含む) “3201”：マニフェスト情報・予約情報の照会(条件検索)(放射性物質管理を含む)		

R 0 2 有害物質情報

項番	項目名称	設定可否				属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		0101	0103							
		0102	0104							
		0201	0207							
		0202	0208							
		0203	0210							
		0204	0211							
		0205	0403	3100	3101					
		0206	0404	3200	3201					
		0401	0503							
		0402	0504							
		0501	0605							
		0502	0607							
		0601								
		0603								
3	有害物質コード	●	◎			9	2	99	3	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す 機能番号(“3100”, “3101”)または、(“3200”, “3201”)の要求により情報処理センターが当該 レイアウトを付加して返す場合は情報処理センターで設定
4	有害物質名	—	◎			C	60	G◎	4	情報処理センターで有害物質名を設定
5	結果情報								—	
6	エラー件数	◎	◎			9	3	Z9	5	要求レコードにおいて発生したエラーの件数(後続するE01のレコード数)
7	改行コード (CR/LF)	◎	◎				2		—	レコード区切り文字CR+LF (“0D0A”： 1 6 進)

R03 収集運搬情報

項番	項目名称	設定可否						属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		0501	0503	0101	0103	0202	0208					
		0502	0504									
		0401	0403									
		0402	0404									
		0601	0605									
		0603	0607									
		1	レイアウト番号									
2	機能番号	●	●	●	9	4	99	2	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す			
3	区間番号	●	●	●	9	2	Z9	3	〃			
4	収集運搬業者加入者番号	●	●	—	C	7	○	4	〃			
5	運搬終了報告不要収集運搬業者情報							—				
6	収集運搬業者名	●	●	—	C	260	G○	5	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す			
7	収集運搬業者の郵便番号	●	●	—	9	8	〒	6	〃			
8	収集運搬業者所在地 1	●	●	—	C	8	G	7	〃			
9	収集運搬業者所在地 2	●	●	—	C	40	G	8	〃			
10	収集運搬業者所在地 3	●	●	—	C	80	G	9	〃			
11	収集運搬業者所在地 4	●	●	—	C	100	G○	10	〃			
12	収集運搬業者電話番号	●	●	—	9	15	TEL	11	〃			
13	収集運搬業者FAX	●	●	—	9	15	TEL	12	〃			
14	収集運搬業者統一許可番号	●	●	—	9	6	99	13	〃			
15	再委託先収集運搬業者加入者番号	●	●	—	C	7	○	14	〃			
16	運搬終了報告不要再委託処分業者情報							—				
17	再委託先収集運搬業者名	●	●	—	C	260	G○	15	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す			
18	再委託先収集運搬業者の郵便番号	●	●	—	9	8	〒	16	〃			
19	再委託先収集運搬業者所在地 1	●	●	—	C	8	G	17	〃			
20	再委託先収集運搬業者所在地 2	●	●	—	C	40	G	18	〃			
21	再委託先収集運搬業者所在地 3	●	●	—	C	80	G	19	〃			
22	再委託先収集運搬業者所在地 4	●	●	—	C	100	G○	20	〃			
23	再委託先収集運搬業者電話番号	●	●	—	9	15	TEL	21	〃			
24	再委託先収集運搬業者FAX	●	●	—	9	15	TEL	22	〃			
25	再委託先収集運搬業者統一許可番号	●	●	—	9	6	99	23	〃			
26	運搬方法コード	●	●	●	9	1	99	24	〃			
27	運搬担当者	●	●	●	C	24	G○	25	〃			

R 0 3 収集運搬情報

項番	項目名称	設定可否						属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		0501	0503	0101	0103	0202	0208					
		0502	0504									
		0401	0403									
		0402	0404									
		0601	0605									
		0603	0607									
28	車両番号	●	●	●	C	30	G○	26	〃			
29	運搬先加入者番号	●	●	—	C	7	○	27	〃			
30	運搬先事業場番号	●	●	—	9	3	99	28	〃			
31	報告不要運搬先情報							—				
32	運搬先事業者名	●	●	—	C	260	G○	29	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す			
33	運搬先事業場区分	●	●	—	9	1	99	30	〃			
34	運搬先事業場名	●	●	—	C	120	G○	31	〃			
35	運搬先事業場の郵便番号	●	●	—	9	8	〒	32	〃			
36	運搬先事業場所在地 1	●	●	—	C	8	G	33	〃			
37	運搬先事業場所在地 2	●	●	—	C	40	G	34	〃			
38	運搬先事業場所在地 3	●	●	—	C	80	G	35	〃			
39	運搬先事業場所在地 4	●	●	—	C	100	G○	36	〃			
40	運搬先事業場電話番号	●	●	—	9	15	TEL	37	〃			
41	結果情報							—				
42	エラー件数	◎	◎	◎	9	3	Z9	38	要求レコードにおいて発生したエラーの件数(後続するE01のレコード数)			
43	改行コード (CR/LF)	◎	◎	◎		2		—	レコード区切り文字CR+LF (“0D0A” : 1 6進)			

R 0 4 最終処分事業場（予定）情報

項番	項目名称	設定可否				属性	バリエーション数	編集	CSV位置	項目説明
		0101	0103	0102	0104					
		0201	0207	0202	0208					
		0203	0209	0204	0210					
		0205	0211	0206	0212	3100	3101			
		0401	0403	0402	0404	3200	3201			
		0501	0503	0502	0504					
		0601	0605	0603	0607					
1	レイアウト番号	●	◎	C	3	●	1			本レイアウト番号を設定 “R04”固定
2	機能番号	●	◎	9	4	99	2			“0101”：予約情報の登録 “0102”：2次予約情報の登録 “0201”：予約情報の修正(排出) “0202”：予約情報の修正(運搬) “0203”：予約情報の修正(処分) “0204”：2次予約情報の修正(排出) “0205”：2次予約情報の修正(運搬) “0206”：2次予約情報の修正(処分) “0401”：マニフェスト情報の登録(予約情報利用) “0402”：2次マニフェスト情報の登録(予約情報利用) “0501”：マニフェスト情報の登録(新規) “0502”：2次マニフェスト情報の登録(新規) “0601”：マニフェスト情報の修正 “0603”：2次マニフェスト情報の修正 “3100”：マニフェスト情報・予約情報の照会(番号指定) “3200”：マニフェスト情報・予約情報の照会(条件検索) 放射性廃棄物を含む追加機能 “0103”：予約情報の登録(放射性物質管理を含む) “0104”：2次予約情報の登録(放射性物質管理を含む) “0207”：予約情報の修正(排出)(放射性物質管理を含む) “0208”：予約情報の修正(運搬)(放射性物質管理を含む) “0209”：予約情報の修正(処分)(放射性物質管理を含む) “0210”：2次予約情報の修正(排出)(放射性物質管理を含む) “0211”：2次予約情報の修正(運搬)(放射性物質管理を含む) “0212”：2次予約情報の修正(処分)(放射性物質管理を含む) “0403”：マニフェスト情報の登録(予約情報利用)(放射性物質管理を含む) “0404”：2次マニフェスト情報の登録(予約情報利用)(放射性物質管理を含む) “0503”：マニフェスト情報の登録(新規)(放射性物質管理を含む) “0504”：2次マニフェスト情報の登録(新規)(放射性物質管理を含む) “0605”：マニフェスト情報の修正(放射性物質管理を含む) “0607”：2次マニフェスト情報の修正(放射性廃棄物) “3101”：マニフェスト情報・予約情報の照会(番号指定)(放射性物質管理を含む) “3201”：マニフェスト情報・予約情報の照会(条件検索)(放射性物質管理を含む)

R O 4 最終処分事業場（予定）情報

項番	項目名称	設定可否				属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		0101	0103	3100 3200	3101 3201					
		0102	0104							
		0201	0207							
		0202	0208							
		0203	0209							
		0204	0210							
		0205	0211							
		0206	0212							
		0401	0403							
		0402	0404							
		0501	0503							
		0502	0504							
		0601	0605							
		0603	0607							
3	最終処分事業場名称	●	◎	C	120	G◎	3	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す 機能番号("3100", "3101")または、("3200", "3201")の要求により情報処理センターが当該レイアウトを付加して返す場合は情報処理センターで設定		
4	最終処分事業場所在地の郵便番号	●	◎	9	8	〒	4	〃		
5	最終処分事業場所在地 1	●	◎	C	8	G	5	〃		
6	最終処分事業場所在地 2	●	◎	C	40	G	6	〃		
7	最終処分事業場所在地 3	●	◎	C	80	G	7	〃		
8	最終処分事業場所在地 4	●	◎	C	100	G◎	8	〃		
9	最終処分事業場電話番号	●	◎	9	15	TEL	9	〃		
10	結果情報						-			
11	エラー件数	◎	◎	9	3	Z9	10	要求レコードにおいて発生したエラーの件数(後続するE01のレコード数)		
12	改行コード (CR/LF)	◎	◎		2		-	レコード区切り文字CR+LF ("0D0A" : 1 6 進)		

R 0 5 連絡番号情報

項番	項目名称	設定可否				属性	バリエーション数	編集	CSV位置	項目説明
		0101	0103	0102	0104					
		0201	0207	0202	0208					
		0203	0209	0204	0210					
		0205	0211	0206	0212	3100	3101			
		0401	0403	0402	0404	3200	3201			
		0501	0503	0502	0504					
		0601	0605	0603	0607					
1	レイアウト番号	●	◎	C	3	◎	1			本レイアウト番号を設定 “R05”固定
2	機能番号	●	◎	9	4	99	2			“0101” : 予約情報の登録 “0102” : 2次予約情報の登録 “0201” : 予約情報の修正(排出) “0202” : 予約情報の修正(運搬) “0203” : 予約情報の修正(処分) “0204” : 2次予約情報の修正(排出) “0205” : 2次予約情報の修正(運搬) “0206” : 2次予約情報の修正(処分) “0401” : マニフェスト情報の登録(予約情報利用) “0402” : 2次マニフェスト情報の登録(予約情報利用) “0501” : マニフェスト情報の登録(新規) “0502” : 2次マニフェスト情報の登録(新規) “0601” : マニフェスト情報の修正 “0603” : 2次マニフェスト情報の修正 “3100” : マニフェスト情報・予約情報の照会(番号指定) “3200” : マニフェスト情報・予約情報の照会(条件検索) 放射性廃棄物を含む追加機能 “0103” : 予約情報の登録(放射性物質管理を含む) “0104” : 2次予約情報の登録(放射性物質管理を含む) “0207” : 予約情報の修正(排出)(放射性物質管理を含む) “0208” : 予約情報の修正(運搬)(放射性物質管理を含む) “0209” : 予約情報の修正(処分)(放射性物質管理を含む) “0210” : 2次予約情報の修正(排出)(放射性物質管理を含む) “0211” : 2次予約情報の修正(運搬)(放射性物質管理を含む) “0212” : 2次予約情報の修正(処分)(放射性物質管理を含む) “0403” : マニフェスト情報の登録(予約情報利用)(放射性物質管理を含む) “0404” : 2次マニフェスト情報の登録(予約情報利用)(放射性物質管理を含む) “0503” : マニフェスト情報の登録(新規)(放射性物質管理を含む) “0504” : 2次マニフェスト情報の登録(新規)(放射性物質管理を含む) “0605” : マニフェスト情報の修正(放射性物質管理を含む) “0607” : 2次マニフェスト情報の修正(放射性廃棄物) “3101” : マニフェスト情報・予約情報の照会(番号指定)(放射性物質管理を含む) “3201” : マニフェスト情報・予約情報の照会(条件検索)(放射性物質管理を含む)

R 0 5 連絡番号情報

項番	項目名称	設定可否				属性	バリエーション数	編集	CSV位置	項目説明
		0101	0103							
		0102	0104							
		0201	0207							
		0202	0208							
		0203	0209							
		0204	0210							
		0205	0211	3100	3101					
		0206	0212	3200	3201					
		0401	0403							
		0402	0404							
		0501	0503							
		0502	0504							
		0601	0605							
		0603	0607							
3	連絡番号No	●	◎			9	2	Z9	3	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す 機能番号("3100","3101")または、("3200","3201")の要求により情報処理センターが当該レイアウトを付加して返す場合は情報処理センターで設定
4	連絡番号	●	◎			C	20	○	4	//
5	結果情報								-	
6	エラー件数	◎	◎			9	3	Z9	5	要求レコードにおいて発生したエラーの件数(後続するE01のレコード数)
7	改行コード (CR/LF)	◎	◎				2		-	レコード区切り文字CR+LF ("0D0A" : 1 6進)

R 0 6 備考情報

項番	項目名称	設定可否				属性	バイト数	編集	CSV位置	項目説明
		0101	0103							
		0102	0104							
		0201	0207							
		0202	0208							
		0203	0209							
		0204	0210							
		0205	0211	3100	3101					
		0206	0212	3200	3201					
		0401	0403							
		0402	0404							
		0501	0503							
		0502	0504							
		0601	0605							
		0603	0607							
1	レイアウト番号	●	◎			C	3	○	1	本レイアウト番号を設定 “R06”固定
2	機能番号	●	◎			9	4	99	2	“0101”：予約情報の登録 “0102”：2次予約情報の登録 “0201”：予約情報の修正(排出) “0202”：予約情報の修正(運搬) “0203”：予約情報の修正(処分) “0204”：2次予約情報の修正(排出) “0205”：2次予約情報の修正(運搬) “0206”：2次予約情報の修正(処分) “0401”：マニフェスト情報の登録(予約情報利用) “0402”：2次マニフェスト情報の登録(予約情報利用) “0501”：マニフェスト情報の登録(新規) “0502”：2次マニフェスト情報の登録(新規) “0601”：マニフェスト情報の修正 “0603”：2次マニフェスト情報の修正 “3100”：マニフェスト情報・予約情報の照会(番号指定) “3200”：マニフェスト情報・予約情報の照会(条件検索) 放射性廃棄物を含む追加機能 “0103”：予約情報の登録(放射性物質管理を含む) “0104”：2次予約情報の登録(放射性物質管理を含む) “0207”：予約情報の修正(排出)(放射性物質管理を含む) “0208”：予約情報の修正(運搬)(放射性物質管理を含む) “0209”：予約情報の修正(処分)(放射性物質管理を含む) “0210”：2次予約情報の修正(排出)(放射性物質管理を含む) “0211”：2次予約情報の修正(運搬)(放射性物質管理を含む) “0212”：2次予約情報の修正(処分)(放射性物質管理を含む) “0403”：マニフェスト情報の登録(予約情報利用)(放射性物質管理を含む) “0404”：2次マニフェスト情報の登録(予約情報利用)(放射性物質管理を含む) “0503”：マニフェスト情報の登録(新規)(放射性物質管理を含む) “0504”：2次マニフェスト情報の登録(新規)(放射性物質管理を含む) “0605”：マニフェスト情報の修正(放射性物質管理を含む) “0607”：2次マニフェスト情報の修正(放射性廃棄物) “3101”：マニフェスト情報・予約情報の照会(番号指定)(放射性物質管理を含む) “3201”：マニフェスト情報・予約情報の照会(条件検索)(放射性物質管理を含む)

R 0 6 備考情報

項番	項目名称	設定可否				属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		0101	0103							
		0102	0104							
		0201	0207							
		0202	0208							
		0203	0209							
		0204	0210							
		0205	0211	3100	3101					
		0206	0212	3200	3201					
		0401	0403							
		0402	0404							
		0501	0503							
		0502	0504							
		0601	0605							
		0603	0607							
3	備考No	●	◎			9	2	Z9	3	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す 機能番号("3100", "3101")または、("3200", "3201")の要求により情報処理センターが 当該レイアウトを付加して返す場合は情報処理センターで設定
4	備考	●	◎			C	50	G◎	4	〃
5	結果情報								-	
6	エラー件数	◎	◎			9	3	Z9	5	要求レコードにおいて発生したエラーの件数(後続するE01のレコード数)
7	改行コード (CR/LF)	◎	◎				2		-	レコード区切り文字CR+LF ("0D0A" : 1 6 進)

R 0 7 中間処理産業廃棄物情報件数

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		2300					
1	レイアウト番号	●	C	3	○	1	本レイアウト番号を設定 “R07”固定
2	機能番号	●	9	4	99	2	“2300”：中間処理産業廃棄物情報の修正
3	マニフェスト番号	●	9	11	99	3	2次マニフェストの番号を設定
4	簡易情報取得フラグ	●	9	1	99	4	要求レコードで当該項目に“2”：簡易結果ファイル要求が設定されている場合は、当該レコードは返らず“K01:簡易結果情報”レコードが設定される
5	中間処理産業廃棄物情報件数	●	9	4	Z9	5	“2300”：加入者が要求時に設定して内容をそのまま返す。
6	結果情報					-	
7	エラー件数	◎	9	3	Z9	6	要求レコードにおいて発生したエラーの件数(後続するE01のレコード数)
8	改行コード (CR/LF)	◎		2		-	レコード区切り文字CR+LF (“0D0A”：1 6進)

R 0 8 1次マニフェスト情報

項番	項目名称	設定可否								属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		1：電子		2：紙		1：電子		2：紙						
		0402	0404 0504 0607	0402	0404 0504 0607	3100	3101 3201	3100	3101 3201					
		0502		0502		3200		3200						
0603	2300	2400		2300		2400								
1	レイアウト番号	●		●		◎		◎		C	3	●	1	本レイアウト番号を設定 “R08”固定
2	機能番号	●		●		◎		◎		9	4	99	2	“0402”：2次マニフェスト情報の登録(予約情報利用) “0502”：2次マニフェスト情報の登録(新規) “0603”：2次マニフェスト情報の修正 “2300”：中間処理産業廃棄物情報の修正 “2400”：中間処理廃棄物情報管理方法の修正 “3100”：マニフェスト情報照会(番号指定) “3200”：マニフェスト情報照会(条件検索) 放射性廃棄物を含む追加機能 “0404”：2次マニフェスト情報の登録(予約情報利用)(放射性物質管理を含む) “0504”：2次マニフェスト情報の登録(新規)(放射性物質管理を含む) “0607”：2次マニフェスト情報の修正(放射性物質管理を含む) “3101”：マニフェスト情報照会(番号指定)(放射性物質管理を含む) “3201”：マニフェスト情報照会(条件検索)(放射性物質管理を含む)
3	電子／紙区分	●		●		◎		◎		9	1	99	3	マニフェストの区分を設定 “1”：電子 “2”：紙
4	マニフェスト番号	●		—		◎		—		9	11	99	4	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す 機能番号(“3100”, “3101”)または、(“3200”, “3201”)の要求により情報処理セン ターが当該レイアウトを付加して返す場合は情報処理センターで設定
5	交付番号	—		●		—		◎		9	11	Z9	5	〃
6	連絡番号	—		●		—		—		C	20	●	6	〃
7	交付年月日	—		●		—		—		9	8	YYYYMMDD	7	〃
8	処分終了日	—		●		—		—		9	8	YYYYMMDD	8	〃
9	排出事業者名称	—		●		—		—		C	260	G●	9	〃
10	排出事業場名称	—		●		—		—		C	120	G●	10	〃
11	廃棄物の種類	—		●		—		—		C	60	G●	11	〃
12	廃棄物の数量	—		●		—		—		9	9	Z9. 999	12	〃
13	廃棄物の数量単位コード	—		●		—		—		9	1	99	13	〃

R 0 8 1 次マニフェスト情報

項番	項目名称	設定可否								属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		1：電子		2：紙		1：電子		2：紙						
		0402	0404 0504 0603 2300 2400	0402	0404 0504 0603 2300 2400	3100	3101 3201	3100	3101 3201					
		0502		0502		3200		3200						
		0603		0603										
2300	2300													
2400	2400													
14	結果情報										-			
15	エラー件数	◎	◎	◎	◎	9	3	Z9	14	要求レコードにおいて発生したエラーの件数(後続するE01のレコード数)				
16	改行コード (CR/LF)	◎	◎	◎	◎		2		-	レコード区切り文字CR+LF (“0D0A”： 1 6 進)				

R 0 9 運搬終了報告情報

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
1	レイアウト番号	●	C	3	◎	1	本レイアウト番号を設定 “R09”固定
2	機能番号	●	9	4	99	2	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
3	マニフェスト番号	●	9	11	99	3	〃
4	区間番号	●	9	2	Z9	4	〃
5	簡易情報取得フラグ	●	9	1	99	5	要求レコードで当該項目に“2”：簡易結果ファイル要求が設定されている場合は、当該レコードは返らず“K01:簡易結果情報”レコードが設定される
6	運搬終了日	●	9	8	YYYYMMDD	6	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
7	車両番号	●	C	30	G◎	7	〃
8	運搬量	●	9	9	Z9. 999	8	〃
9	運搬量の単位コード	●	9	1	99	9	〃
10	有価物拾集量	●	9	9	Z9. 999	10	〃
11	有価物拾集量の単位コード	●	9	1	99	11	〃
12	報告担当者	●	C	24	G◎	12	〃
13	運搬担当者	●	C	24	G◎	13	〃
14	備考	●	C	256	G◎	14	〃
15	結果情報					-	
16	エラー件数	◎	9	3	Z9	15	要求レコードにおいて発生したエラーの件数(後続するE01のレコード数)
17	改行コード (CR/LF)	◎		2		-	レコード区切り文字CR+LF (“0D0A”：1 6 進)

R 1 0 処分終了報告情報

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
1	レイアウト番号	●	C	3	◎	1	本レイアウト番号を設定 “R10”固定
2	機能番号	●	9	4	99	2	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
3	マニフェスト番号	●	9	11	99	3	〃
4	簡易情報取得フラグ	●	9	1	99	4	要求レコードで当該項目に“2”：簡易結果ファイル要求が設定されている場合は、当該レコードは返らず“K01:簡易結果情報”レコードが設定される
5	処分終了日	●	9	8	YYYYMMDD	5	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
6	廃棄物の受領日	●	9	8	YYYYMMDD	6	〃
7	受入量	●	9	9	Z9.999	7	〃
8	受入量の単位コード	●	9	1	99	8	〃
9	運搬担当者	●	C	24	G◎	9	〃
10	車両番号	●	C	30	G◎	10	〃
11	報告担当者	●	C	24	G◎	11	〃
12	処分担当者	●	C	24	G◎	12	〃
13	備考	●	C	256	G◎	13	〃
14	報告区分	●	9	1	99	14	〃
15	結果情報					-	
16	エラー件数	◎	9	3	Z9	15	要求レコードにおいて発生したエラーの件数(後続するE01のレコード数)
17	改行コード (CR/LF)	◎		2		-	レコード区切り文字CR+LF (“0D0A”：1 6進)

R 1 1 最終処分終了報告情報

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		2000					
1	レイアウト番号	●	C	3	◎	1	本レイアウト番号を設定 “R11”固定
2	機能番号	●	9	4	99	2	“2000”：最終処分終了報告
3	マニフェスト番号	●	9	11	99	3	最終処分終了報告を行うマニフェスト番号を設定
4	簡易情報取得フラグ	●	9	1	99	4	要求レコードで当該項目に“2”：簡易結果ファイル要求が設定されている場合は、当該レコードは返らず“K01:簡易結果情報”レコードが設定される
5	2次マニフェスト情報件数	●	9	3	Z9	5	2次マニフェスト情報レコード“R12”の件数を設定
6	結果情報					-	
7	エラー件数	◎	9	3	Z9	6	要求レコードにおいて発生したエラーの件数(後続するE01のレコード数)
8	改行コード (CR/LF)	◎		2		-	レコード区切り文字CR+LF (“0D0A”：1 6 進)

R 1 2 2 次マニフェスト情報

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		2000					
1	レイアウト番号	●	C	3	○	1	本レイアウト番号を設定 “R12”固定
2	機能番号	●	9	4	99	2	“2000”：最終処分終了報告
3	-	—	-	-	-	3	初期値が設定されます
4	-	—	-	-	-	4	初期値が設定されます
5	交付番号／マニフェスト番号	●	9	11	Z9	5	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
6	-	—	-	-	-	6	初期値が設定されます
7	-	—	-	-	-	7	初期値が設定されます
8	-	—	-	-	-	8	初期値が設定されます
9	-	—	-	-	-	9	初期値が設定されます
10	-	—	-	-	-	10	初期値が設定されます
11	-	—	-	-	-	11	初期値が設定されます
12	-	—	-	-	-	12	初期値が設定されます
13	最終処分終了日・事業場情報件数	●	9	3	Z9	13	2 次マニフェスト情報に対する、最終処分終了日・事業場情報（R 1 3） の件数を設定 1：1 以上を設定する 2：設定しない
14	結果情報					-	
15	エラー件数	◎	9	3	Z9	14	要求レコードにおいて発生したエラーの件数(後続するE01のレコード数)
16	改行コード（CR／LF）	◎		2		-	レコード区切り文字CR+LF（“OD0A”：1 6 進）

※項番 3～4、項番 6～1 2 について

項番 3～4、項番 6～1 2 は平成22年5月4日稼働のシステムより使用しなくなった項目です。この項目には初期値（””（NULL））が設定されます。

R 1 3 最終処分終了日・事業場情報

項番	項目名称	設定可否			属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		2000	3100 3200	3101 3201					
1	レイアウト番号	●	◎		C	3	○	1	本レイアウト番号を設定 “R13”固定
2	機能番号	●	◎		9	4	99	2	“2000”：最終処分終了報告 “3100”：マニフェスト情報照会(番号指定) “3200”：マニフェスト情報照会(条件検索) 放射性廃棄物を含む追加機能 “3101”：マニフェスト情報照会(番号指定)(放射性物質管理を含む) “3202”：マニフェスト情報照会(条件検索)(放射性物質管理を含む)
3	最終処分事業場名称	●	◎		C	120	G○	3	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す 機能番号(“3100”、“3200”)及び(“3101”、“3201”)の要求により情報処理センターが 当該レイアウトを付加して返す場合は情報処理センターで設定
4	最終処分事業場所在地の郵便番号	●	◎		9	8	〒	4	〃
5	最終処分事業場所在地 1	●	◎		C	8	G	5	〃
6	最終処分事業場所在地 2	●	◎		C	40	G	6	〃
7	最終処分事業場所在地 3	●	◎		C	80	G	7	〃
8	最終処分事業場所在地 4	●	◎		C	100	G○	8	〃
9	最終処分事業場電話番号	●	◎		9	15	TEL	9	〃
10	最終処分終了日	●	◎		9	8	YYYYMMDD	10	〃
11	結果情報							-	
12	エラー件数	◎	◎		9	3	Z9	11	要求レコードにおいて発生したエラーの件数(後続するE01のレコード数)
13	改行コード (CR/LF)	◎	◎			2		-	レコード区切り文字CR+LF (“0D0A”：1 6進)

R 1 4 取消情報

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
1	レイアウト番号	●	C	3	◎	1	本レイアウト番号を設定 “R14”固定
2	機能番号	●	9	4	99	2	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
3	マニフェスト番号	●	9	11	99	3	〃
4	区間番号	●	9	2	Z9	4	〃
5	結果情報					－	
6	エラー件数	◎	9	3	Z9	5	要求レコードにおいて発生したエラーの件数(後続するE01のレコード数)
7	改行コード (CR／LF)	◎		2		－	レコード区切り文字CR+LF (“0D0A”：1 6進)

R 1 5 修正・取消の承認／否認

項番	項目名称	設定可否			属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		1200	0701	0702					
1	レイアウト番号	●	●	●	C	3	○	1	本レイアウト番号を設定 “R15”固定
2	機能番号	●	●	●	9	4	99	2	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
3	マニフェスト番号	●	●	●	9	11	99	3	〃
4	区間番号	—	●	—	9	2	Z9	4	〃
5	承認／否認フラグ	●	●	●	9	1	99	5	〃
6	結果情報							—	
7	エラー件数	◎	◎	◎	9	3	Z9	6	要求レコードにおいて発生したエラーの件数(後続するE01のレコード数)
8	改行コード (CR/LF)	◎	◎	◎		2		—	レコード区切り文字CR+LF (“0D0A”： 1 6 進)

R 1 6 マニフェスト情報照会(番号指定)

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
1	レイアウト番号	●	C	3	◎	1	本レイアウト番号を設定 “R16”固定
2	機能番号	●	9	4	99	2	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
3	条件区分	●	9	1	99	3	〃
4	マニフェスト番号範囲					—	
5	開始番号 (FROM)	●	9	11	99	4	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
6	終了番号 (TO)	●	9	11	99	5	〃
7	マニフェスト情報基本情報	●	9	1	99	6	〃
8	マニフェスト情報有害物質情報	●	9	1	99	7	〃
9	マニフェスト情報収集運搬情報	●	9	1	99	8	〃
10	マニフェスト情報最終処分事業場（予定）情報	●	9	1	99	9	〃
11	最終処分終了日・事業場情報	●	9	1	99	10	〃
12	マニフェスト情報連絡番号情報	●	9	1	99	11	〃
13	マニフェスト情報備考情報	●	9	1	99	12	〃
14	中間処理産業廃棄物情報	●	9	1	99	13	〃
15	取消有無区分	●	9	1	99	14	〃
16	登録区分	●	9	1	99	15	〃
17	承認待ち情報フラグ	●	9	1	99	16	〃
18	マニフェスト情報照会（番号複数指定）件数	●	9	3	Z9	17	〃
19	結果情報					—	
20	エラー件数	◎	9	3	Z9	18	要求レコードにおいて発生したエラーの件数(後続するE01のレコード数)
21	改行コード（CR/LF）	◎		2		—	レコード区切り文字CR+LF（“0D0A”：1 6進）

R 1 7 マニフェスト情報照会（条件検索）

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
1	レイアウト番号	●	C	3	○	1	本レイアウト番号を設定 “R17”固定
2	機能番号	●	9	4	99	2	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
3	抽出日区分	●	9	1	99	3	〃
4	抽出日（FROM）	●	9	8	YYYYMMDD	4	〃
5	抽出日（TO）	●	9	8	YYYYMMDD	5	〃
6	登録区分	●	9	1	99	6	〃
7	対象マニフェスト情報	●	9	1	99	7	〃
8	報告区分	●	9	1	99	8	〃
9	マニフェスト情報基本情報	●	9	1	99	9	〃
10	マニフェスト情報有害物質情報	●	9	1	99	10	〃
11	マニフェスト情報収集運搬情報	●	9	1	99	11	〃
12	マニフェスト情報最終処分事業場（予定）情報	●	9	1	99	12	〃
13	最終処分終了日・事業場情報	●	9	1	99	13	〃
14	マニフェスト情報連絡番号情報	●	9	1	99	14	〃
15	マニフェスト情報備考情報	●	9	1	99	15	〃
16	中間処理産業廃棄物情報	●	9	1	99	16	〃
17	取消有無区分	●	9	1	99	17	〃
18	結果情報					-	
19	エラー件数	◎	9	3	Z9	18	要求レコードにおいて発生したエラーの件数(後続するE01のレコード数)
20	改行コード（CR／LF）	◎		2		-	レコード区切り文字CR+LF（“0D0A”：1 6進）

R18 マニフェスト情報／予約情報（照会結果）

項番	項目名称	設定可否	属性	バリエーション数	編集	CSV位置	項目説明
1	レイアウト番号	◎	C	3	●	1	本レイアウト番号を設定 “R18”固定
2	機能番号	◎	9	4	99	2	対応する要求時の機能番号を設定 “3100”：マニフェスト情報照会(番号指定) “3200”：マニフェスト情報照会(条件検索)
3	マニフェスト番号	◎	9	11	99	3	マニフェスト番号を設定
4	予約/マニフェスト区分	◎	9	1	99	4	マニフェストの予約/マニフェスト区分を設定 1：予約情報 2：マニフェスト情報
5	登録情報承認待ちフラグ	◎	9	1	99	5	マニフェスト登録情報が承認待ち状態か否かを設定 1:待なし, 2:修正承認待, 3:取消承認待
6	引渡し日	◎	9	8	YYYYMMDD	6	廃棄物の引渡し日の日付を設定
7	運搬終了報告済フラグ	◎	9	1	99	7	予約情報の場合（自己運搬、収集運搬業者が報告不要業者を含む）⇒「0：未報告」を設定 運搬終了報告が未報告の場合⇒「0：未報告」を設定 運搬終了報告が行われている場合⇒「1：報告済」を設定 自己運搬、収集運搬業者が報告不要業者⇒「1：報告済」を設定 ※多区間のマニフェスト情報では全区間が報告済み(自己運搬、報告不要業者を含む)の場合に 「1：報告済」が設定されます ＜取消状態のマニフェスト情報の場合＞ 未報告、運搬終了報告が行われている場合⇒「0：未報告」を設定 自己運搬、収集運搬業者が報告不要業者⇒「1：報告済」を設定
8	処分終了報告済フラグ	◎	9	1	99	8	予約情報の場合（自己処分、処分業者が報告不要業者を含む）⇒「0：未報告」を設定 処分終了報告が未報告の場合⇒「0：未報告」を設定 処分終了報告(中間)または処分終了報告(最終)が行われている場合⇒「1：報告済」を設定 自己処分、処分業者が報告不要業者の場合⇒「0：未報告」を設定 ※自己、報告不要の業者の場合について、運搬終了報告済フラグでは「1：報告済」が設定されますが、処分終了報告済フラグでは「0：未報告」が設定されます（本仕様は以前システム（平成18年6月稼働）と同じ動作するためのものです） ＜取消状態のマニフェスト情報について＞ 未報告、自己処分、処分業者が報告不要業者の場合⇒「0：未報告」を設定 処分終了報告(中間)、処分終了報告(最終)が行われている場合⇒「1：報告済」を設定 ※報告が行われているマニフェスト情報が取消された場合について、運搬終了報告済フラグでは 「0：未報告」が設定されますが、処分終了報告済フラグでは「1：報告済」が設定されます

R 1 8 マニフェスト情報／予約情報（照会結果）

項番	項目名称	設定可否	属性	バ ー ン 数	編集	CSV 位置	項目説明
9	最終処分終了報告済フラグ	◎	9	1	99	9	予約情報の場合（自己処分、処分業者が報告不要業者を含む）⇒「0：未報告」を設定 最終処分終了報告が未報告の場合⇒「0：未報告」を設定 最終処分終了報告が行われている場合⇒「1：報告済」を設定 処分終了報告（最終）が行われている場合⇒「1：報告済」を設定 ※処分終了報告（最終）が行なわれた場合、処分終了報告済みフラグと最終処分終了報告済みフラグの両方に「1：報告済」が設定されます 自己処分、処分業者が報告不要業者の場合⇒「0：未報告」を設定 ※自己、報告不要の業者の場合について、運搬終了報告済フラグでは「1：報告済」が設定されますが、処分終了報告済フラグ、最終処分終了報告済フラグでは「0：未報告」が設定されます（本仕様は以前システム（平成18年6月稼働）と同じ動作するためのものです） <取消状態のマニフェスト情報について> 未報告、自己処分、処分業者が報告不要業者の場合⇒「0：未報告」を設定 最終処分終了報告または処分終了報告（最終）が行われている場合⇒「1：報告済」を設定 ※報告が行われているマニフェスト情報が取消された場合について、運搬終了報告済フラグでは「0：未報告」が設定されますが、処分終了報告済フラグ、最終処分終了報告済フラグでは「1：報告済」が設定されます
10	課金日	◎	9	8	YYYYMMDD	10	情報処理センターに登録された日を設定
11	登録日	◎	9	8	YYYYMMDD	11	マニフェスト情報：マニフェストが登録された日付 予約情報：初期値
12	運搬・処分終了報告期限日(90日/60日)	◎	9	8	YYYYMMDD	12	排出事業者が運搬終了報告処分終了報告を受けるまでの日付（廃棄物処理施行規則第8条の37に規定されている報告を受けるまでの期間） 項番11の登録日から起算して90日後の日付を設定（特別管理産業廃棄物の場合は60日）
13	最終処分終了報告期限日(180日)	◎	9	8	YYYYMMDD	13	排出事業者が最終処分終了報告を受けるまでの日付（廃棄物処理法施行規則第8条の37に規定されている報告を受けるまでの期間） 項番11の登録日から起算して180日後の日付を設定
14	予約情報有効期限日	◎	9	8	YYYYMMDD	14	登録された予約情報の有効期限日を設定。登録してから、予約情報を利用してマニフェスト情報を登録するまでの期間は予約情報の登録日より1年間となる。1年を経過してもマニフェスト登録されない場合、情報処理センターで削除する マニフェスト情報：初期値
15	処分終了報告区分	◎	9	1	99	15	処分業者が行う処分終了報告の区分を設定 1：中間処理 2：最終処分 処分終了未報告の場合：初期値

R 1 8 マニフェスト情報／予約情報（照会結果）

項番	項目名称	設定可否	属性	バ ー ン 数	編集	CSV 位置	項目説明
16	排出情報					-	
17	排出事業者情報					-	
18	排出事業者の加入者番号	◎	C	7	◎	16	産業廃棄物を排出した事業者の加入者番号を設定
19	排出事業者名称	◎	C	260	G◎	17	産業廃棄物を排出した事業者の名称を設定
20	排出事業者郵便番号	◎	9	8	〒	18	排出事業者の郵便番号を設定
21	排出事業者所在地 1	◎	C	8	G	19	排出事業者の都道府県名を設定
22	排出事業者所在地 2	◎	C	40	G	20	排出事業者の市区町村名を設定
23	排出事業者所在地 3	◎	C	80	G	21	排出事業者の町域名を設定
24	排出事業者所在地 4	◎	C	100	G◎	22	排出事業者所在地 1 ～ 3 でセットされている所在地以降の所在地を設定
25	排出事業者の代表電話	◎	9	15	TEL	23	排出事業者の電話番号を設定
26	排出事業者の代表FAX	◎	9	15	TEL	24	排出事業者のFAX番号を設定
27	排出事業場情報					-	
28	排出事業場名称	◎	C	120	G◎	25	産業廃棄物を排出した事業場の名称を設定
29	排出事業場所在地の郵便番号	◎	9	8	〒	26	排出事業場所在地の郵便番号を設定
30	排出事業場所在地 1	◎	C	8	G	27	排出事業場所在地の都道府県名を設定
31	排出事業場所在地 2	◎	C	40	G	28	排出事業場所在地の市区町村名を設定
32	排出事業場所在地 3	◎	C	80	G	29	排出事業場所在地の町域名を設定
33	排出事業場所在地 4	◎	C	100	G◎	30	排出事業場所在地 1 ～ 3 でセットされている所在地以降の所在地を設定
34	排出事業場電話番号	◎	9	15	TEL	31	排出事業場の電話番号を設定
35	登録担当者	◎	C	24	G◎	32	登録した担当者の名前を設定
36	引渡し担当者	◎	C	24	G◎	33	産業廃棄物を引渡しした担当者の名前を設定
37	廃棄物情報					-	
38	大分類コード	◎	9	2	99	34	廃棄物の大分類コードを設定（廃棄物分類コード表）
39	中分類コード	◎	9	1	99	35	廃棄物の中分類コードを設定（廃棄物分類コード表）
40	小分類コード	◎	9	1	99	36	廃棄物の小分類コードを設定（廃棄物分類コード表）
41	細分類コード	◎	9	3	99	37	独自の廃棄物分類が使用されている場合、“001～999”の範囲で設定 独自名称が使用されてない場合は“000”を設定
42	廃棄物の分類名	◎	C	60	G◎	38	廃棄物の大分類コードの名称を設定
43	廃棄物の種類	◎	C	60	G◎	39	項番41の細分類コードを“001～999”で独自名称を設定した場合、 その名称を設定 項番41の細分類コードを“000”と設定した場合はマスタ内の小分類名称を設定
44	廃棄物の名称	◎	C	60	G◎	40	廃棄物の一般的な名称などを設定

R 1 8 マニフェスト情報／予約情報（照会結果）

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
45	廃棄物の数量	◎	9	9	Z9.999	41	廃棄物の数量を設定 整数部 5 桁＋小数点 1 桁＋小数部 3 桁で設定
46	廃棄物の数量単位コード	◎	9	1	99	42	廃棄物の単位を設定（数量単位コード表）
47	数量確定者コード	◎	9	2	99	43	排出事業者（廃棄物の数量）、収集運搬業者（運搬量）、処分業者（受入量）のうち、どの加入者が入力した数値を確定数量とするかを設定 01：排出事業者 02：処分業者 03：収集運搬業者(区間1) 04：収集運搬業者(区間2) 05：収集運搬業者(区間3) 06：収集運搬業者(区間4) 07：収集運搬業者(区間5)
48	廃棄物の確定数量	◎	9	9	Z9.999	44	廃棄物の確定数量を設定 整数部 5 桁＋小数点 1 桁＋小数部 3 桁で設定
49	廃棄物の確定数量の単位コード	◎	9	1	99	45	廃棄物の確定単位を設定（数量単位コード表）
50	荷姿コード	◎	9	2	99	46	荷姿を設定（荷姿コード表）
51	荷姿名	◎	C	24	G◎	47	荷姿の名称を設定
52	荷姿の数量	◎	9	5	Z9	48	荷姿の数量を設定。整数部 5 桁
53	処分情報					-	
54	処分業者情報					-	
55	処分業者加入者番号	◎	C	7	◎	49	処分を委託する処分業者の加入者番号を設定 初期値：処分業者が未定 0000000：処分業者が報告不要であることを表す その他：処分業者は通常の加入者（排出事業者の加入者番号と等しい場合は自己処分）
56	処分業者名	◎	C	260	G◎	50	処分業者名を設定
57	処分業者郵便番号	◎	9	8	T	51	処分業者の連絡先郵便番号を設定
58	処分業者所在地 1	◎	C	8	G	52	処分業者の都道府県名を設定
59	処分業者所在地 2	◎	C	40	G	53	処分業者の市区町村名を設定
60	処分業者所在地 3	◎	C	80	G	54	処分業者の町域名を設定
61	処分業者所在地 4	◎	C	100	G◎	55	処分業者所在地 1～3 でセットされている所在地以降の所在地を設定
62	処分業者電話番号	◎	9	15	TEL	56	処分業者の電話番号を設定
63	処分業者FAX	◎	9	15	TEL	57	処分業者のFAX番号を設定
64	処分業者統一許可番号	◎	9	6	99	58	処分業者の統一許可番号を設定

R 1 8 マニフェスト情報／予約情報（照会結果）

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
65	再委託先処分業者情報					-	
66	再委託先処分業者加入者番号	◎	C	7	◎	59	処分を再委託する場合、再委託する処分業者の加入者番号を設定 初期値：再委託しない 0000000：再委託先処分業者が報告不要であることを表す その他：再委託先処分業者は通常の加入者（排出事業者の加入者番号と等しい場合は自己処分）
67	再委託先処分業者名	◎	C	260	G◎	60	再委託先処分業者名を設定
68	再委託先処分業者郵便番号	◎	9	8	〒	61	再委託先処分業者の連絡先郵便番号を設定
69	再委託先処分業者所在地 1	◎	C	8	G	62	再委託先処分業者の都道府県名を設定
70	再委託先処分業者所在地 2	◎	C	40	G	63	再委託先処分業者の市区町村名を設定
71	再委託先処分業者所在地 3	◎	C	80	G	64	再委託先処分業者の町域名を設定
72	再委託先処分業者所在地 4	◎	C	100	G◎	65	再委託先処分業者所在地 1 ～ 3 でセットされている所在地以降の所在地を設定
73	再委託先処分業者電話番号	◎	9	15	TEL	66	再委託先処分業者の電話番号を設定
74	再委託先処分業者FAX	◎	9	15	TEL	67	再委託先処分業者のFAX番号を設定
75	再委託先処分業者統一許可番号	◎	9	6	99	68	再委託先処分業者の統一許可番号を設定
76	処分方法コード	◎	9	3	99	69	処分方法を設定（処分方法コード表）
77	処分方法名	◎	C	30	G◎	70	処分方法名を設定
78	処分終了報告情報					-	
79	処分報告情報承認待ちフラグ	◎	9	1	99	71	処分終了報告が承認待ち状態か否かを設定 1:待なし, 2:修正承認待, 3:取消承認待
80	処分終了日	◎	9	8	YYYYMMDD	72	処分が終了した日付を設定
81	廃棄物の受領日	◎	9	8	YYYYMMDD	73	廃棄物を受領した日付を設定
82	受入量	◎	9	9	Z9.999	74	受け入れた廃棄物の数量を設定 整数部 5 桁＋小数点 1 桁＋小数部 3 桁で設定
83	受入量の単位コード	◎	9	1	99	75	受入量の単位を設定（数量単位コード表）
84	運搬担当者	◎	C	24	G◎	76	運搬を行った担当者を設定
85	車両番号	◎	C	30	G◎	77	運搬に使用した車両の車両番号を設定
86	報告担当者	◎	C	24	G◎	78	処分終了報告を行う担当者を設定
87	処分担当者	◎	C	24	G◎	79	処分を行った担当者を設定
88	処分終了報告日	◎	9	8	YYYYMMDD	80	処分終了報告を行った日付を設定
89	処分報告備考	◎	C	256	G◎	81	処分終了報告内に記述された備考を設定

R 1 8 マニフェスト情報／予約情報（照会結果）

項番	項目名称	設定可否	属性	バ ー ン 数	編集	CSV 位置	項目説明
90	予約登録の修正権限コード	◎	9	1	99	82	予約情報の修正権限を収集運搬業者、処分業者に付与するか否かを設定 1：許可しない、2：収集運搬業者に修正許可 3：処分業者に修正許可、4：収集運搬、処分業者に修正許可
91	最終処分事業場記載フラグ	◎	9	1	99	83	0：委託契約書記載のとおり 1：最終処分事業場（予定）を記載する
92	中間処理産業廃棄物情報管理方法フラグ (旧 中間処理産業廃棄物不要フラグ)	◎	9	1	99	84	・当該情報が2次予約情報又は2次マニフェスト情報の場合 "1"：当欄指定のとおり 当該マニフェストの中間処理産業廃棄物情報となる 電子、または紙のマニフェストの情報を情報処理セ ンターのデータベースに登録する場合 (従来の「"1"：通常運用」と同じ) "2"：1次不要 1次マニフェストが不要である場合（法律等で規定 する条件を充たしている必要があります） "3"：帳簿記載のとおり 当該マニフェストの中間処理産業廃棄物情報となる 電子、または紙のマニフェストの情報を加入者が管 理する帳簿のみで管理し、情報処理センターのデー タベースに登録しない場合 ・当該情報が1次予約情報又は1次マニフェスト情報である場合 初期値を設定
93	最終処分終了日	◎	9	8	YYYYMMDD	85	最終処分終了報告内の最終処分終了日
94	最終処分終了報告日	◎	9	8	YYYYMMDD	86	最終処分終了報告を行った日付を設定
95	修正日	◎	9	8	YYYYMMDD	87	マニフェストと報告が最後に修正された日付
96	取消フラグ	◎	9	1	99	88	マニフェストが取り消されているか否かを設定 0：未取消 1：取消
97	取消日	◎	9	8	YYYYMMDD	89	マニフェストが取り消された日付を設定。項番96の取消フラグが0の場合は初期値
98	最終更新日	◎	9	8	YYYYMMDD	90	マニフェストが最終更新された日付を設定
99	有害物質情報件数	◎	9	2	Z9	91	有害物質情報レコード（R 0 2）の件数を設定
100	収集運搬情報件数	◎	9	2	Z9	92	収集運搬情報レコード（R 1 9）の件数を設定
101	最終処分事業場（予定）情報件数	◎	9	3	Z9	93	最終処分事業場（予定）情報レコード（R 0 4）の件数を設定
102	最終処分終了日・事業場情報件数	◎	9	3	Z9	94	最終処分終了日・事業場情報レコード（R 1 3）の件数を設定
103	連絡番号情報件数	◎	9	2	Z9	95	連絡番号情報レコード（R 0 5）の件数を設定
104	備考情報件数	◎	9	2	Z9	96	備考情報レコード（R 0 6）の件数を設定
105	中間処理産業廃棄物情報件数	◎	9	4	Z9	97	1次マニフェスト情報レコード（R 0 8）の件数を設定 当該マニフェストが1次の場合は0を設定 当該マニフェストが2次でかつ中間処理産業廃棄物不要フラグが2の場合は0を設定 当該マニフェストが2次でかつ中間処理産業廃棄物不要フラグが1の場合は件数を設定
106	結果情報					-	
107	エラー件数	◎	9	3	Z9	98	要求レコードにおいて発生したエラーの件数(後続するE01のレコード数)
108	改行コード（CR／LF）	◎		2		-	レコード区切り文字CR+LF（"0D0A"：1 6進）

R 1 9 収集運搬情報（照会結果）

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
1	レイアウト番号	◎	C	3	●	1	本レイアウト番号を設定 “R19”固定
2	機能番号	◎	9	4	99	2	対応する要求時の機能番号を設定 “3100”：マニフェスト情報照会(番号指定) “3200”：マニフェスト情報照会(条件検索) 放射性廃棄物を含む追加機能 “3101”：マニフェスト情報照会(番号指定)(放射性物質管理を含む) “3201”：マニフェスト情報照会(条件検索)(放射性物質管理を含む)
3	マニフェスト番号	◎	9	11	99	3	マニフェスト番号を設定
4	区間番号	◎	9	2	Z9	4	区間を区切った運搬の委託を行う場合、最大5区間まで設定
5	収集運搬業者情報					-	
6	収集運搬業者加入者番号	◎	C	7	●	5	運搬を委託する収集運搬業者の加入者番号を設定 初期値：収集運搬業者が未定 0000000：収集運搬業者が報告不要であることを表す その他：収集運搬業者は通常の加入者（排出事業者の加入者番号と等しい場合は自己運搬）
7	収集運搬業者名	◎	C	260	G●	6	収集運搬業者名を設定
8	収集運搬業者郵便番号	◎	9	8	〒	7	収集運搬業者の連絡先郵便番号を設定
9	収集運搬業者所在地1	◎	C	8	G	8	収集運搬業者の都道府県名を設定
10	収集運搬業者所在地2	◎	C	40	G	9	収集運搬業者の市区町村名を設定
11	収集運搬業者所在地3	◎	C	80	G	10	収集運搬業者の町域名を設定
12	収集運搬業者所在地4	◎	C	100	G●	11	収集運搬業者所在地1～3でセットされている所在地以降の所在地を設定
13	収集運搬業者電話番号	◎	9	15	TEL	12	収集運搬業者の電話番号を設定
14	収集運搬業者FAX	◎	9	15	TEL	13	収集運搬業者のFAX番号を設定
15	収集運搬業者統一許可番号	◎	9	6	99	14	収集運搬業者の統一許可番号を設定
16	再委託先収集運搬業者情報					-	
17	再委託先収集運搬業者加入者番号	◎	C	7	●	15	運搬を再委託する場合、再委託先収集運搬業者の加入者番号を設定 初期値：再委託しない 0000000：再委託先収集運搬業者が報告不要であることを表す その他：再委託先収集運搬業者は通常の加入者（排出事業者の加入者番号と等しい場合は自己運搬）
18	再委託先収集運搬業者名	◎	C	260	G●	16	再委託先収集運搬業者の名称を設定
19	再委託先収集運搬業者郵便番号	◎	9	8	〒	17	再委託先収集運搬業者の連絡先郵便番号を設定
20	再委託先収集運搬業者所在地1	◎	C	8	G	18	再委託先収集運搬業者の都道府県名を設定
21	再委託先収集運搬業者所在地2	◎	C	40	G	19	再委託先収集運搬業者の市区町村名を設定
22	再委託先収集運搬業者所在地3	◎	C	80	G	20	再委託先収集運搬業者の町域名を設定

R 1 9 収集運搬情報（照会結果）

項番	項目名称		設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
23		再委託先収集運搬業者所在地 4	◎	C	100	G☉	21	再委託先収集運搬業者所在地 1～3 でセットされている所在地以降の所在地を設定
24		再委託先収集運搬業者電話番号	◎	9	15	TEL	22	再委託先収集運搬業者の電話番号を設定
25		再委託先収集運搬業者FAX	◎	9	15	TEL	23	再委託先収集運搬業者のFAX番号を設定
26		再委託先収集運搬業者統一許可番号	◎	9	6	99	24	再委託先収集運搬業者の統一許可番号を設定
27		運搬方法コード	◎	9	1	99	25	運搬方法を設定（運搬方法コード表）
28		運搬担当者	◎	C	24	G☉	26	廃棄物を搬出した運搬担当者の氏名を設定
29		車両番号	◎	C	30	G☉	27	廃棄物を搬出した車両の車両番号を設定
30	運搬先情報						-	
31		運搬先加入者番号	◎	C	7	☉	28	運搬先事業場（積替・保管施設、処分事業場）を所有する加入者の加入者番号を設定 途中区間の場合は、積替・保管施設を所有する収集運搬業者の加入者番号、最終区間の場合は、処分事業場を所有する処分業者の加入者番号を設定 初期値：運搬先業者が未定 0000000：運搬先業者が報告不要であることを表す その他：運搬先業者は通常の加入者
32		運搬先加入者名	◎	C	260	G☉	29	運搬先加入者の名称を設定
33		運搬先事業場番号	◎	9	3	99	30	途中区間の場合は積替・保管施設、最終区間の場合は処分事業場の事業場番号を設定 運搬先加入者番号に設定した加入者が所有する事業場番号を設定
34		運搬先事業場区分	◎	9	1	99	31	1：積替・保管施設、2：処分（中間）、3：処分（最終）、4：処分（中間＋最終）
35		運搬先事業場名	◎	C	120	G☉	32	運搬先事業場の名称を設定
36		運搬先事業場郵便番号	◎	9	8	〒	33	運搬先事業場の連絡先郵便番号を設定
37		運搬先事業場所在地 1	◎	C	8	G	34	運搬先事業場の都道府県名を設定
38		運搬先事業場所在地 2	◎	C	40	G	35	運搬先事業場の市区町村名を設定
39		運搬先事業場所在地 3	◎	C	80	G	36	運搬先事業場の町域名を設定
40		運搬先事業場所在地 4	◎	C	100	G☉	37	運搬先事業場所在地 1～3 でセットされている所在地以降の所在地を設定
41		運搬先事業場電話番号	◎	9	15	TEL	38	運搬先事業場の電話番号を設定
42	運搬終了報告情報						-	
43		運搬報告情報承認待ちフラグ	◎	9	1	99	39	運搬終了報告が承認待ち状態か否かを設定 1:待なし、2:修正承認待、3:取消承認待
44		運搬終了日	◎	9	8	YYYYMMDD	40	運搬が終了した日付を設定
45		運搬報告記載の運搬担当者	◎	C	24	G☉	41	運搬を行った担当者（運搬終了報告記載の内容）を設定
46		運搬報告記載の車両番号	◎	C	30	G☉	42	運搬に使用した車両の車両番号（運搬終了報告記載の内容）を設定
47		運搬量	◎	9	9	Z9.999	43	運搬量を設定 整数部 5 桁＋小数点 1 桁＋小数部 3 桁で設定

R 1 9 収集運搬情報（照会結果）

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
48	運搬量の単位コード	◎	9	1	99	44	運搬量の単位を設定（数量単位コード表）
49	有価物拾集量	◎	9	9	Z9.999	45	有価物拾集量を設定 整数部 5 桁＋小数点 1 桁＋小数部 3 桁で設定
50	有価物拾集量の単位コード	◎	9	1	99	46	有価物拾集量の単位を設定
51	報告担当者	◎	C	24	G◎	47	運搬終了報告を行った担当者を設定
52	備考	◎	C	256	G◎	48	運搬終了報告内の備考を設定
53	結果情報					-	
54	エラー件数	◎	9	3	Z9	49	要求レコードにおいて発生したエラーの件数(後続するE01のレコード数)
55	改行コード（CR／LF）	◎		2		-	レコード区切り文字CR+LF（"0D0A"：1 6 進）

R 2 1 事業場情報照会

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
1	レイアウト番号	●	C	3	◎	1	本レイアウト番号を設定 “R21”固定
2	機能番号	●	9	4	99	2	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
3	事業場情報照会（加入者番号複数指定）件数	●	9	3	Z9	3	”
5	結果情報					—	
6	エラー件数	◎	9	3	Z9	4	要求レコードにおいて発生したエラーの件数(後続するE01のレコード数)
7	改行コード（CR／LF）	◎		2		—	レコード区切り文字CR+LF（“0D0A”：1 6 進）

R 2 2 事業場情報（照会結果）

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
1	レイアウト番号	◎	C	3	○	1	本レイアウト番号を設定 “R22”固定
2	機能番号	◎	9	4	99	2	対応する要求時の機能番号を設定 “3400”固定
3	事業場保有者情報					－	
4	事業場保有者の加入者番号	◎	C	7	○	3	事業場を保有する加入者の加入者番号を設定
5	事業場保有者の加入区分	◎	9	1	99	4	事業場を保有するつ加入者の加入区分を設定 ”2”：収集運搬業者 ”3”：処分業者を設定
6	事業場保有者の加入者名	◎	C	260	G○	5	事業場を保有する加入者の名称を設定
7	事業場保有者の郵便番号	◎	9	8	〒	6	事業場を保有する加入者の連絡先郵便番号を設定
8	事業場保有者の所在地 1	◎	C	8	G	7	事業場を保有する加入者の都道府県名を設定
9	事業場保有者の所在地 2	◎	C	40	G	8	事業場を保有する加入者の市区町村名を設定
10	事業場保有者の所在地 3	◎	C	80	G	9	事業場を保有する加入者の町域名を設定
11	事業場保有者の所在地 4	◎	C	100	G○	10	事業場を保有する加入者の所在地 1～3 でセットされている所在地以降の所在地を設定
12	事業場保有者の電話番号	◎	9	15	TEL	11	事業場を保有する加入者の電話番号を設定
13	事業場保有者のFAX番号	◎	9	15	TEL	12	事業場を保有する加入者のFAX番号を設定
14	事業場保有者の統一許可番号	◎	9	6	99	13	事業場を保有する加入者の統一許可番号を設定
15	事業場情報					－	
16	事業場番号	◎	9	3	99	14	事業場のコード
17	事業場名称	◎	C	120	G○	15	事業場名称を設定
18	事業場所在地の郵便番号	◎	9	8	〒	16	事業場所在地の郵便番号を設定
19	事業場所在地 1	◎	C	8	G	17	事業場所在地の都道府県名
20	事業場所在地 2	◎	C	40	G	18	事業場所在地の市区町村名
21	事業場所在地 3	◎	C	80	G	19	事業場所在地の町域名
22	事業場所在地 4	◎	C	100	G○	20	事業場所在地 1～3 でセットされている所在地以降の所在地を設定
23	事業場電話番号	◎	9	15	TEL	21	事業場の電話番号を設定
24	事業場区分	◎	9	1	99	22	積替・保管施設、処分事業場の区分を設定 1：積替・保管 2：中間処理のみ 3：最終処分のみ 4：中間処理＋最終処分 ※2，3，4は処分事業場の区分
25	事業場区分名称	◎	C	40	G○	23	項番24事業場区分に対応する名称を設定

R 2 2 事業場情報（照会結果）

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
26	結果情報					－	
27	エラー件数	◎	9	3	Z9	24	要求レコードにおいて発生したエラーの件数(後続するE01のレコード数)
28	改行コード（CR／LF）	◎		2		－	レコード区切り文字CR＋LF（“0D0A”：1 6進）

R 2 3 通知情報照会

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
1	レイアウト番号	●	C	3	◎	1	本レイアウト番号を設定 “R23”固定
2	機能番号	●	9	4	99	2	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
3	照会通知情報	●	9	1	99	3	〃
4	通知情報ステータス	●	9	1	99	4	〃
5	通知日 (FROM)	●	9	8	YYYYMMDD	5	〃
6	通知日 (TO)	●	9	8	YYYYMMDD	6	〃
7	結果情報					-	
8	エラー件数	◎	9	3	Z9	7	要求レコードにおいて発生したエラーの件数(後続するE01のレコード数)
9	改行コード (CR/LF)	◎		2		-	レコード区切り文字CR+LF (“0D0A” : 1 6 進)

R 2 4 通知情報（照会結果）

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
1	レイアウト番号	◎	C	3	Ⓢ	1	本レイアウト番号を設定 “R24”固定
2	機能番号	◎	9	4	99	2	要求する機能の機能番号を設定 “3000”固定
3	通知番号	◎	9	13	Z9	3	通知情報を一意に識別する番号を設定
4	通知コード	◎	9	3	99	4	通知コードを設定
5	通知情報ステータス	◎	9	1	99	5	通知内容のステータスを設定 1：重要 2：お知らせ
6	通知日	◎	9	8	YYYYMMDD	6	情報処理センターが通知情報を作成した日を設定
7	通知時間	◎	9	6	HHMMSS	7	情報処理センターが通知情報を作成した時間を設定
8	マニフェスト番号	◎	9	11	99	8	通知の対象となるマニフェスト番号を設定
9	連絡番号 1	◎	C	20	Ⓢ	9	通知の対象となるマニフェスト情報の 1 番目の連絡番号を設定
10	連絡番号 2	◎	C	20	Ⓢ	10	通知の対象となるマニフェスト情報の 2 番目の連絡番号を設定
11	連絡番号 3	◎	C	20	Ⓢ	11	通知の対象となるマニフェスト情報の 3 番目の連絡番号を設定
12	引渡し日	◎	9	8	YYYYMMDD	12	通知の対象となるマニフェスト情報の引渡し日を設定
13	排出事業場名称	◎	C	120	GⓈ	13	通知の対象となるマニフェスト情報の排出事業場を設定
14	終了日	◎	9	8	YYYYMMDD	14	通知の種類に応じて終了日を設定
15	区間番号	◎	9	2	Z9	15	通知の対象となる区間番号を設定
16	備考	◎	C	60	GⓈ	16	通知の発生事由や補足情報を設定
17	結果情報					－	
18	エラー件数	◎	9	3	Z9	17	要求レコードにおいて発生したエラーの件数(後続するE01のレコード数)
19	改行コード (CR/LF)	◎		2		－	レコード区切り文字CR+LF (“0D0A”：1 6 進)

R 2 5 マニフェスト情報照会(番号複数指定)

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
1	レイアウト番号	●	C	3	◎	1	本レイアウト番号を設定 “R25”固定
2	機能番号	●	9	4	99	2	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
3	照会マニフェスト番号	●	9	11	99	3	”
4	結果情報					-	
5	エラー件数	◎	9	3	Z9	4	要求レコードにおいて発生したエラーの件数(後続するE01のレコード数)
6	改行コード (CR/LF)	◎		2		-	レコード区切り文字CR+LF (“0D0A” : 1 6 進)

R 2 6 事業場情報照会(加入者番号複数指定)

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
1	レイアウト番号	●	C	3	◎	1	本レイアウト番号を設定 “R26”固定
2	機能番号	●	9	4	99	2	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
3	事業場保有者の加入者番号	●	9	7	99	3	〃
4	事業場保有者の公開パスワード	●	C	6	◎	4	〃
5	結果情報					－	
6	エラー件数	◎	9	3	Z9	5	要求レコードにおいて発生したエラーの件数(後続するE01のレコード数)
7	改行コード (CR/LF)	◎		2		－	レコード区切り文字CR+LF (“OD0A”：1 6進)

R 3 1-01 マニフェスト情報／予約情報（排出事業者機能）（放射性物質管理を含む）

項番	項目名称	設定可否					属性	バ ー ン 数	編集	CSV 位置	項目説明
		0103	0207	0403	0503	0605					
1	レイアウト番号	●	●	●	●	●	C	3	●	1	本レイアウト番号を設定 “R31”固定
2	機能番号	●	●	●	●	●	9	4	99	2	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
3	マニフェスト番号	◎	●	●	◎	●	9	11	99	3	機能番号が“0103”、“0503”の場合、結果レコードには 情報処理センターが発番したマニフェスト番号が設定される 上記以外の機能番号の場合、加入者が要求時に設定した内容 をそのまま返す
4	予備項目	—	—	—	—	—	9	11	99	4	初期値が設定される
5	簡易情報取得フラグ	●	●	●	●	●	9	1	99	5	要求レコードで当該項目に“2”：簡易結果ファイル要求が設定 されている場合は、当該レコードは返らず“K01:簡易結果情報” レコードが設定される
6	E D I レコード識別番号	●	—	—	●	—	9	10	Z9	6	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
7	引渡し日	●	●	●	●	●	9	8	YYYYMMDD	7	〃
8	排出事業場情報									—	
9	排出事業場名称	●	●	●	●	●	C	120	G●	8	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
10	排出事業場所在地の郵便番号	●	●	●	●	●	9	8	〒	9	〃
11	排出事業場所在地 1	●	●	●	●	●	C	8	G	10	〃
12	排出事業場所在地 2	●	●	●	●	●	C	40	G	11	〃
13	排出事業場所在地 3	●	●	●	●	●	C	80	G	12	〃
14	排出事業場所在地 4	●	●	●	●	●	C	100	G●	13	〃
15	排出事業場電話番号	●	●	●	●	●	9	15	TEL	14	〃
16	登録担当者	●	●	●	●	●	C	24	G●	15	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
17	引渡し担当者	●	●	●	●	●	C	24	G●	16	〃
18	廃棄物情報									—	
19	大分類コード	●	●	●	●	●	9	2	99	17	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
20	中分類コード	●	●	●	●	●	9	1	99	18	〃
21	小分類コード	●	●	●	●	●	9	1	99	19	〃
22	細分類コード	●	●	●	●	●	9	3	99	20	〃
23	廃棄物の種類	●	●	●	●	●	C	60	G●	21	〃
24	廃棄物の名称	●	●	●	●	●	C	60	G●	22	〃
25	廃棄物の数量	●	●	●	●	●	9	9	Z9.999	23	〃
26	廃棄物の数量単位コード	●	●	●	●	●	9	1	99	24	〃

R 3 1-01 マニフェスト情報／予約情報（排出事業者機能）（放射性物質管理を含む）

項番	項目名称	設定可否					属性	バ ー 数	編集	CSV 位置	項目説明
		0103	0207	0403	0503	0605					
27	数量確定者コード	●	●	●	●	●	9	2	99	25	〃
28	荷姿コード	●	●	●	●	●	9	2	99	26	〃
29	荷姿の数量	●	●	●	●	●	9	5	Z9	27	〃
30	処分業者情報									-	
31	処分業者加入者番号	●	●	●	●	●	C	7	◎	28	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
32	処分報告不要処分業者情報									-	
33	処分業者名	●	●	●	●	●	C	260	G◎	29	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
34	処分業者の郵便番号	●	●	●	●	●	9	8	〒	30	〃
35	処分業者所在地 1	●	●	●	●	●	C	8	G	31	〃
36	処分業者所在地 2	●	●	●	●	●	C	40	G	32	〃
37	処分業者所在地 3	●	●	●	●	●	C	80	G	33	〃
38	処分業者所在地 4	●	●	●	●	●	C	100	G◎	34	〃
39	処分業者電話番号	●	●	●	●	●	9	15	TEL	35	〃
40	処分業者FAX	●	●	●	●	●	9	15	TEL	36	〃
41	処分業者統一許可番号	●	●	●	●	●	9	6	99	37	〃
42	再委託先処分業者加入者番号	●	●	●	●	●	C	7	◎	38	〃
43	処分報告不要再委託処分業者情報									-	
44	再委託先処分業者名	●	●	●	●	●	C	260	G◎	39	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
45	再委託先処分業者の郵便番号	●	●	●	●	●	9	8	〒	40	〃
46	再委託先処分業者所在地 1	●	●	●	●	●	C	8	G	41	〃
47	再委託先処分業者所在地 2	●	●	●	●	●	C	40	G	42	〃
48	再委託先処分業者所在地 3	●	●	●	●	●	C	80	G	43	〃
49	再委託先処分業者所在地 4	●	●	●	●	●	C	100	G◎	44	〃
50	再委託先処分業者電話番号	●	●	●	●	●	9	15	TEL	45	〃
51	再委託先処分業者FAX	●	●	●	●	●	9	15	TEL	46	〃
52	再委託先処分業者統一許可番号	●	●	●	●	●	9	6	99	47	〃
53	処分方法コード	●	●	●	●	●	9	3	99	48	〃
54	予約登録マニフェスト修正権限コード	●	●	—	—	—	9	1	99	49	〃
55	最終処分事業場記載フラグ	●	●	●	●	●	9	1	99	50	〃
56	中間処理産業廃棄物情報管理方法フラグ	—	—	—	—	—	9	1	99	51	初期値が設定される

R 3 1-01 マニフェスト情報／予約情報（排出事業者機能）（放射性物質管理を含む）

項番	項目名称	設定可否					属性	バ 1 数	編集	CSV 位置	項目説明
		0103	0207	0403	0503	0605					
57	有害物質情報件数	●	●	●	●	●	9	2	Z9	52	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
58	収集運搬情報件数	●	●	●	●	●	9	2	Z9	53	〃
59	最終処分事業場（予定）情報件数	●	●	●	●	●	9	3	Z9	54	〃
60	連絡番号情報件数	●	●	●	●	●	9	2	Z9	55	〃
61	備考情報件数	●	●	●	●	●	9	2	Z9	56	〃
62	中間処理産業廃棄物情報件数	－	－	－	－	－	9	4	Z9	57	初期値が設定される
63	放射性物質情報件数	●	●	●	●	●	9	2	Z9	58	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
64	行政報告不要区分	●	●	●	●	●	9	1	Z9	59	マニフェスト情報の行政報告可否が“0”（報告する）、“1”（報告しない）で設定される。
65	その他 2	－	－	－	－	－	C	1	○	60	その他 2
66	その他 3	－	－	－	－	－	C	1	○	61	その他 3
67	結果情報									－	
68	エラー件数	○	○	○	○	○	9	3	Z9	62	要求レコードにおいて発生したエラーの件数 （後続するE01のレコード数）
69	改行コード（CR／LF）	○	○	○	○	○		2		－	レコード区切り文字CR+LF（“0D0A”：1 6 進）

R 3 1 -02 マニフェスト情報／予約情報（収集運搬業者機能）（放射性物質管理を含む）

項番	項目名称	設定可否		属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		0208	0211					
1	レイアウト番号	●	●	C	3	◎	1	本レイアウト番号を設定 “R31”固定
2	機能番号	●	●	9	4	99	2	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
3	マニフェスト番号	●	●	9	11	99	3	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
4	予備項目	—	—	9	11	99	4	初期値が設定される
5	簡易情報取得フラグ	●	●	9	1	99	5	要求レコードで当該項目に“2”：簡易結果ファイル要求が設定されている場合は、当該レコードは返らず“K01:簡易結果情報”レコードが設定される
6	E D I レコード識別番号	—	—	9	10	Z9	6	初期値が設定される
7	引渡し日	●	●	9	8	YYYYMMDD	7	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
8	排出事業場情報						—	
9	排出事業場名称	●	◎	C	120	G◎	8	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す ただし、機能番号が“0211”の2次マニフェスト情報処理の場合、1次マニフェスト情報の 処分事業場情報が設定される
10	排出事業場所在地の郵便番号	●	◎	9	8	〒	9	〃
11	排出事業場所在地 1	●	◎	C	8	G	10	〃
12	排出事業場所在地 2	●	◎	C	40	G	11	〃
13	排出事業場所在地 3	●	◎	C	80	G	12	〃
14	排出事業場所在地 4	●	◎	C	100	G◎	13	〃
15	排出事業場電話番号	●	◎	9	15	TEL	14	〃
16	登録担当者	●	●	C	24	G◎	15	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
17	引渡し担当者	●	●	C	24	G◎	16	〃
18	廃棄物情報						—	
19	大分類コード	●	●	9	2	99	17	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
20	中分類コード	●	●	9	1	99	18	〃
21	小分類コード	●	●	9	1	99	19	〃
22	細分類コード	●	●	9	3	99	20	〃
23	廃棄物の種類	●	●	C	60	G◎	21	〃
24	廃棄物の名称	●	●	C	60	G◎	22	〃
25	廃棄物の数量	●	●	9	9	Z9, 999	23	〃
26	廃棄物の数量単位コード	●	●	9	1	99	24	〃
27	数量確定者コード	●	●	9	2	99	25	〃
28	荷姿コード	●	●	9	2	99	26	〃
29	荷姿の数量	●	●	9	5	Z9	27	〃

R 3 1 -02 マニフェスト情報／予約情報（収集運搬業者機能）（放射性物質管理を含む）

項番	項目名称	設定可否		属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		0208	0211					
30	処分業者情報						-	初期値が設定される
31	処分業者加入者番号	-	-	C	7	◎	28	初期値が設定される
32	処分報告不要処分業者情報						-	初期値が設定される
33	処分業者名	-	-	C	260	G◎	29	初期値が設定される
34	処分業者の郵便番号	-	-	9	8	〒	30	〃
35	処分業者所在地 1	-	-	C	8	G	31	〃
36	処分業者所在地 2	-	-	C	40	G	32	〃
37	処分業者所在地 3	-	-	C	80	G	33	〃
38	処分業者所在地 4	-	-	C	100	G◎	34	〃
39	処分業者電話番号	-	-	9	15	TEL	35	〃
40	処分業者FAX	-	-	9	15	TEL	36	〃
41	処分業者統一許可番号	-	-	9	6	99	37	〃
42	再委託先処分業者加入者番号	-	-	C	7	◎	38	〃
43	処分報告不要再委託処分業者情報						-	初期値が設定される
44	再委託先処分業者名	-	-	C	260	G◎	39	初期値が設定される
45	再委託先処分業者の郵便番号	-	-	9	8	〒	40	〃
46	再委託先処分業者所在地 1	-	-	C	8	G	41	〃
47	再委託先処分業者所在地 2	-	-	C	40	G	42	〃
48	再委託先処分業者所在地 3	-	-	C	80	G	43	〃
49	再委託先処分業者所在地 4	-	-	C	100	G◎	44	〃
50	再委託先処分業者電話番号	-	-	9	15	TEL	45	〃
51	再委託先処分業者FAX	-	-	9	15	TEL	46	〃
52	再委託先処分業者統一許可番号	-	-	9	6	99	47	〃
53	処分方法コード	●	●	9	3	99	48	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
54	予約登録マニフェスト修正権限コード	-	-	9	1	99	49	初期値が設定される
55	最終処分事業場記載フラグ	●	●	9	1	99	50	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
56	中間処理産業廃棄物情報管理方法フラグ	-	-	9	1	99	51	初期値が設定される
57	有害物質情報件数	●	●	9	2	Z9	52	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
58	収集運搬情報件数	●	●	9	2	Z9	53	〃
59	最終処分事業場（予定）情報件数	●	●	9	3	Z9	54	〃
60	連絡番号情報件数	●	●	9	2	Z9	55	〃

R 3 1 -02 マニフェスト情報／予約情報（収集運搬業者機能）（放射性物質管理を含む）

項番	項目名称	設定可否		属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		0208	0211					
61	備考情報件数	●	●	9	2	Z9	56	〃
62	中間処理産業廃棄物情報件数	—	—	9	4	Z9	57	初期値が設定される
63	放射性物質情報件数	●	●	9	2	Z9	58	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
64	行政報告不要区分	—	—	9	1	Z9	59	初期値が設定される
65	その他 2	—	—	C	1	◎	60	その他 2
66	その他 3	—	—	C	1	◎	61	その他 3
67	結果情報						—	
68	エラー件数	◎	◎	9	3	Z9	62	要求レコードにおいて発生したエラーの件数(後続するE01のレコード数)
69	改行コード (CR/LF)	◎	◎		2		—	レコード区切り文字CR+LF (“0D0A”：1 6 進)

R 3 1 -03 マニフェスト情報／予約情報（処分業者[報告]機能）（放射性物質管理を含む）

項番	項目名称	設定可否		属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		0209	0212					
1	レイアウト番号	●	●	C	3	◎	1	本レイアウト番号を設定 “R31”固定
2	機能番号	●	●	9	4	99	2	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
3	マニフェスト番号	●	●	9	11	99	3	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
4	予備項目	—	—	9	11	99	4	初期値が設定される
5	簡易情報取得フラグ	●	●	9	1	99	5	要求レコードで当該項目に“2”：簡易結果ファイル要求が設定されている場合は、当該レコードは返らず“K01:簡易結果情報”レコードが設定される
6	E D I レコード識別番号	—	—	9	10	Z9	6	初期値が設定される
7	引渡し日	●	●	9	8	YYYYMMDD	7	〃
8	排出事業場情報						—	
9	排出事業場名称	●	◎	C	120	G◎	8	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す ただし、機能番号が“0212”2次マニフェスト情報処理の場合、1次マニフェスト情報の処分事業場情報が設定される
10	排出事業場所在地の郵便番号	●	◎	9	8	〒	9	〃
11	排出事業場所在地 1	●	◎	C	8	G	10	〃
12	排出事業場所在地 2	●	◎	C	40	G	11	〃
13	排出事業場所在地 3	●	◎	C	80	G	12	〃
14	排出事業場所在地 4	●	◎	C	100	G◎	13	〃
15	排出事業場電話番号	●	◎	9	15	TEL	14	〃
16	登録担当者	●	●	C	24	G◎	15	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
17	引渡し担当者	●	●	C	24	G◎	16	〃
18	廃棄物情報						—	
19	大分類コード	●	●	9	2	99	17	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
20	中分類コード	●	●	9	1	99	18	〃
21	小分類コード	●	●	9	1	99	19	〃
22	細分類コード	●	●	9	3	99	20	〃
23	廃棄物の種類	●	●	C	60	G◎	21	〃
24	廃棄物の名称	●	●	C	60	G◎	22	〃
25	廃棄物の数量	●	●	9	9	Z9.999	23	〃
26	廃棄物の数量単位コード	●	●	9	1	99	24	〃
27	数量確定者コード	●	●	9	2	99	25	〃
28	荷姿コード	●	●	9	2	99	26	〃
29	荷姿の数量	●	●	9	5	Z9	27	〃

R 3 1 -03 マニフェスト情報／予約情報（処分業者[報告]機能）（放射性物質管理を含む）

項番	項目名称	設定可否		属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		0209	0212					
30	処分業者情報						-	初期値が設定される
31	処分業者加入者番号	-	-	C	7	◎	28	初期値が設定される
32	処分報告不要処分業者情報						-	初期値が設定される
33	処分業者名	-	-	C	260	G◎	29	初期値が設定される
34	処分業者の郵便番号	-	-	9	8	〒	30	〃
35	処分業者所在地 1	-	-	C	8	G	31	〃
36	処分業者所在地 2	-	-	C	40	G	32	〃
37	処分業者所在地 3	-	-	C	80	G	33	〃
38	処分業者所在地 4	-	-	C	100	G◎	34	〃
39	処分業者電話番号	-	-	9	15	TEL	35	〃
40	処分業者FAX	-	-	9	15	TEL	36	〃
41	処分業者統一許可番号	-	-	9	6	99	37	〃
42	再委託先処分業者加入者番号	-	-	C	7	◎	38	〃
43	処分報告不要再委託処分業者情報						-	初期値が設定される
44	再委託先処分業者名	-	-	C	260	G◎	39	初期値が設定される
45	再委託先処分業者の郵便番号	-	-	9	8	〒	40	〃
46	再委託先処分業者所在地 1	-	-	C	8	G	41	〃
47	再委託先処分業者所在地 2	-	-	C	40	G	42	〃
48	再委託先処分業者所在地 3	-	-	C	80	G	43	〃
49	再委託先処分業者所在地 4	-	-	C	100	G◎	44	〃
50	再委託先処分業者電話番号	-	-	9	15	TEL	45	〃
51	再委託先処分業者FAX	-	-	9	15	TEL	46	〃
52	再委託先処分業者統一許可番号	-	-	9	6	99	47	〃
53	処分方法コード	●	●	9	3	99	48	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
54	予約登録マニフェスト修正権限コード	-	-	9	1	99	49	初期値が設定される
55	最終処分事業場記載フラグ	●	●	9	1	99	50	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
56	中間処理産業廃棄物情報管理方法フラグ	-	-	9	1	99	51	初期値が設定される
57	有害物質情報件数	●	●	9	2	Z9	52	〃
58	収集運搬情報件数	●	●	9	2	Z9	53	〃
59	最終処分事業場（予定）情報件数	●	●	9	3	Z9	54	〃
60	連絡番号情報件数	●	●	9	2	Z9	55	〃

R 3 1 -03 マニフェスト情報／予約情報（処分業者[報告]機能）（放射性物質管理を含む）

項番	項目名称	設定可否		属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		0209	0212					
61	備考情報件数	●	●	9	2	Z9	56	〃
62	中間処理産業廃棄物情報件数	—	—	9	4	Z9	57	初期値が設定される
63	放射性物質情報件数	●	●	9	2	Z9	58	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
64	行政報告不要区分	—	—	9	1	Z9	59	初期値が設定される
65	その他 2	—	—	C	1	◎	60	その他 2
66	その他 3	—	—	C	1	◎	61	その他 3
67	結果情報						—	
68	エラー件数	◎	◎	9	3	Z9	62	要求レコードにおいて発生したエラーの件数(後続するE01のレコード数)
69	改行コード（CR／LF）	◎	◎		2		—	レコード区切り文字CR+LF（"0D0A"：1 6 進）

R 3 1-04 マニフェスト情報／予約情報（処分業者[登録]機能）（放射性物質管理を含む）

項番	項目名称	設定可否					属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		0104	0210	0404	0504	0607					
1	レイアウト番号	●	●	●	●	●	C	3	○	1	本レイアウト番号を設定 “R31”固定
2	機能番号	●	●	●	●	●	9	4	99	2	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
3	マニフェスト番号	◎	●	●	◎	●	9	11	99	3	機能番号が “0104”, “0504” の場合、結果レコードには 情報処理センターが発番したマニフェスト番号が設定される 上記以外の機能番号の場合、加入者が要求時に設定した内容を そのまま返す
4	予備項目	—	—	—	—	—	9	11	99	4	初期値が設定される
5	簡易情報取得フラグ	●	●	●	●	●	9	1	99	5	要求レコードで当該項目に“2”：簡易結果ファイル要求が設定 されている場合は、当該レコードは返らず“K01:簡易結果情報” レコードが設定される
6	E D I レコード識別番号	●	—	—	●	—	9	10	Z9	6	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
7	引渡し日	●	●	●	●	●	9	8	YYYYMMDD	7	〃
8	排出事業場情報									—	
9	排出事業場名称	◎	◎	◎	◎	◎	C	120	G○	8	1 次マニフェスト情報の処分事業場情報が設定される
10	排出事業場所在地の郵便番号	◎	◎	◎	◎	◎	9	8	〒	9	〃
11	排出事業場所在地 1	◎	◎	◎	◎	◎	C	8	G	10	〃
12	排出事業場所在地 2	◎	◎	◎	◎	◎	C	40	G	11	〃
13	排出事業場所在地 3	◎	◎	◎	◎	◎	C	80	G	12	〃
14	排出事業場所在地 4	◎	◎	◎	◎	◎	C	100	G○	13	〃
15	排出事業場電話番号	◎	◎	◎	◎	◎	9	15	TEL	14	〃
16	登録担当者	●	●	●	●	●	C	24	G○	15	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
17	引渡し担当者	●	●	●	●	●	C	24	G○	16	〃
18	廃棄物情報									—	
19	大分類コード	●	●	●	●	●	9	2	99	17	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
20	中分類コード	●	●	●	●	●	9	1	99	18	〃
21	小分類コード	●	●	●	●	●	9	1	99	19	〃
22	細分類コード	●	●	●	●	●	9	3	99	20	〃
23	廃棄物の種類	●	●	●	●	●	C	60	G○	21	〃
24	廃棄物の名称	●	●	●	●	●	C	60	G○	22	〃
25	廃棄物の数量	●	●	●	●	●	9	9	Z9.999	23	〃
26	廃棄物の数量単位コード	●	●	●	●	●	9	1	99	24	〃

R 3 1-04 マニフェスト情報／予約情報（処分業者[登録]機能）（放射性物質管理を含む）

項番	項目名称	設定可否					属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		0104	0210	0404	0504	0607					
27	数量確定者コード	●	●	●	●	●	9	2	99	25	〃
28	荷姿コード	●	●	●	●	●	9	2	99	26	〃
29	荷姿の数量	●	●	●	●	●	9	5	Z9	27	〃
30	処分業者情報									-	
31	処分業者加入者番号	●	●	●	●	●	C	7	○	28	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
32	処分報告不要処分業者情報									-	
33	処分業者名	●	●	●	●	●	C	260	G○	29	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
34	処分業者の郵便番号	●	●	●	●	●	9	8	〒	30	〃
35	処分業者所在地 1	●	●	●	●	●	C	8	G	31	〃
36	処分業者所在地 2	●	●	●	●	●	C	40	G	32	〃
37	処分業者所在地 3	●	●	●	●	●	C	80	G	33	〃
38	処分業者所在地 4	●	●	●	●	●	C	100	G○	34	〃
39	処分業者電話番号	●	●	●	●	●	9	15	TEL	35	〃
40	処分業者FAX	●	●	●	●	●	9	15	TEL	36	〃
41	処分業者統一許可番号	●	●	●	●	●	9	6	99	37	〃
42	再委託先処分業者加入者番号	●	●	●	●	●	C	7	○	38	〃
43	処分報告不要再委託処分業者情報									-	
44	再委託先処分業者名	●	●	●	●	●	C	260	G○	39	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
45	再委託先処分業者の郵便番号	●	●	●	●	●	9	8	〒	40	〃
46	再委託先処分業者所在地 1	●	●	●	●	●	C	8	G	41	〃
47	再委託先処分業者所在地 2	●	●	●	●	●	C	40	G	42	〃
48	再委託先処分業者所在地 3	●	●	●	●	●	C	80	G	43	〃
49	再委託先処分業者所在地 4	●	●	●	●	●	C	100	G○	44	〃
50	再委託先処分業者電話番号	●	●	●	●	●	9	15	TEL	45	〃
51	再委託先処分業者FAX	●	●	●	●	●	9	15	TEL	46	〃
52	再委託先処分業者統一許可番号	●	●	●	●	●	9	6	99	47	〃
53	処分方法コード	●	●	●	●	●	9	3	99	48	〃
54	予約登録マニフェスト修正権限コード	●	●	—	—	—	9	1	99	49	〃
55	最終処分事業場記載フラグ	●	●	●	●	●	9	1	99	50	〃
56	中間処理産業廃棄物情報管理方法フラグ	●	●	●	●	●	9	1	99	51	〃

R 3 1-04 マニフェスト情報／予約情報（処分業者[登録]機能）（放射性物質管理を含む）

項番	項目名称	設定可否					属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		0104	0210	0404	0504	0607					
57	有害物質情報件数	●	●	●	●	●	9	2	Z9	52	〃
58	収集運搬情報件数	●	●	●	●	●	9	2	Z9	53	〃
59	最終処分事業場（予定）情報件数	●	●	●	●	●	9	3	Z9	54	〃
60	連絡番号情報件数	●	●	●	●	●	9	2	Z9	55	〃
61	備考情報件数	●	●	●	●	●	9	2	Z9	56	〃
62	中間処理産業廃棄物情報件数	—	—	●	●	●	9	4	Z9	57	〃
63	放射性物質情報件数	●	●	●	●	●	9	2	Z9	58	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
64	行政報告不要区分	●	●	●	●	●	9	1	Z9	59	マニフェスト情報の行政報告可否が“0”（報告する）、“1”（報告しない）で設定される。
65	その他 2	—	—	—	—	—	C	1	○	60	その他 2
66	その他 3	—	—	—	—	—	C	1	○	61	その他 3
63	結果情報									—	
64	エラー件数	◎	◎	◎	◎	◎	9	3	Z9	62	要求レコードにおいて発生したエラーの件数(後続するE01のレコード数)
65	改行コード（CR／LF）	◎	◎	◎	◎	◎		2		—	レコード区切り文字CR+LF（“0D0A”：1 6 進）

R 3 2 放射性物質情報

項番	項目名称	設定可否		属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		0103 0104 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0403 0404 0503 0504 0605 0607	3101 3201					
1	レイアウト番号	●	◎	C	3	○	1	本レイアウト番号を設定 “R32”固定
2	機能番号	●	◎	9	4	99	2	要求する機能の機能番号を設定 “0103”：予約情報の登録(放射性物質管理を含む) “0104”：2次予約情報の登録(放射性物質管理を含む) “0207”：予約情報の修正(排出)(放射性物質管理を含む) “0208”：予約情報の修正(運搬)(放射性物質管理を含む) “0209”：予約情報の修正(処分)(放射性物質管理を含む) “0210”：2次予約情報の修正(排出)(放射性物質管理を含む) “0211”：2次予約情報の修正(運搬)(放射性物質管理を含む) “0212”：2次予約情報の修正(処分)(放射性物質管理を含む) “0403”：マニフェスト情報の登録(予約情報利用)(放射性物質管理を含む) “0404”：2次マニフェスト情報の登録(予約情報利用)(放射性物質管理を含む) “0503”：マニフェスト情報の登録(新規)(放射性物質管理を含む) “0504”：2次マニフェスト情報の登録(新規)(放射性物質管理を含む) “0605”：マニフェスト情報の修正(放射性物質管理を含む) “0607”：2次マニフェスト情報の修正(放射性物質管理を含む) “3101”：マニフェスト情報照会(番号指定)(放射性物質管理を含む) “3201”：マニフェスト情報照会(条件検索)(放射性物質管理を含む)
3	放射性物質コード	●	◎	C	2	○	3	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す 機能番号“3101”または、“3201”の要求により情報処理センターが当該レイアウトを付加して返す場合は情報処理センターで設定
4	放射性物質名	-	◎	C	50	G○	4	情報処理センターで放射性物質名を設定
5	放射性物質測定区分	-	◎	9	1	99	5	情報処理センターで放射性物質測定区分を設定 “1”：表面線量 “2”：濃度総量入力 “3”：濃度個別入力
6	放射性物質検出区分	●	◎	9	1	99	6	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す 機能番号“3101”または、“3201”の要求により情報処理センターが当該レイアウトを付加して返す場合は情報処理センターで設定

R 3 2 放射性物質情報

項番	項目名称	設定可否		属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		0103 0104 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0403 0404 0503 0504 0605 0607	3101 3201					
7	放射線値	●	◎	9	7	Z9.99 又はZ9	7	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す 機能番号“3101”または、“3201”の要求により情報処理センターが当該レイアウトを付加して返す場合は情報処理センターで設定 編集方法は、放射性物質コードにより異なる ・表面線量 Z 9. 9 9 ・上記を除く Z 9
8	放射線値単位CD	●	◎	9	1	99	8	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す 機能番号“3101”または、“3201”の要求により情報処理センターが当該レイアウトを付加して返す場合は情報処理センターで設定
9	放射性値単位名称	-	◎	C	10	◎	9	放射性値単位CDを基に情報処理センターで放射性値単位名称を設定
10	備考	●	◎	C	100	G◎	10	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す 機能番号“3101”または、“3201”の要求により情報処理センターが当該レイアウトを付加して返す場合は情報処理センターで設定
11	結果情報						-	
12	エラー件数	◎	◎	9		Z9	11	要求レコードにおいて発生したエラーの件数(後続するE01のレコード数)
13	改行コード (CR/LF)	◎	◎				-	レコード区切り文字CR+LF (“0D0A”： 1 6 進)

R 3 3 マニフェスト情報照会(番号指定)(放射性物質管理を含む)

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
1	レイアウト番号	●	C	3	◎	1	本レイアウト番号を設定 “R33”固定
2	機能番号	●	9	4	99	2	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
3	条件区分	●	9	1	99	3	〃
4	マニフェスト番号範囲					－	
5	開始番号(FROM)	●	9	11	99	4	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
6	終了番号(TO)	●	9	11	99	5	〃
7	マニフェスト情報基本情報	●	9	1	99	6	〃
8	マニフェスト情報有害物質情報	●	9	1	99	7	〃
9	マニフェスト情報収集運搬情報	●	9	1	99	8	〃
10	マニフェスト情報最終処分事業場（予定）情報	●	9	1	99	9	〃
11	最終処分終了日・事業場情報	●	9	1	99	10	〃
12	マニフェスト情報連絡番号情報	●	9	1	99	11	〃
13	マニフェスト情報備考情報	●	9	1	99	12	〃
14	中間処理産業廃棄物情報	●	9	1	99	13	〃
15	取消有無区分	●	9	1	99	14	〃
16	登録区分	●	9	1	99	15	〃
17	承認待ち情報フラグ	●	9	1	99	16	〃
18	マニフェスト情報照会（番号複数指定）件数	●	9	3	Z9	17	〃
19	放射性物質情報	●	9	1	99	18	〃
20	結果情報					－	
21	エラー件数	◎	9	3	Z9	19	要求レコードにおいて発生したエラーの件数(後続するE01のレコード数)
22	改行コード（CR／LF）	◎		2		－	レコード区切り文字CR+LF（“0D0A”：1 6 進）

R 3 4 マニフェスト情報照会（条件検索）（放射性物質管理を含む）

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
1	レイアウト番号	●	C	3	○	1	本レイアウト番号を設定 “R34”固定
2	機能番号	●	9	4	99	2	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
3	抽出日区分	●	9	1	99	3	〃
4	抽出日（FROM）	●	9	8	YYYYMMDD	4	〃
5	抽出日（TO）	●	9	8	YYYYMMDD	5	〃
6	登録区分	●	9	1	99	6	〃
7	対象マニフェスト情報	●	9	1	99	7	〃
8	報告区分	●	9	1	99	8	〃
9	マニフェスト情報基本情報	●	9	1	99	9	〃
10	マニフェスト情報有害物質情報	●	9	1	99	10	〃
11	マニフェスト情報収集運搬情報	●	9	1	99	11	〃
12	マニフェスト情報最終処分事業場（予定）情報	●	9	1	99	12	〃
13	最終処分終了日・事業場情報	●	9	1	99	13	〃
14	マニフェスト情報連絡番号情報	●	9	1	99	14	〃
15	マニフェスト情報備考情報	●	9	1	99	15	〃
16	中間処理産業廃棄物情報	●	9	1	99	16	〃
17	取消有無区分	●	9	1	99	17	〃
18	放射性物質情報	●	9	1	99	18	〃
19	結果情報					-	
20	エラー件数	◎	9	3	Z9	19	要求レコードにおいて発生したエラーの件数(後続するE01のレコード数)
21	改行コード（CR／LF）	◎		2		-	レコード区切り文字CR+LF（“0D0A”：1 6進）

R 3 5 マニフェスト情報／予約情報（照会結果）（放射性物質管理を含む）

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
1	レイアウト番号	◎	C	3	○	1	本レイアウト番号を設定 “R35”固定
2	機能番号	◎	9	4	99	2	対応する要求時の機能番号を設定 “3101”：マニフェスト情報照会(番号指定)(放射性物質管理を含む) “3201”：マニフェスト情報照会(条件検索)(放射性物質管理を含む)
3	マニフェスト番号	◎	9	11	99	3	マニフェスト番号を設定
4	予約/マニフェスト区分	◎	9	1	99	4	マニフェストの予約/マニフェスト区分を設定 1：予約情報 2：マニフェスト情報
5	登録情報承認待ちフラグ	◎	9	1	99	5	マニフェスト登録情報が承認待ち状態か否かを設定 1:待なし, 2:修正承認待, 3:取消承認待
6	引渡し日	◎	9	8	YYYYMMDD	6	廃棄物の引渡し日の日付を設定
7	運搬終了報告済フラグ	◎	9	1	99	7	予約情報の場合（自己運搬、収集運搬業者が報告不要業者を含む）⇒「0：未報告」を設定 運搬終了報告が未報告の場合⇒「0：未報告」を設定 運搬終了報告が行われている場合⇒「1：報告済」を設定 自己運搬、収集運搬業者が報告不要業者⇒「1：報告済」を設定 ※多区間のマニフェスト情報では全区間が報告済み(自己運搬、報告不要業者を含む)の場合に 「1：報告済」が設定されます ＜取消状態のマニフェスト情報の場合＞ 未報告、運搬終了報告が行われている場合⇒「0：未報告」を設定 自己運搬、収集運搬業者が報告不要業者⇒「1：報告済」を設定
8	処分終了報告済フラグ	◎	9	1	99	8	予約情報の場合（自己処分、処分業者が報告不要業者を含む）⇒「0：未報告」を設定 処分終了報告が未報告の場合⇒「0：未報告」を設定 処分終了報告(中間)または処分終了報告(最終)が行われている場合⇒「1：報告済」を設定 自己処分、処分業者が報告不要業者の場合⇒「0：未報告」を設定 ※自己、報告不要の業者の場合について、運搬終了報告済フラグでは「1：報告済」が設定され ますが、処分終了報告済フラグでは「0：未報告」が設定されます（本仕様は以前システム（平 成18年6月稼働）と同じ動作するためのものです） ＜取消状態のマニフェスト情報について＞ 未報告、自己処分、処分業者が報告不要業者の場合⇒「0：未報告」を設定 処分終了報告(中間)、処分終了報告(最終)が行われている場合⇒「1：報告済」を設定 ※報告が行われているマニフェスト情報が取消された場合について、運搬終了報告済フラグでは 「0：未報告」が設定されますが、処分終了報告済フラグでは「1：報告済」が設定されます

R 3 5 マニフェスト情報／予約情報（照会結果）（放射性物質管理を含む）

項番	項目名称	設定可否	属性	ペ ー 数	編集	CSV 位置	項目説明
9	最終処分終了報告済フラグ	◎	9	1	99	9	予約情報の場合（自己処分、処分業者が報告不要業者を含む）⇒「0：未報告」を設定 最終処分終了報告が未報告の場合⇒「0：未報告」を設定 最終処分終了報告が行われている場合⇒「1：報告済」を設定 処分終了報告（最終）が行われている場合⇒「1：報告済」を設定 ※処分終了報告（最終）が行なわれた場合、処分終了報告済みフラグと最終処分終了報告済みフラグの両方に「1：報告済」が設定されます 自己処分、処分業者が報告不要業者の場合⇒「0：未報告」を設定 ※自己、報告不要の業者の場合について、運搬終了報告済フラグでは「1：報告済」が設定されますが、処分終了報告済フラグ、最終処分終了報告済フラグでは「0：未報告」が設定されます（本仕様は以前システム（平成18年6月稼働）と同じ動作するためのものです） <取消状態のマニフェスト情報について> 未報告、自己処分、処分業者が報告不要業者の場合⇒「0：未報告」を設定 最終処分終了報告または処分終了報告（最終）が行われている場合⇒「1：報告済」を設定 ※報告が行われているマニフェスト情報が取消された場合について、運搬終了報告済フラグでは「0：未報告」が設定されますが、処分終了報告済フラグ、最終処分終了報告済フラグでは「1：報告済」が設定されます
10	課金日	◎	9	8	YYYYMMDD	10	情報処理センターに登録された日を設定
11	登録日	◎	9	8	YYYYMMDD	11	マニフェスト情報：マニフェストが登録された日付 予約情報：初期値
12	運搬・処分終了報告期限日(90日/60日)	◎	9	8	YYYYMMDD	12	排出事業者が運搬終了報告処分終了報告を受けるまでの日付（廃棄物処理施行規則第8条の37に規定されている報告を受けるまでの期間） 項番11の登録日から起算して90日後の日付を設定（特別管理産業廃棄物の場合は60日）
13	最終処分終了報告期限日(180日)	◎	9	8	YYYYMMDD	13	排出事業者が最終処分終了報告を受けるまでの日付（廃棄物処理法施行規則第8条の37に規定されている報告を受けるまでの期間） 項番11の登録日から起算して180日後の日付を設定
14	予約情報有効期限日	◎	9	8	YYYYMMDD	14	登録された予約情報の有効期限日を設定。登録してから、予約情報を利用してマニフェスト情報を登録するまでの期間は予約情報の登録日より1年間となる。1年を経過してもマニフェスト登録されない場合、情報処理センターで削除する マニフェスト情報：初期値
15	処分終了報告区分	◎	9	1	99	15	処分業者が行う処分終了報告の区分を設定 1：中間処理 2：最終処分 処分終了未報告の場合：初期値
16	排出情報					-	
17	排出事業者情報					-	
18	排出事業者の加入者番号	◎	C	7	㊦	16	産業廃棄物を排出した事業者の加入者番号を設定
19	排出事業者名称	◎	C	260	G㊦	17	産業廃棄物を排出した事業者の名称を設定
20	排出事業者郵便番号	◎	9	8	〒	18	排出事業者の郵便番号を設定

R 3 5 マニフェスト情報／予約情報（照会結果）（放射性物質管理を含む）

項番	項目名称		設定可否	属性	ページ数	編集	CSV 位置	項目説明
21		排出事業者所在地 1	◎	C	8	G	19	排出事業者の都道府県名を設定
22		排出事業者所在地 2	◎	C	40	G	20	排出事業者の市区町村名を設定
23		排出事業者所在地 3	◎	C	80	G	21	排出事業者の町域名を設定
24		排出事業者所在地 4	◎	C	100	G	22	排出事業者所在地 1～3 でセットされている所在地以降の所在地を設定
25		排出事業者の代表電話	◎	9	15	TEL	23	排出事業者の電話番号を設定
26		排出事業者の代表FAX	◎	9	15	TEL	24	排出事業者のFAX番号を設定
27	排出事業場情報						-	
28		排出事業場名称	◎	C	120	G	25	産業廃棄物を排出した事業場の名称を設定
29		排出事業場所在地の郵便番号	◎	9	8	T	26	排出事業場所在地の郵便番号を設定
30		排出事業場所在地 1	◎	C	8	G	27	排出事業場所在地の都道府県名を設定
31		排出事業場所在地 2	◎	C	40	G	28	排出事業場所在地の市区町村名を設定
32		排出事業場所在地 3	◎	C	80	G	29	排出事業場所在地の町域名を設定
33		排出事業場所在地 4	◎	C	100	G	30	排出事業場所在地 1～3 でセットされている所在地以降の所在地を設定
34		排出事業場電話番号	◎	9	15	TEL	31	排出事業場の電話番号を設定
35		登録担当者	◎	C	24	G	32	登録した担当者の名前を設定
36		引渡し担当者	◎	C	24	G	33	産業廃棄物を引渡しした担当者の名前を設定
37	廃棄物情報						-	
38		大分類コード	◎	9	2	99	34	廃棄物の大分類コードを設定（廃棄物分類コード表）
39		中分類コード	◎	9	1	99	35	廃棄物の中分類コードを設定（廃棄物分類コード表）
40		小分類コード	◎	9	1	99	36	廃棄物の小分類コードを設定（廃棄物分類コード表）
41		細分類コード	◎	9	3	99	37	独自の廃棄物分類が使用されている場合、“001～999”の範囲で設定 独自名称が使用されていない場合は“000”を設定
42		廃棄物の分類名	◎	C	60	G	38	廃棄物の大分類コードの名称を設定
43		廃棄物の種類	◎	C	60	G	39	項番41の細分類コードを“001～999”で独自名称を設定した場合、その名称を設定 項番41の細分類コードを“000”と設定した場合はマスタ内の小分類名称を設定
44		廃棄物の名称	◎	C	60	G	40	廃棄物の一般的な名称などを設定
45		廃棄物の数量	◎	9	9	Z9.999	41	廃棄物の数量を設定 整数部 5 桁＋小数点 1 桁＋小数部 3 桁で設定
46		廃棄物の数量単位コード	◎	9	1	99	42	廃棄物の単位を設定（数量単位コード表）

R 3 5 マニフェスト情報／予約情報（照会結果）（放射性物質管理を含む）

項番	項目名称	設定可否	属性	ページ数	編集	CSV位置	項目説明
47	数量確定者コード	◎	9	2	99	43	排出事業者（廃棄物の数量）、収集運搬業者（運搬量）、処分業者（受入量）のうち、どの加入者が入力した数値を確定数量とするかを設定 01：排出事業者 02：処分業者 03：収集運搬業者(区間1) 04：収集運搬業者(区間2) 05：収集運搬業者(区間3) 06：収集運搬業者(区間4) 07：収集運搬業者(区間5)
48	廃棄物の確定数量	◎	9	9	Z9.999	44	廃棄物の確定数量を設定 整数部 5 桁＋小数点 1 桁＋小数部 3 桁で設定
49	廃棄物の確定数量の単位コード	◎	9	1	99	45	廃棄物の確定単位を設定（数量単位コード表）
50	荷姿コード	◎	9	2	99	46	荷姿を設定（荷姿コード表）
51	荷姿名	◎	C	24	G○	47	荷姿の名称を設定
52	荷姿の数量	◎	9	5	Z9	48	荷姿の数量を設定。整数部 5 桁
53	処分情報					-	
54	処分業者情報					-	
55	処分業者加入者番号	◎	C	7	○	49	処分を委託する処分業者の加入者番号を設定 初期値：処分業者が未定 0000000：処分業者が報告不要であることを表す その他：処分業者は通常の加入者（排出事業者の加入者番号と等しい場合は自己処分）
56	処分業者名	◎	C	260	G○	50	処分業者名を設定
57	処分業者郵便番号	◎	9	8	T	51	処分業者の連絡先郵便番号を設定
58	処分業者所在地 1	◎	C	8	G	52	処分業者の都道府県名を設定
59	処分業者所在地 2	◎	C	40	G	53	処分業者の市区町村名を設定
60	処分業者所在地 3	◎	C	80	G	54	処分業者の町域名を設定
61	処分業者所在地 4	◎	C	100	G○	55	処分業者所在地 1～3 でセットされている所在地以降の所在地を設定
62	処分業者電話番号	◎	9	15	TEL	56	処分業者の電話番号を設定
63	処分業者FAX	◎	9	15	TEL	57	処分業者のFAX番号を設定
64	処分業者統一許可番号	◎	9	6	99	58	処分業者の統一許可番号を設定
65	再委託先処分業者情報					-	
66	再委託先処分業者加入者番号	◎	C	7	○	59	処分を再委託する場合、再委託する処分業者の加入者番号を設定 初期値：再委託しない 0000000：再委託先処分業者が報告不要であることを表す その他：再委託先処分業者は通常の加入者（排出事業者の加入者番号と等しい場合は自己処分）

R 3 5 マニフェスト情報／予約情報（照会結果）（放射性物質管理を含む）

項番	項目名称	設定可否	属性	ページ数	編集	CSV位置	項目説明
67	再委託先処分業者名	◎	C	260	G○	60	再委託先処分業者名を設定
68	再委託先処分業者郵便番号	◎	9	8	〒	61	再委託先処分業者の連絡先郵便番号を設定
69	再委託先処分業者所在地 1	◎	C	8	G	62	再委託先処分業者の都道府県名を設定
70	再委託先処分業者所在地 2	◎	C	40	G	63	再委託先処分業者の市区町村名を設定
71	再委託先処分業者所在地 3	◎	C	80	G	64	再委託先処分業者の町域名を設定
72	再委託先処分業者所在地 4	◎	C	100	G○	65	再委託先処分業者所在地 1 ～ 3 でセットされている所在地以降の所在地を設定
73	再委託先処分業者電話番号	◎	9	15	TEL	66	再委託先処分業者の電話番号を設定
74	再委託先処分業者FAX	◎	9	15	TEL	67	再委託先処分業者のFAX番号を設定
75	再委託先処分業者統一許可番号	◎	9	6	99	68	再委託先処分業者の統一許可番号を設定
76	処分方法コード	◎	9	3	99	69	処分方法を設定（処分方法コード表）
77	処分方法名	◎	C	30	G○	70	処分方法名を設定
78	処分終了報告情報					-	
79	処分報告情報承認待ちフラグ	◎	9	1	99	71	処分終了報告が承認待ち状態か否かを設定 1:待なし, 2:修正承認待, 3:取消承認待
80	処分終了日	◎	9	8	YYYYMMDD	72	処分が終了した日付を設定
81	廃棄物の受領日	◎	9	8	YYYYMMDD	73	廃棄物を受領した日付を設定
82	受入量	◎	9	9	Z9.999	74	受け入れた廃棄物の数量を設定 整数部 5 桁＋小数点 1 桁＋小数部 3 桁で設定
83	受入量の単位コード	◎	9	1	99	75	受入量の単位を設定（数量単位コード表）
84	運搬担当者	◎	C	24	G○	76	運搬を行った担当者を設定
85	車両番号	◎	C	30	G○	77	運搬に使用した車両の車両番号を設定
86	報告担当者	◎	C	24	G○	78	処分終了報告を行う担当者を設定
87	処分担当者	◎	C	24	G○	79	処分を行った担当者を設定
88	処分終了報告日	◎	9	8	YYYYMMDD	80	処分終了報告を行った日付を設定
89	処分報告備考	◎	C	256	G○	81	処分終了報告内に記述された備考を設定
90	予約登録の修正権限コード	◎	9	1	99	82	予約情報の修正権限を収集運搬業者、処分業者に付与するか否かを設定 1：許可しない、2：収集運搬業者に修正許可 3：処分業者に修正許可、4：収集運搬、処分業者に修正許可
91	最終処分事業場記載フラグ	◎	9	1	99	83	0：委託契約書記載のとおり 1：最終処分事業場（予定）を記載する

R 3 5 マニフェスト情報／予約情報（照会結果）（放射性物質管理を含む）

項番	項目名称	設定可否	属性	ページ数	編集	CSV位置	項目説明
92	中間処理産業廃棄物情報管理方法フラグ (旧 中間処理産業廃棄物不要フラグ)	◎	9	1	99	84	・当該情報が2次予約情報又は2次マニフェスト情報の場合 “1”：当欄指定のとおり 当該マニフェストの中間処理産業廃棄物情報となる電子、または紙のマニフェストの情報を情報処理センターのデータベースに登録する場合（従来の「“1”：通常運用」と同じ） “2”：1次不要 1次マニフェストが不要である場合（法律等で規定する条件を満たしている必要があります） “3”：帳簿記載のとおり 当該マニフェストの中間処理産業廃棄物情報となる電子、または紙のマニフェストの情報を加入者が管理する帳簿のみで管理し、情報処理センターのデータベースに登録しない場合 ・当該情報が1次予約情報又は1次マニフェスト情報である場合 初期値を設定
93	最終処分終了日	◎	9	8	YYYYMMDD	85	最終処分終了報告内の最終処分終了日
94	最終処分終了報告日	◎	9	8	YYYYMMDD	86	最終処分終了報告を行った日付を設定
95	修正日	◎	9	8	YYYYMMDD	87	マニフェストと報告が最後に修正された日付
96	取消フラグ	◎	9	1	99	88	マニフェストが取り消されているか否かを設定 0：未取消 1：取消
97	取消日	◎	9	8	YYYYMMDD	89	マニフェストが取り消された日付を設定。項番96の取消フラグが0の場合は初期値
98	最終更新日	◎	9	8	YYYYMMDD	90	マニフェストが最終更新された日付を設定
99	有害物質情報件数	◎	9	2	Z9	91	有害物質情報レコード（R 0 2）の件数を設定
100	収集運搬情報件数	◎	9	2	Z9	92	収集運搬情報レコード（R 1 9）の件数を設定
101	最終処分事業場（予定）情報件数	◎	9	3	Z9	93	最終処分事業場（予定）情報レコード（R 0 4）の件数を設定
102	最終処分終了日・事業場情報件数	◎	9	3	Z9	94	最終処分終了日・事業場情報レコード（R 1 3）の件数を設定
103	連絡番号情報件数	◎	9	2	Z9	95	連絡番号情報レコード（R 0 5）の件数を設定
104	備考情報件数	◎	9	2	Z9	96	備考情報レコード（R 0 6）の件数を設定
105	中間処理産業廃棄物情報件数	◎	9	4	Z9	97	1次マニフェスト情報レコード（R 0 8）の件数を設定 当該マニフェストが1次の場合は0を設定 当該マニフェストが2次でかつ中間処理産業廃棄物不要フラグが2の場合は0を設定 当該マニフェストが2次でかつ中間処理産業廃棄物不要フラグが1の場合は件数を設定
106	放射性物質情報件数	◎	9	1	Z9	98	放射性物質情報（R 3 2）の件数を設定
107	その他 1（行政報告不要区分）	◎	C	1	@	99	マニフェスト情報の行政報告可否を設定 0：報告する 1：報告しない
108	その他 2（確定情報フラグ）	◎	C	1	◎	100	マニフェストが確定情報となっているか否かを設定 0：未確定情報 1：確定情報
109	その他 3	◎	C	1	@	101	その他 3
110	結果情報					-	
111	エラー件数	◎	9	3	Z9	102	要求レコードにおいて発生したエラーの件数(後続するE01のレコード数)
112	改行コード（CR／LF）	◎		2		-	レコード区切り文字CR+LF（“0D0A”：1 6進）

R 5 1 電子契約情報の登録・削除・閲覧

項番	項目名称	設定可否			属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		4100	4200	4300					
1	レイアウト番号	◎	◎	◎	C	3	○	1	本レイアウト番号を設定 “R51”固定
2	機能番号	◎	◎	◎	9	4	99	2	要求する機能の機能番号を設定 “4100”：電子契約情報の登録 “4200”：電子契約情報の削除 “4300”：電子契約情報の照会
3	電子契約キー情報	◎	◎	◎	C	20	○	3	電子契約情報の電子契約キー情報を返す
4	契約種別	◎	-	◎	9	1	99	4	電子契約情報の契約種別を返す
5	保管期間	◎	-	◎	9	2	99	5	電子契約情報の保管期間を返す
6	電子契約データ	◎	-	◎	xml 形式1	-	-	6	機能番号が“4100”、“4300”の時、電子契約情報の電子契約データを返す
7	電子契約ファイル	-	-	◎	xml 形式2	-	-	7	機能番号が“4300”の時、電子契約情報の電子契約ファイルを返す
8	結果情報								
9	エラー件数	◎	◎	◎	9	3	Z9	8	要求レコードにおいて発生したエラーの件数(後続するE01のレコード数)
10	改行コード (CR/LF)	◎	◎	◎		2		-	レコード区切り文字CR+LF (“0D0A”：1 6進)

R 6 0 処分終了報告情報（再資源化等情報含む）

項番	項目名称	設定可否		属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		1501 1601	1700					
1	レイアウト番号	●	●	C	3	○	1	本レイアウト番号を設定“R60”固定
2	機能番号	●	●	9	4	99	2	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
3	manifest番号	●	●	9	11	99	3	〃
4	簡易情報取得フラグ	●	●	9	1	99	4	要求レコードで当該項目に“2”：簡易結果ファイル要求が設定されている場合は、当該レコードは返らず“K01:簡易結果情報”レコードが設定される
5	処分終了日	●	—	9	8	YYYYMMDD	5	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
6	廃棄物の受領日	●	—	9	8	YYYYMMDD	6	〃
7	受入量	●	—	9	9	Z9.999	7	〃
8	受入量の単位コード	●	—	9	1	99	8	〃
9	運搬担当者	●	—	C	24	G○	9	〃
10	車両番号	●	—	C	30	G○	10	〃
11	報告担当者	●	—	C	24	G○	11	〃
12	処分担当者	●	—	C	24	G○	12	〃
13	備考	●	—	C	256	G○	13	〃
14	報告区分	●	—	9	1	99	14	〃
15	再資源化等情報件数	●	●	9	3	Z9	15	〃
16	基準重量	●	●	9	14	Z9.999	16	〃
17	基準重量単位コード	●	●	9	1	99	17	〃
18	結果情報						—	
19	エラー件数	◎	◎	9	3	Z9	18	要求レコードにおいて発生したエラーの件数(後続するE01のレコード数)
20	改行コード（CR／LF）	◎	◎		2		—	レコード区切り文字CR+LF（“0D0A”：16進）

R 6 1 最終処分終了報告情報（再資源化等情報含む）

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
1	レイアウト番号	●	C	3	○	1	本レイアウト番号を設定“R61”固定
2	機能番号	●	9	4	99	2	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
3	マニフェスト番号	●	9	11	99	3	〃
4	簡易情報取得フラグ	●	9	1	99	4	要求レコードで当該項目に“2”：簡易結果ファイル要求が設定されている場合は、当該レコードは返らず“K01:簡易結果情報”レコードが設定される
5	再資源化等情報件数	●	9	3	Z9	5	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
6	基準重量	●	9	14	Z9.999	6	〃
7	基準重量単位コード	●	9	1	99	7	〃
8	結果情報					-	
9	エラー件数	◎	9	3	Z9	8	要求レコードにおいて発生したエラーの件数(後続するE01のレコード数)
10	改行コード（CR/LF）	◎		2		-	レコード区切り文字CR+LF（“0D0A”：16進）

R 6 2 再資源化等情報

項番	項目名称	設定可否		属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		1501 1601 1700 2001	3102 3202					
1	レイアウト番号	●	◎	C	3	○	1	本レイアウト番号を設定 “R62”固定
2	機能番号	●	◎	9	4	99	2	対応する要求時の機能番号を設定 “1501”：処分終了報告（再資源化等情報を含む） “1601”：処分終了報告の修正（再資源化等情報を含む） “1700”：再資源化等情報の修正 “2001”：最終処分終了報告（再資源化等情報を含む） “3102”：再資源化等情報の照会（番号指定） “3202”：再資源化等情報の照会（条件検索）
3	マニフェスト番号	●	◎	9	11	99	3	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す 機能番号“3102”または、“3202”の要求により情報処理センターが当該レイアウトを付加して返す場合は情報処理センターで設定
4	マニフェスト区分	●	◎	9	2	Z9	4	〃
5	処分業者情報						-	
6	許可番号	●	◎	9	6	99	5	〃
7	処分業者名称	●	◎	C	260	G○	6	〃
8	処分事業場名称	●	◎	C	120	G○	7	〃
9	処分事業場の郵便番号	●	◎	9	8	〒	8	〃
10	処分事業場所在地 1	●	◎	C	8	G	9	〃
11	処分事業場所在地 2	●	◎	C	40	G	10	〃
12	処分事業場所在地 3	●	◎	C	80	G	11	〃
13	処分事業場所在地 4	●	◎	C	100	G○	12	〃
14	処分事業場電話番号	●	◎	9	15	TEL	13	〃
15	処分事業場予備項目 1	—	—	C	100	G○	14	〃
16	処分事業場予備項目 2	—	—	C	10	G○	15	〃
17	処理前廃棄物情報						-	
18	処理前廃棄物名称	●	◎	C	100	G○	16	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す 機能番号“3102”または、“3202”の要求により情報処理センターが当該レイアウトを付加して返す場合は以下のとおり情報処理センターで設定 ・項番23の処理前廃棄物細分類コードを“001”～“999”で独自名称を設定した場合、その名称を設定 ・項番23の処理前廃棄物細分類コードを“000”と設定した場合はマスタ内の処理後物種類名称を設定
19	処理前廃棄物種類種別	●	◎	9	1	99	17	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す 機能番号“3102”または、“3202”の要求により情報処理センターが当該レイアウトを付加して返す場合は情報処理センターで設定

R 6 2 再資源化等情報

項番	項目名称	設定可否		属性	バリエーション数	編集	CSV位置	項目説明
		1501 1601 1700 2001	3102 3202					
20	処理前廃棄物大分類コード	●	◎	9	2	99	18	〃
21	処理前廃棄物中分類コード	●	◎	9	2	99	19	〃
22	処理前廃棄物小分類コード	●	◎	9	2	99	20	〃
23	処理前廃棄物細分類コード	●	◎	9	3	99	21	〃
24	処分方法情報						-	
25	処分方法表示名	●	◎	C	260	G○	22	〃
26	処分方法コード1	●	◎	9	3	99	23	〃
27	処分方法コード2	●	◎	9	3	99	24	〃
28	処分方法コード3	●	◎	9	3	99	25	〃
29	処分方法コード4	●	◎	9	3	99	26	〃
30	処分方法コード5（予備項目）	—	—	9	3	99	27	〃
31	主たる処分方法コード	●	◎	9	3	99	28	〃
32	処分方法予備項目1	—	—	C	100	G○	29	〃
33	処分方法予備項目2	—	—	C	10	G○	30	〃
34	処分量情報						-	
35	処分量	●	◎	9	14	Z9.999	31	〃
36	処分量単位コード	●	◎	9	1	99	32	〃
37	処理後物情報						-	
38	処理後物名称	●	◎	C	100	G○	33	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す 機能番号“3102”または、“3202”の要求により情報処理センターが当該レイアウトを付加して返す場合は以下のとおり情報処理センターで設定 ・項番43の処理後物細分類コードを“001”～“999”で独自名称を設定した場合、その名称を設定 ・項番43の処理後物細分類コードを“000”と設定した場合はマスタ内の処理後物種類名称を設定
39	処理後物種類種別	●	◎	9	1	99	34	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す 機能番号“3102”または、“3202”の要求により情報処理センターが当該レイアウトを付加して返す場合は情報処理センターで設定
40	処理後物大分類コード	●	◎	9	2	99	35	〃
41	処理後物中分類コード	●	◎	9	2	99	36	〃
42	処理後物小分類コード	●	◎	9	2	99	37	〃
43	処理後物細分類コード	●	◎	9	3	99	38	〃
44	処理後物量	●	◎	9	15	Z9.999	39	〃
45	処理後物量単位コード	●	◎	9	1	99	40	〃

R 6 2 再資源化等情報

項番	項目名称	設定可否		属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
		1501 1601 1700 2001	3102 3202					
46	処理後物予備項目 1	—	—	C	100	G○	41	〃
47	処理後物予備項目 2	—	—	C	10	G○	42	〃
48	最終処分終了報告フラグ	●	◎	9	1	99	43	〃
49	最終処分終了日	●	◎	9	8	YYYYMMDD	44	〃
50	マニフェスト番号/交付番号	●	◎	9	11	99	45	〃
51	再資源化情報備考	●	◎	C	100	G○	46	〃
52	結果情報						—	
53	エラー件数	◎	◎	9	3	Z9	47	要求レコードにおいて発生したエラーの件数(後続するE01のレコード数)
54	改行コード (CR/LF)	◎	◎		2		—	レコード区切り文字CR+LF (“0D0A” : 1 6 進)

R 6 3 再資源化等情報の照会（番号指定）

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
1	レイアウト番号	●	C	3	◎	1	本レイアウト番号を設定“R63”固定
2	機能番号	●	9	4	99	2	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
3	条件区分	●	9	1	99	3	〃
4	マニフェスト番号範囲					-	
5	開始番号（FROM）	●	9	11	99	4	〃
6	終了番号（TO）	●	9	11	99	5	〃
7	マニフェスト情報照会（番号複数指定）件数	●	9	3	Z9	6	〃
8	結果情報					-	
9	エラー件数	◎	9	3	Z9	7	要求レコードにおいて発生したエラーの件数（後続するE01のレコード数）
10	改行コード（CR/LF）	◎		2		-	レコード区切り文字CR+LF（“0D0A”：1 6 進）

R 6 4 再資源化等情報の照会（条件検索）

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
1	レイアウト番号	●	C	3	◎	1	本レイアウト番号を設定“R64”固定
2	機能番号	●	9	4	99	2	加入者が要求時に設定した内容をそのまま返す
3	抽出日区分	●	9	1	99	3	〃
4	抽出日（FROM）	●	9	8	YYYYMMDD	4	〃
5	抽出日（TO）	●	9	8	YYYYMMDD	5	〃
6	結果情報					-	
7	エラー件数	◎	9	3	Z9	6	要求レコードにおいて発生したエラーの件数(後続するE01のレコード数)
8	改行コード（CR／LF）	◎		2		-	レコード区切り文字CR+LF（“0D0A”：1 6 進）

R 6 5 再資源化等情報(照会結果)

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
1	レイアウト番号	◎	C	3	●	1	本レイアウト番号を設定 “R65”固定
2	機能番号	◎	9	4	99	2	対応する要求時の機能番号を設定 “3102”：再資源化等情報の照会（番号指定） “3202”：再資源化等情報の照会（条件検索）
3	マニフェスト番号	◎	9	11	99	3	マニフェスト番号を設定
4	再資源化等情報件数	◎	9	3	Z9	4	再資源化等情報（R 6 2）の件数を設定
5	基準重量	◎	9	14	Z9.999	5	基準重量を設定 整数部 1 0 桁＋小数点 1 桁＋小数部 3 桁で設定
6	基準重量単位コード	◎	9	1	99	6	基準重量の単位を設定（数量単位コード表）
7	結果情報					-	
8	エラー件数	◎	9	3	Z9	7	要求レコードにおいて発生したエラーの件数(後続するE01のレコード数)
9	改行コード（CR/LF）	◎		2		-	レコード区切り文字CR+LF（“0D0A”： 1 6 進）

E 0 1 エラー情報

項番	項目名称	設定可否	属性	バイト数	編集	CSV 位置	項目説明
1	レイアウト番号	◎	C	3	●	1	本レイアウト番号を設定 “E01”固定
2	機能番号	◎	9	4	99	2	要求する機能の機能番号を設定 “9900”固定
3	エラーコード	◎	C	7	●	3	エラーコード
4	改行コード (CR/LF)	◎		2		-	レコード区切り文字CR+LF (“0D0A” : 1 6 進)

5-6. XML形式レイアウト

X01 XML様式1レイアウト（電子契約データ）

N o	項目名					値 必須	タグ名	属性	文字数	編集	定型選択肢	小数 以下 桁数	出現順序	繰返 回数	備考
1	電子契約データ					-	eleCntDat	-	-	-	-	-	sequence	-	
2	契約情報					-	cntInf	-	-	-	-	-	-	-	
3		契約番号				◎	cntNo	C	20	@	-	-	-	-	A S P が採番した契約番号を設定
4		契約締結日				◎	cntCclDat	9	8	YYYYMMDD	-	-	-	-	
5		契約開始日				◎	cntStaDat	9	8	YYYYMMDD	-	-	-	-	
6		契約終了日				◎	cntEndDat	9	8	YYYYMMDD	-	-	-	-	
7		契約金額				◎	cntBlnc	9	12	Z9	-	-	-	-	
9	電子署名					-	eleSig	-	-	-	-	-	-	-	
10		契約区分				◎	cntCls	9	1	99	1：電子、2：紙	-	-	-	定型選択肢記載の区分値が設定される
11		電子署名作成日				◎	eleSigCreDat	9	8	YYYYMMDD	-	-	-	-	タイムスタンプ日時
12		電子署名終了日				◎	eleSigEndDat	9	8	YYYYMMDD	-	-	-	-	タイムスタンプ有効期間終了日
13	廃棄物情報					-	wstInf	-	-	-	-	-	-	-	
14		廃棄物				-	wst	-	-	-	-	-	-	10	繰返回数の下限値＝1
15		廃棄物大分類CD				◎	wstCls1Cd	9	2	99	-	-	-	-	廃棄物の大分類コードを設定
16		廃棄物中分類CD				◎	wstCls2Cd	9	1	99	-	-	-	-	廃棄物の中分類コードを設定
17		廃棄物小分類CD				◎	wstCls3Cd	9	1	99	-	-	-	-	廃棄物の小分類コードを設定
18		廃棄物細分類CD				◎	wstCls4Cd	9	3	99	-	-	-	-	独自の廃棄物分類を使用する場合、“001～”999”の範囲で設定 独自名称を使用しない場合は“000”を設定
19		廃棄物種類名				△	wstTypNam	C	60	G@	-	-	-	-	廃棄物細分類CDを“001”～“999”に設定した場合のみ、独自の名称を設定
20	契約者情報					-	cntMbrInf	-	-	-	-	-	-	-	
21		契約者				-	cntMbr	-	-	-	-	-	-	3	繰返回数の下限値＝2（契約元と主たる契約先の設定は必須であるため）
22		契約者加入者番号				◎	cntMbrNo	C	7	◎	-	-	-	-	・契約者区分＝1（契約元）の場合 HD2の加入者番号と同様の加入者番号を設定 ・契約者区分＝2（主たる契約先）の場合 主たる契約先の加入者番号を設定 「D51項番4 契約種別」が3または6の場合、処分業者の加入者番号を設定 ・契約者区分＝3（従たる契約先）の場合 従たる契約先の加入者番号を設定 「D51項番4 契約種別」が3または6の場合は収集運搬業者の加入者番号を設定
23		契約者区分				◎	cntMbrCls	9	1	99	1：契約元、2：主たる契約先 3：従たる契約先	-	-	-	定型選択肢記載の区分値が設定される
24		契約者名				◎	cntMbrNam	C	260	G@	-	-	-	-	
25		契約者名略称				◎	cntMbrShortNam	C	100	G@	-	-	-	-	
26		郵便番号					zipCd	9	8	T	-	-	-	-	
27		都道府県				◎	pft	C	8	G	-	-	-	-	
28		市区町村				◎	city	C	40	G	-	-	-	-	
29		町域					blk	C	80	G	-	-	-	-	
30		詳細住所					dtlAdr	C	100	G@	-	-	-	-	
31		電話番号					tel	9	15	TEL	-	-	-	-	
32		FAX番号					fax	9	15	TEL	-	-	-	-	
33		許可番号					licNo	9	6	99	-	-	-	-	許可番号の末尾6桁を設定
34		事業場名					plcNam	C	120	G@	-	-	-	-	

X 0 2 XML 様式 2 レイアウト (電子契約ファイル)

N o	項目名				値 必須	タグ名	属性	文字数	編集	定型選択肢	小数 以下 桁数	出現順序	繰返 回数	備考
1	電子契約ファイル				-	eleCntFle	-	-	-	-	-	sequence	-	
2	契約ファイル				◎	cntFle	-	-	-	-	-	-	-	PDFをbase64Binaryでエンコーディングしたテキストを値として設定する